Hadoop 常见问题总结

目 录

1.	格式化 NameNode 时出现错误:	1
2.	Name node is in safe mode 错误	1
3.	could only be replicated to 0 nodes, instead of 1	2
4.	Incompatible namespaceIDs in /root/hadoop/data1: namenode namespaceID = 94043855	56;
data	anode namespaceID = 728938196	2

1. 格式化 NameNode 时出现错误:

SHUTDOWN_MSG: Shutting down NameNode at hadoop0/127.0.0.1

解决方法如下:

在 conf 目录下的 core-site.xml 里查看 tmp 的目录,然后进入 tmp 目录,删除 dfs 目录下的 name 文件夹,之后重新格式化即可。

另外一个可能是:

在对 namenode 格式化之前,要确保 dfs.name.dir 参数指定的目录不存在。 Hadoop 这样做的目的是防止错误地将已存在的集群格式化了。

dfs.name.dir 参数和 dfs.data.dir 参数的作用:

dfs.name.dir 参数只作用于 NameNode 节点,dfs.data.dir 参数只作用于 DataNode 节点。在 NameNode 上进行格式化时,dfs.name.dir 指定的目录会自 动在 NameNode 上创建,dfs.data.dir 指定的目录会自动在 DataNode 上创建。

2. Name node is in safe mode 错误

运行 hadoop 程序时,中途我把它终止了,然后再向 hdfs 加文件或删除文件时, 出现 Name node is in safe mode 错误: rmr: org.apache.hadoop.dfs.SafeModeException: Cannot delete /user/hadoop/input. Name node is in safe mode

解决的命令:

bin/hadoop dfsadmin -safemode leave #关闭 safe mode

3. could only be replicated to 0 nodes, instead of 1

原因是 DataNode 没有启动起来,可通过 jps 命令查看是否已启动。 没有关闭防火墙,除了 namenode 外, datanode 也需要执行"sudo /etc/init.d/iptables stop" 命令关闭防火墙。 然后重启 Hadoop 服务。

4. Incompatible namespaceIDs in /root/hadoop/data1:namenode namespaceID = 940438556; datanodenamespaceID = 728938196

当我们 format namenode 的时候,会在 namenode 数据文件夹中保存一个 VERSION 文件,其中包含着一个 namespaceID,标识了所格式化的 namenode 的版本,如果我们频繁的格式化 namenode,那么 datanode 中保存的 VERSION 文件只是你第一次格式化时保存的 namenode 的 ID,因此就会造成 datanode 与 namenode 之间的 id 不一致。

解决的办法很简单,两个方案:

- (1) 所有的 datanode 删掉,重新建。
- (2) 登上 datanode,把位于{dfs.data.dir}/current/VERSION 中的 namespaceID 改为最新的版本即可。更改方法:编辑 datanode 下的 VERSION文件,使 namespaceID值与 namenode 下的值相同,重新启动 datanode。