Linux 下安装 MySQL

侯在钱 QQ:5616462 zaiqian@sina.com

目录

1.	下载安装程序		1
	安装 MySQL		
	创建 mysqld 程序		
4.	创建 my.cnf 程序		2
5	启动服务		2
6	啓录命 今		2
7.	分配远程登录权限	3 // ₇	<u>-</u> व
	卸载 MySQL		
ο.	中 秋 MJ/SQL		•••

本文介绍在 Redhat Enterprise Linux 下安装 MySQL5.5。

1. 下载安装程序

到 MySQL 的网站下载四个 rpm 安装包:

MySQL-client-5.5.27-1.rhel5.i386.rpm

MySQL-devel-5.5.27-1.rhel5.i386.rpm

MySQL-shared-5.5.27-1.rhel5.i386.rpm

MySQL-server-5.5.27-1.rhel5.i386.rpm

2. 安装 MySQL

rpm -ivh MySQL-client-5.5.27-1.rhel5.i386.rpm

rpm -ivh MySQL-devel-5.5.27-1.rhel5.i386.rpm

rpm -ivh MySQL-shared-5.5.27-1.rhel5.i386.rpm

rpm -ivh MySQL-server-5.5.27-1.rhel5.i386.rpm

3. 创建 mysqld 程序

updatedb

locate mysql.server

执行后应会显示如下结果:

/usr/share/man/man1/mysql.server.1.gz

/usr/share/mysql/mysql.server

接下来就是把 mysql.server 复制并更名,命令为:

#cp /usr/share/mysql/mysql.server /etc/init.d/mysqld

4. 创建 my.cnf 程序

MySQL 为我们提供了几种的默认配置,有 small、medium、larger、huge、innodb-heavy-4G。可以根据系统数据级别和性能要求选择适当的默认配置。

locate my-medium.cnf

/usr/share/doc/MySQL-server-5.5.27/my-medium.cnf

/usr/share/mysql/my-medium.cnf

执行复制并更名的命令:

#cp /usr/share/mysql/my-medium.cnf /etc/my.cnf

5. 启动服务

chkconfig mysqld on

service mysqld start

Starting MySQL [OK]

6. 登录命令

在 Linux Shell 中执行如下命令登录格式:
mysql -h<服务器 IP> -u<用户名> -p<密码>

MySQL 有一个 root 用户,默认密码是空。登录到本机的命令如下:
mysql -hlocalhost -uroot -p
如果提示输入密码,则直接回车,不用输入密码。

7. 分配远程登录权限

刚安装好 MySQL,只能本地登录,不能远程登录 MySQL。如果要能远程登录,则必须给用户分配远程登录权限。

使用 root 用户登录后,执行如下命令给 root 用户分配远程登录权限:
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO root@"%" IDENTIFIED BY " WITH GRANT OPTION;

注意:红色处的是两个单引号,不是一个单引号,且两个单引号之间没有空格。 另外语句结束处有一个分号(";")。

再执行如下语句使得授权生效: flush privileges;

8. 卸载 MySQL

依次执行如下的命令:
yum remove mysql
yum remove mysql-client
yum remove mysql-devel
yum remove mysql-shared