La configuration des VLAN

Création des VLAN

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name Stagiaires

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name Formateurs

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 30

Switch(config-vlan)#name Administration

Switch(config-vlan)#exit

Switch#show vlan brief

> Configuration des modes des ports : ACCESS/TRUNK

ACCESS: Les ports conenctés aux ordinateurs/Imprimantes/Etc

TRUNK: Les ports qui connectent les commutateurs

Switch(config)#interface range F0/1-3

Switch(config-if-range)#switchport mode access

Switch(config-if-range)#exit

Switch(config)#interface range G0/1-2

Switch(config-if-range)#switchport mode trunk

> Affectation des ports aux VLAN

```
Switch0:
          #interface F0/1
          #switchport access vlan 20
          #interface F0/2
          #switchport access vlan 30
          #interface F0/3
          #switchport access vlan 10
❖ Switch1:
          #interface F0/1
          #switchport access vlan 10
          #exit
          #interface F0/2
          #switchport access vlan 20
          #exit
          #interface F0/3
          #switchport access vlan 30
          #exit
Switch2:
          #interface F0/1
          #switchport access vlan 10
          #exit
          #interface F0/2
          #switchport access vlan 20
          #exit
          #interface F0/3
          #switchport access vlan 30
          #exit
```

MOHAMMED ELOUARGA

La configuration de l'adressage IP

VLAN 10: 172.16.10.0/24

VLAN 20: 172.16.20.0/24

VLAN 30: 172.16.30.0/24

Configuration avancée

Vlan de gestion : Gestion (172.16.100.0/24)

Création du VLAN de gestion :

#vlan 100

#name Gestion

#exit

Configuration du port

S2(config)#interface F0/20

S2(config-if)#switchport mode access

S2(config-if)#switchport access vlan 100

S2(config-if)#exit

!Interfaces de gestion :

SO: 172.16.100.10/24

S1: 172.16.100.11/24

S2: 172.16.100.12/24

S0(config)#interface Vlan 100

SO(config-if)#ip address 172.16.100.10 255.255.255.0

S1(config)#interface Vlan 100

S1(config-if)#ip address 172.16.100.11 255.255.255.0

S2(config)#interface Vlan 100

S2(config-if)#ip address 172.16.100.12 255.255.255.0

VLAN natif / Les VLAN autorisés :

```
❖ Vlan natif : Au niveau des ports TRUNK :
```

✓ <u>Création du vlan natif</u> :

#vlan 99

#name Natif

#exit

✓ Configuration du vlan natif :

Sx(config)#interface range G0/1-2

Sx(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99

✓ Les VLAN autorisés :

S0(config)#interface range G0/1-2

==> Autorisez les VLAN 10,20 et 30 :

SO(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30

==> Ajoutez les vlan 99, 100 et 3 à la liste des vlan autorisés

SO(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan add 99

S0(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan add 100

S0(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan add 3

==> Supprimez le VLAN 3 de la liste des vlan autorisés

SO(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan remove 3

==> Autorisez tous les VLAN sauf le vlan 1

SO(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan except 1

==> Autorisez tous les vlan

SO(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan all

==> N'autorisez aucun vlan

SO(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan none

Le VLAN Voix

Création du VLAN voix

#vlan 50

#name VOIX

Configuration du port du commutateur :

S1(config)#interface F0/20

S1(config-if)#switchport mode access

S1(config-if)#switchport access vlan 30

S1(config-if)#switchport voice vlan 50

S1(config-if)#switchport priority extend cos 7

> Affichage de la configuration

S0#show vlan brief

S0#show interfaces F0/1 switchport

==> Mode: trunk ou access

SO#show interfaces G0/1 switchport | include Administrative Mode

Administrative Mode: trunk

==> Vlan natif

S0#show interfaces G0/1 switchport | include Native

Trunking Native Mode VLAN: 99 (Natif)

==> Vlan autorisés :

S0#show interfaces G0/1 switchport | include Allowed

Capture VLANs Allowed: ALL

S1#show interfaces F0/20 switchport | include Voice

Voice VLAN: 50