
Python: exceptions

Mohammed OUANAN

m.ouanan@umi.ac.ma



Plan

- Introduction
- 2 try ... except
- Message par défaut de l'exception
- 4 <u>traceback</u>
- 5 <u>else</u>
- 6 finally

Plan

- Multi except
- Union des except
- 9 <u>raise</u>
- 10 <u>assert</u>
- Exceptions personnalisées
- 12 Exceptions paramétrées
- 13 Hiérarchie de classes d'exception

Une exception?

- C'est une erreur qui se produit pendant l'exécution de notre programme
- Une exception dans un programme implique généralement son arrêt d'exécution

Considérons la fonction suivante

```
def division (a: int, b: int) -> int:
    return a / b
```



Mohammed OUANAN 5 / 35

Considérons la fonction suivante

```
def division (a: int, b: int) -> int:
    return a / b
```

Appeler la fonction avec une valeur pour le deuxième paramètre égal a zéro déclenche une exception

```
print(division (2, 0))
print('fin')
# affiche ZeroDivisionError: division by zero
```



Mohammed OUANAN 5 / 35

Considérons la fonction suivante

```
def division (a: int, b: int) -> int:
    return a / b
```

Appeler la fonction avec une valeur pour le deuxième paramètre égal a zéro déclenche une exception

```
print(division (2, 0))
print('fin')
# affiche ZeroDivisionError: division by zero
```

Remarque

Le message fin n'a pas été affiché.



Mohammed OUANAN 5 / 35

Comment faire pour poursuivre l'exécution?

- Repérer les blocs pouvant générer une exception
- Capturer l'exception correspondante
- Afficher un message relatif à cette exception
- Continuer l'exécution

Comment faire pour capturer une exception?

- Utiliser un bloc try: ... except: ...
- Le try pour entourer une instruction susceptible de déclencher une exception
- Le except pour capturer l'exception et afficher un message qui lui correspond

Utilisons le bloc try except pour capturer l'exception et continuer l'exécution

```
try:
    print(division (2, 0))
except:
    print('division par zéro')
print('fin')

# affiche division par zéro
# affiche fin
```

On peut aussi préciser le type de l'exception

```
try:
    print(division (2, 0))
except ZeroDivisionError:
    print('division par zéro')
print('fin')

# affiche division par zéro
# affiche fin
```

Et si on voulait récupérer et afficher le message par défaut de l'exception

```
try:
    print(division (2, 0))
except ZeroDivisionError as e:
    print(e)
print('fin')

# affiche division by zero
# affiche fin
```

Pour avoir une description plus détaillée, on utilise traceback

```
import traceback
def division (a: int, b: int) -> int:
    return a / b
try:
   print(division (2, 0))
except ZeroDivisionError as e:
    traceback.print exc()
print('fin')
# affiche
 Traceback (most recent call last):
   File "C:/Users/x/cours-exception/main.py", line 7, in <module>
      print(division (2, 0))
   File "C:/Users/x/cours-exception/main.py", line 5, in division
      return a / b
 ZeroDivisionError: division by zero
# fin
```

Pour exécuter une suite d'instructions si aucune exception n'a été levée

```
try:
    print(division (4, 2))
except ZeroDivisionError as e:
    print(e)
else:
    print('calcul terminé avec succès')
print('fin')

# affiche calcul terminé avec succès
# affiche fin
```

Pour exécuter une suite d'instructions qu'une exception soit levée ou non

```
try:
    print(division (4, 0))
except ZeroDivisionError as e:
    print(e)
finally:
    print('tout le temps exécuté')
print('fin')

# affiche tout le temps exécuté
# affiche fin
```



Mohammed OUANAN 13 / 35

Pour exécuter une suite d'instructions qu'une exception soit levée ou non

```
try:
    print(division (4, 0))
except ZeroDivisionError as e:
    print(e)
finally:
    print('tout le temps exécuté')
print('fin')

# affiche tout le temps exécuté
# affiche fin
```

Retestez avec les valeurs 4 et 2 pour les paramètres de la fonction division et vérifiez que le le message tout le temps exécuté est toujours affiché.



Mohammed OUANAN 13 / 35

Et si on appelle la fonction avec un type autre que int, une exception sera lancée (et non capturée, le message fin ne sera donc pas affiché)

```
try:
    print(division (2, 'a'))
except ZeroDivisionError:
    print('division par zéro')
print('fin')

# affiche TypeError: unsupported operand type(s) for
    /: 'int' and 'str'
```

On peut utiliser plusieurs fois le bloc except

```
try:
    print(division (2, 0))
except ZeroDivisionError:
    print('division par zéro')
except TypeError:
    print('Les deux paramètres doivent être de type
      entier')
print('fin')
# affiche division par zéro
# affiche fin
```

On peut aussi définir un bloc except général

```
try:
    print(division (4, 2))
except ZeroDivisionError:
    print('division par zéro')
except TypeError:
    print('Les deux paramètres doivent être de type entier')
except:
    print('erreur inconnue')
print('fin')
# affiche 2.0
# affiche fin
```

On peut fusionner les blocs except

```
try:
    print(division (2, 'a'))
except (ZeroDivisionError, TypeError):
    print('Problème avec les paramètres')
except:
    print('erreur inconnue')
print('fin')
# affiche Problème avec les paramètres
# affiche fin
```

Malgré le typage des paramètres de la fonction, les types numériques (float par exemple) peuvent passer

```
try:
    print(division (4.0, 2))
except (ZeroDivisionError, TypeError):
    print('Problème avec les paramètres')
except:
    print('erreur inconnue')
print('fin')
# affiche 2.0
# affiche fin
```

On peut utiliser raise pour lancer une exception si le type ne correspond pas

```
def division (a: int, b: int) -> int:
    if type(a) == int and type(b) == int:
        return a / b
    else:
        raise Exception ("Cette fonction n'accepte que les
          entiers")
try:
    print(division (4.0, 2))
except (ZeroDivisionError, TypeError):
    print('Problème avec les paramètres')
except Exception as e:
    print(e)
print('fin')
# affiche Cette fonction n'accepte que les entiers
# affiche fin
```

Une exception peut aussi lancée en utilisant assert

```
def division (a: int, b: int) -> int:
    assert type(a) == int and type(b) == int, Exception("Cette
      fonction n'accepte que les entiers")
    return a / b
try:
    print(division (4.0, 2))
except (ZeroDivisionError, TypeError):
    print('Problème avec les paramètres')
except Exception as e:
   print(e)
print('fin')
# affiche Cette fonction n'accepte que les entiers
# affiche fin
```

On a utilisé (ou vu) des exceptions prédéfinies

- ZeroDivisionError
- ValueError



On a utilisé (ou vu) des exceptions prédéfinies

- ZeroDivisionError
- ValueError

On peut aussi définir nos exceptions personnalisées

Considérons la classe Adresse suivante

```
class Adresse:

def __init__(self, rue: str = '', ville: str = '',
    code_postal: str = ''):
    self.__rue = rue
    self.__ville = ville
    self.__code_postal = code_postal

# + getters + setters + __str___
```

Supposons que

code_postal doit contenir exactement 5 chiffres



Supposons que

code_postal doit contenir exactement 5 chiffres

Démarche à faire

- Créer notre propre exception (qui doit étendre la classe Exception)
- Dans le constructeur de Adresse, on lance une exception si code postal ne contient pas 5 chiffres.

Cre´ons l'exception CodePostalError

```
class CodePostalError(Exception):
    def __init__(self):
        super().__init__("Le code postal doit contenir 5 caract`eres")
```

Modifions le constructeur de la classe Adresse

```
from code_postal_error import CodePostalError
class Adresse:
    def __init__(self, rue: str = '', ville: str = '',
      code postal: str = ''):
        self. rue = rue
        self.__ville = ville
        if len(code postal) != 5:
            raise CodePostalError()
        self.__code postal = code postal
# + getters + setters + __str___
```

Testons tout cela dans le main

```
from adresse import Adresse

try:
    adresse = Adresse("paradis", "Marseille", "1301")
except Exception as e:
    print(e)
print("fin")
```

Testons tout cela dans le main

```
from adresse import Adresse

try:
    adresse = Adresse("paradis", "Marseille", "1301")
except Exception as e:
    print(e)
print("fin")
```

Le message affiché est :

Le code postal doit contenir exactement 5 chiffres fin

◆□▶ ◆□▶ ◆■▶ ◆■▶ ● 夕♀◎

Mohammed OUANAN 26 / 35

Question

Comment faire si on veut afficher les valeurs qui ont déclenché l'exception dans le message?

Modifions la première exception CodePostalError

```
class CodePostalError(Exception):
    def __init__(self, value):
        super().__init__(f"Le code postal {value} doit contenir
        exactement 5 caractères")
```

Modifions le constructeur de la classe Adresse

```
from code_postal_error import CodePostalError
class Adresse:
    def __init__(self, rue: str = '', ville: str = '',
      code postal: str = ''):
        self. rue = rue
        self.__ville = ville
        if len(code postal) != 5:
            raise CodePostalError(code postal)
        self.__code postal = code postal
# getters + setters + __str___
```

Testons tout cela dans le main

```
from adresse import Adresse

try:
    adresse = Adresse("paradis", "Marseille", "1301")
except Exception as e:
    print(e)
print("fin")
```

Mohammed OUANAN 30 / 35

Testons tout cela dans le main

```
from adresse import Adresse

try:
    adresse = Adresse("paradis", "Marseille", "1301")
except Exception as e:
    print(e)
print("fin")
```

Le message affiché est :

Le code postal 1301 doit contenir exactement 5 chiffres fin



Mohammed OUANAN 30 / 35


Exercice

Nous voulons modifier l'exception précédente et la renommer en AdresseError pour qu'elle lève une exception si le code postal ne contient pas 5 caractère ou si la rue n'est pas entièrement en majuscule. L'exception doit rester paramétrée

Quelques conventions PEP 8 sur les exceptions

- Une exception est une classe donc elle doit respecter le Pascal case
- Le nom d'une exception doit se terminer par le mot Error

Hiérarchie des classes d'exception



BaseException

- La classe BaseException est au sommet de la hiérarchie des exceptions en Python.
- Elle n'est pas destinée à être directement levée par les développeurs intégrées.
- Elle est plutôt utilisée comme classe mère pour toutes les autres exceptions intégrées.

BaseException

- La classe BaseException est au sommet de la hiérarchie des exceptions en Python.
- Elle n'est pas destinée à être directement levée par les développeurs intégrées.
- Elle est plutôt utilisée comme classe mère pour toutes les autres exceptions intégrées.

Exception

- Généralement utilisée pour définir les exceptions personnalisées
- Classe de base pour toutes les exceptions intégrées, à l'exception de SystemExit, KeyboardInterrupt, GeneratorExit et StopIteration.

Exceptions intégrées ou prédéfinies (Built-in exceptions)

- Elles sont des types d'exceptions qui sont incluses dans le langage Python par défaut.
- Elles sont disponibles pour être utilisées dans vos programmes sans nécessiter d'importation supplémentaire.
- Exemples
 - TypeError : Levée lorsque l'opération ou la fonction est appliquée à un objet d'un type inapproprié.
 - ValueError: Levée lorsque la fonction reçoit un argument d'une valeur incorrecte.
 - NameError: Levée lorsque le nom d'une variable ou d'une fonction n'est pas trouvé dans l'espace de noms local ou global.
 - ZeroDivisionError: Levée lorsque la division ou le modulo par zéro est tenté.
 - ImportError: Levée lorsqu'un import échoue
 - IndentationError: Levée lorsque l'indentation est incorrect.

· ...

◆ロ > ◆昼 > ◆ 壹 > ◆ 壹 > ~ ⑤ への