# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

# «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ)

Институт информационных технологий, математики и механики

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

на тему:

«Битовые поля и множества»

<b>Выпо</b> лнила: 3822Б1ФИ2	студентка	группы
3622D1ФИ2  Подпись	/ Резан	цева А.А.
Проверил: к.т.	_	ВВиСП кова В.Д./

Нижний Новгород 2023

# Содержание

В	ведение		3
1	Пос	гановка задачи	4
2	Руко	оводство пользователя	5
	2.1	Приложение для демонстрации работы битовых полей	5
	2.2	Приложение для демонстрации работы множеств	6
	2.3	«Решето Эратосфено»	7
3	Руко	оводство программиста	9
	3.1	Описание алгоритмов	9
	3.1.1	Битовые поля	9
	3.1.2	Множества	9
	3.1.3	«Решето Эратосфена»	9
	3.2	Описание программной реализации	9
	3.2.1	Описание класса TBitField	9
	3.2.2	Описание класса TSet	.12
3	аключен	ие	.15
Л	итерату	pa	16
П	риложе	ния	.17
	Прилох	кение А. Реализация класса TBitField	.17
	Прилох	кение Б. Реализация класса TSet	. 20

# Введение

Нужны ли в программировании на C++ множества? Да, они нужны для решения многих задач. Например, множество фильмов в «фильмотеке» конкретного пользователя, купленных в онлайн-кинотеатре или начертание символов в текстовых редакторах: Ж, К, Ч, 3, ВИ, НИ, ... Таким образом возникает необходимость информацию об объекте, в формате состояний, представляющих из себя 0 и 1. Проект «Множества» использует интерфейс битовых полей для работы с теоретико-множественными операциями. Данный вариант решения задачи дает нам возможность использовать только часть предоставляемой типом данных памяти. Обращение к биту с определенным индексом позволяет нам узнать его состояние. Например, относится ли элемент к данному множеству. Любое множество описывается характеристическим вектором, а наиболее эффективный способ его представить/хранить – битовое поле (битовая строка).

# 1 Постановка задачи

Цель – реализовать класс битовое поле TBitField и класс множество TSet. Задачи при реализации класса TBitField:

- 1. Описать и реализовать конструктор, конструктор копирования, деструктор.
- 2. Описать и реализовать операции доступа к битам: установить бит в 1, установить бит в 0, получить значение бита, получить количество доступных битов.
- 3. Описать и реализовать вспомогательные методы: получение индекса элемента, получение маски бита.
- 4. Перегрузить битовые операции: присваивание (=), сравнение (==, !=), побитовое ИЛИ (|), побитовое И (&), побитовое отрицание (~).
- Перегрузить операции ввода и вывода.
   Задачи при реализации класса TSet:
- 1. Описать и реализовать конструктор, конструктор копирования, конструктор преобразования типа, оператор преобразования типа к битовому полю.
- 2. Описать и реализовать операции доступа к битам: включить элемент в множество, удалить элемент из множества, проверить наличие элемента в множестве, получить максимальной мощности множества.
- 3. Перегрузить теоретико-множественные операции: присваивание (=), сравнение (==, !=), объединение (+), пересечение (\*), объединение с элементом из множества (+), разность с элементом из множества (-), дополнение (~).
- 4. Перегрузить операции ввода и вывода.

# 2 Руководство пользователя

# 2.1 Приложение для демонстрации работы битовых полей

1. Запустите приложение с названием sample\_tbitfield.exe. В результате появится окно, показанное ниже (рис. 1).

```
C:\Users\ITMM-230042\Desktop\mp2-practice\RezantsevaAA\01_lab\sln\bin>sample_tbitfield.exe
TBitField
bf1 = 0 0 1 0 1 1
bf2 = 1 1 0 1 0 1

bf1.SetBit(0): 1 0 1 0 1 1

bf1.ClrBit(0): 0 0 1 0 1 1

~bf1: 1 1 0 1 0 0

bf1.GetBit(0): 0
bf1.GetBit(5): 1

operator==: 0
operator!=: 1
operator!: 1 1 1 1 1 1 1

operator&: 0 0 0 0 0 1

C:\Users\ITMM-230042\Desktop\mp2-practice\RezantsevaAA\01_lab\sln\bin>_
```

Рис. 1. Основное окно программы

2. На первом шаге создаются два битовых поля (Рис. 2).

```
bf1 = 0 0 1 0 1 1
bf2 = 1 1 0 1 0 1
```

Рис. 2. Создание битовых полей

3. На следующем шаге нулевой бит битового поля bf1 устанавливается в 1 (Рис. 3).

```
bf1.SetBit(0): 1 0 1 0 1 1
```

Рис. 3. Установка нулевого бита в 1

4. Далее очищаем нулевой бит битового поля bf1, то есть устанавливаем в 0 (Рис. 4).

```
bf1.ClrBit(0): 0 0 1 0 1 1
```

Рис. 4. Установка нулевого бита в 0

5. На четвертом шаге выполняем операцию отрицания битового боля bf1 (Рис. 5).



Рис. 5. Отрицание битового поля

6. Далее получаем значение нулевого и пятого бита битового поля bfl (Рис. 6).

```
bf1.GetBit(0): 0
bf1.GetBit(5): 1
```

Рис. 6. Получение значение битов на позиции 0 и 5

7. На шестом шаге сравниваем битовые поля bf1 и bf2 (Рис. 7).

```
operator==: 0
operator!=: 1
```

Рис. 7. Операции равенства и неравенства битовых полей

8. Далее выполняются операция «или» и операция «и» для битовых полей bf1 и bf2 (Рис. 8).

```
operator|: 1 1 1 1 1 1 1 operator&: 0 0 0 0 0 1
```

Рис. 8. Операторы «или», «и»

# 2.2 Приложение для демонстрации работы множеств

1. Запустите приложение с названием sample\_tset.exe. В результате появится окно, показанное ниже (Рис. 9).

```
TSet
s1 = 0 0 1 0 1 1 0
s2 = 1 1 0 1 0 1 0
s1.InsElem(0): 1 0 1 0 1 1 0
s1.DelElem(0): 0 0 1 0 1 1 0
~s1: 1 1 0 1 0 0 1
s1.IsMember(0): 0
s1.IsMember(5): 1

operator==: 0
operator!=: 1
operator+: 1 1 1 1 1 1 0
operator+: 0 0 0 0 0 1 0
operator+ (elem = 0): 1 0 1 0 1 1 0
operator- (elem = 5): 0 0 1 0 1 0 0
```

Рис. 9. Основное окно программы

2. На первом шаге создаются множества  $s1 = \{2, 4, 5\}$  и  $s2 = \{0, 1, 3, 5\}$  (Рис. 10).

```
s1 = 0 0 1 0 1 1 0
s2 = 1 1 0 1 0 1 0
```

Рис. 10. Множества s1 и s2

3. На втором шаге включаем элемент 0 в множество s1 (Рис. 11).

Рис. 11. Включение элемента в множество

4. Далее удаляем элемент 0 из множества s1 (Рис. 12).

Рис. 12. Удаление элемента из множества

5. На следующем шаге выводим дополнение множества s1 (Рис. 13).

Рис. 13. Дополнение множества

6. Далее проверяем наличие элементов 0 и 5 в множестве s1, где 0 – не является элемнтом множества, 1 – является (Рис. 14).

```
s1.IsMember(0): 0
s1.IsMember(5): 1
```

Рис. 14. Наличие элементов в множестве

7. На шестом шаге сравниваем множества s1 и s2 (Рис. 15).

```
operator==: 0
operator!=: 1
```

Рис. 15. Операции равенства и неравенства множеств

8. Далее идут опирации объединения и пересечения множеств s1 и s2 (Рис. 16).

```
operator+: 1 1 1 1 1 1 0 operator*: 0 0 0 0 0 1 0
```

Рис. 16. Операции объединения и пересечения множеств

9. На последнем этапе выполняются операция объединения элемента 0 с множеством s1 и операция удаления элемента 5 из множества s1 (Рис. 17).

```
operator+ (elem = 0): 1 0 1 0 1 1 0 operator- (elem = 5): 0 0 1 0 1 0 0
```

Рис. 17. Операции объединение элемента с множествои и удаления элемента из множества.

# 2.3 «Решето Эратосфена»

1. Запустите приложение с названием sample\_primenumbers.exe. В результате появится окно, показанное ниже (Рис. 18).

Рис. 18. Запрос программы

2. Введите число, до которого будут выведены все простые числа на экран. Для примера возьмем число 56. Результат появился в окне, показанном ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Enter the count of numbers: 56
Prime numbers under 56:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53

Рис. 19. Простые числа от 2 до 56

# 3 Руководство программиста

# 3.1 Описание алгоритмов

# 3.1.1 Битовые поля

Битовые поля – это характеристические векторы, где индексы каждого элемента – это элементы множества. Битовое поле задается длиной (универс битов), количеством единиц памяти (количество характеристических векторов) и памятью для их хранения. Элемент битового поля может находиться в двух состояниях: 0 – элемент не содержится в множестве, 1 – элемент содержится в множестве.

### 3.1.2 Множества

Множества — это класс TSet, реализованный на классе битового поля TBitField. Он использует класс TBitField для создания множеств и выполнения теоретикомножественных операций. Максимальная мощность множества будет длиной битового поля.

# 3.1.3 «Решето Эратосфена»

Решето Эратосфена – это алгоритм, позволяющий найти все простые числа до заданного числа п. Алгоритм:

- 1. Выписать подряд все числа от 2 до п
- 2. Пусть переменная р изначально равна двум первому простому числу
- 3. Зачеркнуть в списке числа от 2p до n, считая шагами по p (то есть удаляем числа, кратные p).
- 4. Найти первое не зачеркнутое число в списке, большее чем р, и присвоить значению переменной р это число
- 5. Повторять шаги 3 и 4, пока возможно

# 3.2 Описание программной реализации

# 3.2.1 Описание класса TBitField

```
class TBitField
{
private:
   int BitLen;
   TELEM *pMem;
   int MemLen;

int GetMemIndex(const int n) const;
   TELEM GetMemMask (const int n) const;
public:
   TBitField(int len);
   TBitField(const TBitField &bf);
```

```
~TBitField();
  int GetLength(void) const;
 void SetBit(const int n);
  void ClrBit(const int n);
  int GetBit(const int n) const;
  int operator==(const TBitField &bf) const;
  int operator!=(const TBitField &bf) const;
  const TBitField& operator=(const TBitField &bf);
  TBitField operator | (const TBitField &bf);
  TBitField operator&(const TBitField &bf);
  TBitField operator~(void);
  friend istream &operator>>(istream &istr, TBitField &bf);
  friend ostream &operator<<(ostream &ostr, const TBitField &bf);</pre>
};
    Назначение: представление битового поля.
    Поля:
    BitLen — длина битового поля — максимальное количество битов.
    рмет – память для представления битового поля.
    MemLen — количество элементов для представления битового поля.
     Конструкторы:
TBitField(int len);
     Назначение: выделение и инициализация памяти объекта.
     Входные параметры: len – количество доступных битов.
TBitField(const TBitField &bf);
     Назначение: выделение памяти и копирование данных.
     Bходные параметры: const TBitField &bf – константная ссылка на битовое поле.
    Деструктор:
~TBitField();
     Назначение: освобождение выделенной памяти.
    Метолы:
int GetMemIndex(const int n) const;
     Назначение: получение индекса элемента в памяти.
     Входные параметры: n – номер бита.
     Выходные параметры: индекс элемента в памяти.
TELEM GetMemMask (const int n) const;
      Назначение: получение маски бита.
      Входные параметры: n – номер бита.
```

Выходные параметры: маска бита.

### int GetLength(void) const;

Назначение: получение количества доступных битов.

Выходные параметры: **BitLen** – количество доступных битов.

#### void SetBit(const int n);

Назначение: установить бит в 1.

Входные параметры: n – номер бита.

### void ClrBit(const int n);

Назначение: установить бит в 0.

Входные параметры: n – номер бита.

### int GetBit(const int n) const;

Назначение: получение значения бита.

Входные параметры: n – номер бита.

Выходные параметры: значение бита (0 или 1).

# Операции:

# int operator==(const TBitField &bf) const;

Назначение: перегрузка операции сравнения на равенство объектов.

Входные параметры: **bf** – битовое поле – объект класса **твіtField**.

Выходные параметры: целое число (0 или 1).

### int operator!=(const TBitField &bf) const;

Назначение: перегрузка операции сравнения на неравенство объектов.

Входные параметры: **bf** – битовое поле – объект класса **твіtField**.

Выходные параметры: целое число (0 или 1).

# const TBitField& operator=(const TBitField &bf);

Назначение: присвоение значение полей одного битового поля другому.

Входные параметры: **bf** – битовое поле – объект класса **твіtField**.

Выходные параметры: константная ссылка на объект класса твітfield.

### TBitField operator | (const TBitField &bf);

Назначение: сложение двух битовых полей.

Входные параметры: **bf** – битовое поле – объект класса **твітField**.

Выходные параметры: результирующее битовое поле.

# TBitField operator&(const TBitField &bf);

Назначение: умножение двух битовых полей.

Входные параметры: bf — битовое поле — объект класса TBitField.

Выходные параметры: результирующее битовое поле.

#### TBitField operator~(void);

Назначение: инвертирование значений битов битового поля.

Входные параметры: bf — битовое поле — объект класса **TBitField**.

Выходные параметры: результирующее битовое поле.

```
friend istream &operator>>(istream &istr, TBitField &bf);
Назначение: ввод данных.
```

Bходные параметры: istr — поток ввода, bf — битовое поле — объект класса TBitField.

Выходные параметры: поток ввода.

```
friend ostream &operator<<(ostream &ostr, const TBitField &bf);</pre>
```

Назначение: вывод данных.

Входные параметры: ostr — поток вывода, bf — битовое поле — объект класса TBitField.

Выходные параметры: поток вывода.

# 3.2.2 Описание класса TSet

```
class TSet
private:
  int MaxPower;
  TBitField BitField;
public:
  TSet(int mp);
  TSet(const TSet &s);
  TSet(const TBitField &bf);
  operator TBitField();
  int GetMaxPower(void) const;
  void InsElem(const int Elem);
  void DelElem(const int Elem);
  int IsMember(const int Elem) const;
  int operator== (const TSet &s) const;
  int operator!= (const TSet &s) const;
  const TSet& operator=(const TSet &s);
  TSet operator+ (const int Elem);
  TSet operator- (const int Elem);
  TSet operator+ (const TSet &s);
  TSet operator* (const TSet &s);
  TSet operator~ (void);
  friend istream &operator>>(istream &istr, TSet &bf);
  friend ostream &operator<<(ostream &ostr, const TSet &bf);</pre>
};
     Назначение: представление множества.
     Поля:
    Max Power — МОЩНОСТЬ МНОЖЕСТВа.
```

BitField – характеристический вектор, битовое поле.

Конструкторы:

#### TSet(int mp);

Назначение: инициализация битового поля.

Входные параметры: mp - количество элементов в универсе, мощность множетсва.

#### TSet(const TSet &s);

Назначение: копирование данных из другого множества.

Входные параметры: s – множество, объект класса TSet.

### TSet(const TBitField &bf);

Назначение: преобразование из TBitField в TSet.

Входные параметры: **bf**— битовое поле, объект класса **твitField**.

### operator TBitField();

Назначение: преобразование из TSet в TBitField.

Выходные параметры: объект класса твітfield.

### Методы:

# int GetMaxPower(void) const;

Назначение: получение мощности множества.

Выходные параметры: махРомет – мощность множества.

#### void InsElem(const int Elem);

Назначение: добавление элемента в множество.

Входные параметры **Elem** – добавляемый элемент.

### void DelElem(const int Elem);

Назначение: удаление элемента из множества.

Входные параметры **Elem** – удаляемый элемент.

# int IsMember(const int Elem) const;

Назначение: проверка на принадлежность элемента множеству.

Входные параметры **Elem** – проверяемый элемент.

Выходные параметры: значение бита (о или 1).

### Операции:

## int operator== (const TSet &s) const;

Назначение: перегрузка операции сравнения, проверка на равенство двух множеств.

Входные параметры: s - множество - объект класса тset.

Выходные параметры: целое число (0 или 1).

# int operator!= (const TSet &s) const;

Назначение: перегрузка операции сравнения, проверка на неравенство двух множеств.

Входные параметры: **s** – множество – объект класса **тset**.

Выходные параметры: целое число (0 или 1).

#### const TSet& operator=(const TSet &s);

Назначение: присвоение значений полей одного объекта класса другому.

Входные параметры: s - множество - объект класса тset.

Выходные параметры: ссылка на объект своего класса тset.

### TSet operator+ (const int Elem);

Назначение: добавление элемента в множество.

Входные параметры: **Elem** – индекс элемента.

Выходные параметры: результирующее множество, объект класса тset.

#### TSet operator- (const int Elem);

Назначение: удаление элемента из множества.

Входные параметры: **Elem** – индекс элемента.

Выходные параметры: результирующее множество, объект класса тset.

### TSet operator+ (const TSet &s);

Назначение: объединение двух множеств.

Входные параметры: s - obsect класса tset.

Выходные параметры: результирующее множество, объект класса тset.

### TSet operator\* (const TSet &s);

Назначение: пересечение двух множеств.

Входные параметры: s – объект класса Tset.

Выходные параметры: результирующее множество, объект класса тset.

# TSet operator~ (void);

Назначение: получение дополнения к множеству.

Выходные параметры: результирующее множество, объект класса TSet.

# friend istream &operator>>(istream &istr, TSet &bf);

Назначение: ввод данных.

Входные параметры: istr - поток ввода, bf - объект класса тset.

Выходные параметры: поток ввода.

### friend ostream &operator<<(ostream &ostr, const TSet &bf);</pre>

Назначение: вывод данных.

Входные параметры: ostr – поток вывода, bf – объект класса Tset.

Выходные параметры: поток вывода.

# Заключение

Были реализованы классы: TBitField и TSet:

- 1. Выполнены задачи при реализации класса TBitField:
  - Описать и реализовать конструктор, конструктор копирования, деструктор.
  - Описать и реализовать операции доступа к битам: установить бит в 1,
     установить бит в 0, получить значение бита, получить количество доступных битов.
  - Описать и реализовать вспомогательные методы: получение индекса элемента, получение маски бита.
  - Перегрузить битовые операции: присваивание (=), сравнение (==, !=),
     побитовое ИЛИ (|), побитовое И (&), побитовое отрицание(~).
  - Перегрузить операции ввода и вывода.
- 2. Выполнены задачи при реализации класса TSet:
  - Описать и реализовать конструктор, конструктор копирования, конструктор преобразования типа, оператор преобразования типа к битовому полю.
  - Описать и реализовать операции доступа к битам: включить элемент в множество, удалить элемент из множества, проверить наличие элемента в множестве, получить максимальной мощности множества.
  - Перегрузить теоретико-множественные операции: присваивание (=),
     сравнение (==, !=), объединение (+), пересечение (\*), объединение с элементом
     из множества (+), разность с элементом из множества (-), дополнение (~).
  - Перегрузить операции ввода и вывода.

# Литература

1. Лекция «Множества и поля» Сысоев A.B [https://cloud.unn.ru/s/DLRHnt54ircG2WL].

# Приложения

# Приложение A. Реализация класса TBitField

```
#include "tbitfield.h"
TBitField::TBitField(int len)
    if (len \le 0)
        throw "len is equal zero!";
    BitLen = len;
    MemLen = (BitLen - 1) / (32) + 1;
    pMem = new TELEM[MemLen];
    for (int i = 0; i < MemLen; ++i)
        pMem[i] = 0;
}
TBitField::TBitField(const TBitField &bf) // конструктор копирования
    BitLen = bf.BitLen;
    MemLen = bf.MemLen;
    pMem = new TELEM[MemLen];
    for (int i = 0; i < MemLen; ++i)
        pMem[i] = bf.pMem[i];
}
TBitField::~TBitField()
    delete[] pMem;
int TBitField::GetMemIndex(const int n) const // индекс Мем для бита n
    if (n < 0)
        throw "n is_below_zero";
    return n / (\overline{32});
}
TELEM TBitField::GetMemMask(const int n) const // битовая маска для бита n
    if (n > BitLen)
        throw "overload_n";
    if (n < 0)
        throw "n_is_below_zero";
    TELEM Mask = GetBit(n) << (32 - n \% 32 * 8 - 1);
    return Mask;
}
// доступ к битам битового поля
int TBitField::GetLength(void) const // получить длину (к-во битов)
    return BitLen;
void TBitField::SetBit(const int n) // установить бит
```

```
if (n > BitLen)
        throw "overload_n";
    if (n < 0)
        throw "n_is_below_zero";
    pMem[GetMemIndex(n)] = 1u << (32 - n % 32 - 1);
}
void TBitField::ClrBit(const int n) // очистить бит
    if (n > BitLen)
        throw "overload n";
    if (n < 0)
        throw "n is below zero";
    pMem[GetMemIndex(n)] &= ~(1u << (32 - n % 32 - 1));
}
int TBitField::GetBit(const int n) const // получить значение бита
{
    if (n > BitLen)
        throw "overload n";
    if (n < 0)
        throw "n is below zero";
    return (pMem[GetMemIndex(n)] & (1u << (32 - n % 32 - 1))) >> (32 - n % 32
- 1);
}
// битовые операции
const TBitField& TBitField::operator=(const TBitField &bf) // присваивание
    BitLen = bf.BitLen;
    MemLen = bf.MemLen;
    delete[] pMem;
    pMem = new TELEM[MemLen];
    for (int i = 0; i < MemLen; ++i)
        pMem[i] = bf.pMem[i];
    return *this;
}
int TBitField::operator == (const TBitField &bf) const // сравнение
    if (BitLen != bf.GetLength())
        return 0;
    else
    {
        for (int i = 0; i < BitLen; ++i)</pre>
            if (GetBit(i) != bf.GetBit(i))
                return 0;
    return 1;
}
int TBitField::operator!=(const TBitField &bf) const // сравнение
{
    return ! (*this == bf);
}
TBitField TBitField::operator|(const TBitField &bf) // операция "или"
```

```
{
    int maxlen = max(GetLength(), bf.GetLength());
    int minlen = min(GetLength(), bf.GetLength());
    TBitField tmp(1);
    if (GetLength() > bf.GetLength())
        tmp = *this;
    else
        tmp = bf;
    int i = 0;
    for (; i < minlen; ++i)</pre>
        if (GetBit(i) || bf.GetBit(i))
            tmp.SetBit(i);
    return tmp;
}
TBitField TBitField::operator&(const TBitField& bf) // операция "и"
    int maxlen = max(GetLength(), bf.GetLength());
    int minlen = min(GetLength(), bf.GetLength());
    TBitField tmp(maxlen);
    int i = 0;
    for (; i < minlen; ++i)</pre>
        if (GetBit(i) && bf.GetBit(i))
            tmp.SetBit(i);
    return tmp;
}
TBitField TBitField::operator~(void) // отрицание
    TBitField tmp(GetLength());
    for (int i = 0; i <= GetMemIndex(GetLength()); ++i)</pre>
       tmp.pMem[i] = ~pMem[i];
    return tmp;
// ввод/вывод
istream &operator>>(istream &istr, TBitField &bf) // ввод
    for (int i = 0; i < bf.GetLength(); ++i)</pre>
    {
        int val;
        istr >> val;
        if (val) bf.SetBit(i);
    return istr;
}
ostream &operator<<(ostream &ostr, const TBitField &bf) // вывод
    for (int i = 0; i < bf.GetLength(); ++i)</pre>
        ostr << bf.GetBit(i) << " ";
    ostr << "\n";
    return ostr;
}
```

# Приложение Б. Реализация класса TSet

```
#include "tset.h"
TSet::TSet(int mp) : BitField(mp)
   MaxPower = mp;
// конструктор копирования
TSet::TSet(const TSet &s) : BitField(s.BitField)
   MaxPower = s.GetMaxPower();
}
// конструктор преобразования типа
TSet::TSet(const TBitField &bf) : BitField(bf)
   MaxPower = bf.GetLength();
}
TSet::operator TBitField()
    return BitField;
int TSet::GetMaxPower(void) const // получить макс. к-во эл-тов
    return MaxPower;
int TSet::IsMember(const int Elem) const // элемент множества?
    if ((Elem < 0) && (Elem >= MaxPower))
        throw "Out of Range";
   return BitField.GetBit(Elem);
}
void TSet::InsElem(const int Elem) // включение элемента множества
    if ((Elem < 0) \&\& (Elem >= MaxPower))
        throw "Out of Range";
   return BitField.SetBit(Elem);
void TSet::DelElem(const int Elem) // исключение элемента множества
    if ((Elem < 0) \&\& (Elem >= MaxPower))
        throw "Out of Range";
   return BitField.ClrBit(Elem);
}
// теоретико-множественные операции
const TSet& TSet::operator=(const TSet &s) // присваивание
   MaxPower = s.GetMaxPower();
   BitField = TBitField(MaxPower);
   BitField = BitField | s.BitField;
    return *this;
}
int TSet::operator==(const TSet &s) const // сравнение
```

```
{
    if (MaxPower != s.GetMaxPower())
        return 0;
    int minlen = min(MaxPower, s.GetMaxPower());
    for (int i = 0; i < minlen; ++i)
    {
        if (BitField.GetBit(i) != s.BitField.GetBit(i))
            return 0;
    }
    return 1;
}
int TSet::operator!=(const TSet &s) const // сравнение
    return ! (*this == s);
}
TSet TSet::operator+(const TSet &s) // объединение
    TSet tmp(max(MaxPower, s.GetMaxPower()));
    tmp.BitField = BitField | s.BitField;
    return tmp;
TSet TSet::operator+(const int Elem) // объединение с элементом
    if ((Elem<0) && (Elem>MaxPower))
        throw "Out of Range";
    TSet tmp(*this);
    tmp.BitField.SetBit(Elem);
    return tmp;
}
TSet TSet::operator-(const int Elem) // разность с элементом
    if ((Elem<0) && (Elem>MaxPower))
        throw "Out of Range";
    TSet tmp(*this);
    tmp.BitField.ClrBit(Elem);
    return tmp;
}
TSet TSet::operator*(const TSet &s) // пересечение
    TSet tmp(max(MaxPower, s.GetMaxPower()));
    tmp.BitField = BitField & s.BitField;
    return tmp;
TSet TSet::operator~(void) // дополнение
{
    TSet tmp(MaxPower);
    tmp.BitField = ~BitField;
    return tmp;
}
// перегрузка ввода/вывода
istream &operator>>(istream &istr, TSet &s) // ввод
    const int x = s.MaxPower;
    for (int i = 0; i \le x; ++i)
    {
```

```
int val; istr >> val;
    s.InsElem(val);
}
return istr;
}

ostream& operator<<(ostream &ostr, const TSet &s) // вывод
{
    const int x = s.MaxPower;
    for (int i = 0; i <= x; ++i)
    {
        ostr << s.IsMember(i) << " ";
    }
    return ostr;
}</pre>
```