ТЕМА 4. МЕТОДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВА-НИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ). ПОПРО-ЦЕССНЫЙ, ПОПЕРЕДЕЛЬНЫЙ И ПОЗАКАЗНЫЙ МЕТОД КАЛЬКУ-ЛИРОВАНИЯ

- 1. Распределение затрат.
- 2. Позаказный метод калькулирования.
- 3. Попроцессный метод калькулирования.
- 4. Попередельный метод калькулирования.

1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ

Определение себестоимости производства единицы продукции — одна из основных учетных задач. В основе решения большого круга управленческих задач лежит именно себестоимость. В основе решения большого круга управленческих задач лежит себестоимость продукции. Тому есть причины:

- Себестоимость продукции являются базой для установления продажной цены;
- Информация о себестоимости лежит в основе прогнозирования и управления производством.

Полная себестоимость продукции имеет следующую структуру (см. схему).

Распределение затрат – процесс отнесения понесенных затрат к определенным объектам затрат.

Объект затрат — организационное подразделение, контракт или другая учетная единица, по которой собираются данные о затратах и измеряется стоимость процессов, продукции, работ, проектов капиталовложений и т.д.

В системе управленческого учета затраты должны распределяться по двум главным группам объектов: подразделениям и продукции.



Схема 1. Структура полной себестоимости продукции.

Процесс осуществляется в два этапа:

- 1. Сбор затрат по центрам ответственности.
- 2. Отнесение их на конкретную продукцию (или другую калькуляционную единицу).

Под методом учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции понимают совокупность приемов документирования и отражения производственных затрат, обеспечивающих определение фактической себестоимости продукции, а также отнесение издержек на единицу продукции. Существуют различные методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. Их применение определяется особенностями производственного процесса.

Общепринятой классификации методов учета затрат и калькулирования пока не существует. Тем не менее их можно сгруппировать по трем признакам:

- по объектам учета затрат,
- по полноте учитываемых затрат и
- оперативности учета и контроля за затратами.

По объектам учета затрат выделяются попроцессный, попередельный, позаказный методы. С точки зрения полноты учета затрат возможно калькулирования полной и неполной себестоимости «Директ-костинг». В зависимости от оперативности учета и контроля затрат различают метод учета фактических и нормативных затрат.

2. ПОЗАКАЗНЫЙ МЕТОД КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ

Позаказный метод учета себестоимости используется при изготовлении уникального либо выполняемого по специальному заказу изделия.

Сфера применения позаказного метода. В промышленности он применяется, как правило, на предприятиях с единичным типом организации производства. Наиболее типичны заводы тяжелого машиностроения, создающие прокатные станки, экскаваторы больших мощностей, а также предприятия военно-промышленного комплекса, где преобладают механические процессы обработки, и производится неповторяющаяся или редко повторяющаяся продукция.

Выпуск крупного заказа требует серьезных материальных, трудовых и иных затрат, но им, как правило, нельзя полностью загрузить производственные мощности предприятия. Поэтому оно может одновременно выполнять и другие заказы, изготавливать десятки различных по конструкции изделий, но каждое – в весьма ограниченном количестве.

Важнейшими отличительными особенностями единичного типа производства являются:

- Большое разнообразие изготавливаемой продукции, значительная часть которой не повторяется и выпускается в небольших количествах по отдельным заказам;
- Технологическая специализация рабочих мест и невозможность постоянного закрепления определенных операций и деталей за рабочими местами;
- Применение, как правило, универсального оборудования и приспособлений;
- Относительно большой вес ручных сборочных и доводочных операций.

Сферой применения позаказного метода учета являются также мелкосерийные промышленные предприятия. Серия — это некоторое количество одинаковых по конструкции изделий, запускаемых в производство одновременно или последовательно. Мелкосерийное производство организуется для выпуска продукции, требующейся потребителю в незначительном количестве. Поэтому мелкосерийные предприятия загружают относительно большой и довольно разнообразной номенклатурой изделий. В качестве примера можно привести судо- и авиастроение, а также полиграфические предприятия, выпускающие продукцию сериями, тиражами. Этот метод успешно применяется в строительстве, учреждения здравоохранения (калькулируется себестоимость каждой операции больного в зависимости от ее сложности).

Сущность данного метода заключается в следующем: все прямые затраты (затраты основных материалов и заработная плата основных производственных рабочих) учитывается в разрезе установленных статей калькуляции по отдельным производственным заказам. Остальные затраты учитываются по местам их возникновения и включаются в себестоимость отдельных заказов в соответствии с установленным нормативным коэффициентом (ставкой распределения).

Объектом учета затрат и объектом калькулирования при этом методе является отдельный производственный заказ. При этом под заказом понимается заявка клиента на определенное количество специально созданных или изготовленных для него изделий. Вид заказа определяется договором с заказчиком. В нем же оговаривается стоимость, оплачиваемая заказчиком, порядок расчетов, передачи продукции, срок выполнения заказа. До момента выполнения заказа все относящиеся к нему затраты считаются незавершенным производством.

Учет расходов по отдельным заказам начинается с открытия заказа. «Открыть заказ» - значит заполнить соответствующий бланк заказа (или наряд на выполнение заказа). Этот документ находится в бухгалтерии. В бланке может быть указано: тип заказа, номер заказа, краткое описание работ, исполнитель, срок исполнения заказа и т.д.

После этого в бухгалтерию начинают поступать первичные документы на расход материалов, по заработной плате, о потерях от брака, износе специальных приспособлений и инструментов, связанных с изготовление данного заказа, т.е. о прямых затратах. В каждом документе представляется номер заказа.

Бухгалтерия для учета затрат по заказам для каждого заказа открывает карточку (ведомость). По мере выполнения заказа в карточке заказа накапливается информация о затратах по прямым материалам, прямым трудозатратам и общезаводским расходам, связанным с его изготовлением. Таким образом, карточка заказа является основным учетным регистром в условиях заказного метода калькулирования.

Рассмотрим теперь порядок учетных записей в условиях позаказного метода калькулирования. В развитие счета 20 «основное производство» организуется аналитический учет по каждому заказу, т.е. количество аналитических счетов к счету 20 должно соответствовать количеству заказов, размещенных в данный момент на предприятии.

Прямые материальные затраты в соответствии с полученными первичными документами списываются на соответствующие заказы и показываются по дебету счета 20 «Основное производство». Прямая заработная плата также прямо относится на соответствующие заказы.

Возникает проблема с распределением косвенных расходов (амортизация, арендная плата, затраты на освещение, отопление и т.п.) между отдельными производственными заказами, выполненными в отчетном периоде, ведь спланировать цену заказа и согласовать ее с заказчиком необходимо в течение отчетного периода, когда еще неизвестна общая сумма косвенных расходов. Для этого прогнозируется общая величина косвенных расходов, которая распределяется затем между заказами при помощи нормативных коэффициентов.

Коэффициент рассчитывается в три этапа:

- 1. Оцениваются косвенные расходы предстоящего периода;
- 2. Выбирают базу распределения косвенных расходов между отдельными производственными заказами, и прогнозируется ее величина. Выбор базы распределения косвенных расходов во многом зависит от характера производства (например, в промышленности станко-часы; при оказании транспортных услуг километры пробега автомобилей; при оказании аудиторских услуг кол-во отработанных сотрудниками часов и т.п.).
- 3. Исчисляют нормативный коэффициент общепроизводственных расходов по формуле:

$${
m K_H}=rac{{
m прогноз. величина \ O\Pi P}}{{
m прогноз. \ величина \ базы \ распределения \ O\Pi P}}$$

Пример 1. Ожидаемая сумма косвенных расходов на предстоящий период составляет 62 500 руб. В качестве базы для их распределения выбрана заработная плата основных производственных рабочих, которая, по оценкам

бухгалтерии, ожидается в сумме 25 000 руб. Тогда бюджетная ставка распределения косвенных расходов составит:

$$62\ 500: 25\ 000 = 2,5,$$

Т.е., по предварительной оценке, в предстоящем периоде 1 руб. заработной платы основных производственных рабочих будет соответствовать 2,5 руб. косвенных расходов.

Предположим, что в карточке учета издержек по заказу А содержится следующая информация:

- Фактически израсходованные материалы 10 000 руб;
- Фактические затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 2 800 руб.

Тогда на заказ А будет отнесено косвенных расходов в сумме:

А себестоимость заказа А составит:

$$10\ 000 + 2\ 800 + 7\ 000 = 19\ 800$$
 pyő.

Если в соответствии с учетной политикой предприятия затраты, собранные в течение отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы», не распределяются между производственными заказами, то они прямо относятся на себестоимость реализованной продукции (в дебет счета 90 «Продажи»). Вышеописанным способом распределяются лишь ожидаемые производственные косвенные расходы, т.е. предполагаемый дебетовый оборот счета 25 «Общепроизводственные расходы». В бухгалтерском учете это будет записано проводкой:

Д-т сч. 20А «основное производство (заказ А)»

К-т сч 25 «Общепроизводственные расходы» 7 000 руб.

Пример 2. Пусть по истечению отчетного периода предприятию наряду с заказом А удалось завершить выполнение заказов Б, В, и Г. Продукция отгружена заказчику, о чем в бухгалтерии имеются надлежащие документы. В соответствии с заключенным договором право собственности на продукцию перешло к покупателю.

Сумма материальных затрат, понесенных предприятием в связи с выполнением всех четырех заказов, - 50 000 руб. Согласно учетной политике предприятия общехозяйственные расходы не подлежат распределению между заказами. В соответствии с приведенными расчетами бюджетная ставка распределения косвенных производственных расходов — 2,5. В таблице 1 приведена информация о распределении косвенных расходов между заказами в течение отчетного периода.

 Таблица 1. Распределение косвенных расходов между заказами в отчетном периоде

Заказ	Прямая заработная плата, отнесенная на	Косвенные расходы, отне-	
	заказ, руб.	сенные на заказ	
		(гр.2 × 2,5), руб.	
1	2	3	
A	2 800	7 000	
Б	8 000	20 000	
В	10 500	26 250	
Γ	3 200	8 000	
Итого	24 500	61 250	

Это означает, что в течение отчетного периода в синтетическом учете сделаны следующие проводки:

Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 10 «Материалы»

50 000 руб.

Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 24 500 руб.

Д-т сч. 20 «Основное производство»

К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 61 250 руб.

Д-т сч. 90 «Продажи»

К-т сч. 43 «Готовая продукция» 137 750 руб.

По истечению отчетного периода выяснилось, что фактическая сумма общепроизводственных расходов составила 65 000 руб. Это означает, что себестоимость выполненных заказов в бухгалтерском учете занижена на

 $65\ 000 - 61\ 250 = 3\ 750$ руб. и фактически составляет:

$$50\ 000 + 24\ 500 + 65\ 000 = 139\ 500\ \text{py}$$
6.

Следовательно, в течение отчетного периода косвенные расходы были распределены с недостатком. В записи, завершающие отчетный период, нужно внести корректировку путем дополнительного списания недостающей суммы на себестоимость реализованной продукции.

Д-т сч. 90 «Продажи»

К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 3 750 руб.

3. ПОПРОЦЕССНЫЙ МЕТОД КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ

Попроцессный метод калькулирования применяется в добывающих отраслях промышленности (угольной, горнорудной, газовой, нефтяной, лесозаготовительной) и в энергетике. Кроме того, он может использоваться в перерабатывающих отраслях с простейшим технологическим циклом производства (например, в цементной промышленности, на предприятиях по производству асфальта и др.).

Все вышеперечисленное характеризуется:

- 1. массовым типом производства
- 2. непродолжительным производственным циклом
- 3. полным отсутствием либо незначительными размерами незавершенного производства.

В производствах, подобных угольной промышленности, где: а) производится один вид продукции; б) не возникают запасы полуфабрикатов; в) не образуются запасы готовой продукции (или присутствуют в ограниченных количествах), может применяться метод простого калькулирования.

Если запасов готовой продукции у предприятия нет (энергетические, транспортные организации), используется метод простого *одноступенчатого калькулирования*. Себестоимость единицы продукции определяется делением суммарных издержек за отчетный период на количество произведенной за этот период продукции и рассчитывается по формуле:

C = 3/X, где

С – себестоимость единицы продукции, руб.,

3 – совокупные затраты за отчетный период, руб.

 X – количество произведенной за отчетный период продукции в натуральном выражении (штуки, тонны, метры и т.п.)

Пример 3. Предприятием произведено и реализовано 10 тыс. ед. изделий. Совокупные затраты за отчетный период – 1 млн. руб. расчет себестоимости единицы продукции выглядит следующим образом:

 $1\ 000\ 000:10\ 000=100\ \text{py}$ 6.

Метод простого одноступенчатого калькулирования может применяться не только в отраслях материального производства, но и в непроизводственной сфере, при оказании услуг. Например, отделения Сбербанка, используя данный метод, рассчитывают себестоимость одной банковской услуги. Для этого общая сумма расходов, включаемых в себестоимость оказываемых банками услуг, делится на их количество.

В реальности производств, отвечающим всем трем выше приведенным требованиям а) производится один вид продукции; б) не возникают запасы полуфабрикатов; в) не образуются запасы готовой продукции, немного. Так, в угольной промышленности, производящий один вид продукции и не имеющей запасов полуфабрикатов собственного производства, существует некоторое количество продукции, произведенной, но не реализованной покупателю и хранящееся на складе предприятия.

В результате из трех вышеназванных условий соблюдается два первых. На таких предприятиях применяется метод простого двухступенчатого каль-кулирования. Расчет себестоимости единицы продукции ведется в три этапа:

- 1. рассчитывается производственная себестоимость всей произведенной продукции, затем делением всех производственных затрат на количество изготовленных изделий определяется производственная себестоимость единицы продукции;
- 2. сумма управленческих и коммерческих расходов делится на количество проданной за отчетный период продукции;
- 3. суммируются показатели, рассчитанные на первых двух этапах. Себестоимость продукции методом простого двухступенчатого калькулирования рассчитывается по следующей формуле:

$$C=3_1/X_1+3_2/X_2$$
, где

С – полная себестоимость единицы продукции, руб.;

 3_1 – совокупные производственные затраты отчетного периода, руб.

32 – управленческие и коммерческие расходы отчетного периода, руб.;

 X_2 — количество единиц продукции, произведенной в данном отчетном периоде;

X2 – количество единиц продукции, реализованной в данном отчетном периоде

Пример 4. Предприятием произведено 10 000 ед. изделий, а реализовано 8 000 ед. производственная себестоимость — 1 млн руб., а издержки по управлению и сбыту — 0,2 млн руб. Тогда себестоимость единицы продукции составит:

$$C = 1\ 000\ 000/\ 10\ 000 + 200\ 000/\ 8\ 000 = 100 + 25 = 125\ py6.$$

Метод простого двухступенчатого калькулирования позволяет:

- оценить запасы и готовую продукцию по производственной себестоимости;
- отнести расходы по управлению и сбыту на количество проданной продукции.

Если производственный процесс состоит из нескольких стадий (переделов), на выходе из которых находится промежуточный склад полуфабрикатов, и от передела к переделу запасы полуфабрикатов меняются, то пользуются методом простого многоступенчатого калькулирования.

В этом случае необходимо организовать учет издержек и количество изготовленных полуфабрикатов по каждому переделу.

Расчет себестоимости единицы продукции ведется по следующей формуле:

$$C = 3_{\text{np 1}} / \hspace{1mm} X \hspace{1mm}_1 + 3_{\text{np 2}} / \hspace{1mm} X \hspace{1mm}_2 + 3_{\text{np3}} / \hspace{1mm} X \hspace{1mm}_3 + \ldots + 3_{\text{np n}} / \hspace{1mm} X \hspace{1mm}_n + 3 \hspace{1mm}_{\text{ynp}} / \hspace{1mm} X \hspace{1mm}_{\text{np}}$$

 $3_{\text{пр 1}},\ 3_{\text{пр 2}},\ 3_{\text{пр n}}$, - совокупные производственные издержки каждого передела. Руб.;

Зупр-управленческие и коммерческие расходы отчетного периода, руб.;

 $X_1 X_2 X_3 X_{n-}$ количество полуфабрикатов, изготовленных в отчетном периоде, шт.

Х пр - количество проданных единиц

Этот метод можно использовать в производстве, в котором в каждом переделе идет потребление сырья и материалов.

Для повышения аналитичности расчетов сырья и материалов в расчете на единицу продукции целесообразно учитывать отдельно, а рамках переделов — лишь добавленные затраты (заработную плату плюс общепроизводственные расходы) каждого из них. Такая разновидность простого калькулирования называется калькулированием по стадиям обработки.

$$C = 3_M + 3_{dof1}/X_1 + 3_{dof2}/X_2 + 3_{dof3}/X_3 + ... + 3_{dofn}/X_n + 3_{vnp}/X_{np}$$

Зм – полная себестоимость;

 $3_{доб 1}$, $3_{доб 2}$, $3_{доб 3}$, $3_{доб n}$, - совокупные производственные издержки каждого передела, руб.;

З упр - управленческие и коммерческие расходы отчетного периода, руб.;

 $X_1 X_2 X_3 X_{n-}$ количество полуфабрикатов, изготовленных в отчетном периоде, шт.

Х пр - количество проданных единиц

Пример 5. По предприятию, охватывающему три передела, за отчетный период имеется следующая информация:

	Передел І	Передел II	Передел III
Количество произведенных	12 000	11 000	10 000
полуфабрикатов, шт.			
Добавленные затраты каж-	200 000	300 000	500 000
дого передела, руб.			

Затраты на сырье и материалы в расчете на единицу продукции — 50 руб. Административно-управленческие расходы за отчетный период — 200 тыс. руб. реализовано в течение отчетного периода 8 000 ед. продукции. Условно допускаем, что местом потребления сырья и материалов является первый передел.

Расчет себестоимости единицы продукции в данном случае будет иметь следующий вид:

$$C = 50 + 200\ 000/12\ 000 + 300\ 000/11\ 000 + 500\ 000/\ 10\ 000 +$$

 $+200\ 000/8\ 000 = 50 + 16,7 + 27,3 + 50 + 25 = 169\ \text{py6}.$

Из приведенных данных видно, что на выходе из передела I себестоимость полуфабриката составляет 50 + 16,7 = 66,7. По завершению обработки на переделе II себестоимость полуфабриката возрастает до 66,7 + 27,3. После прохождения последнего III себестоимость продукции составит 144 руб. (94 руб.+ 50 руб.).

С учетом количества полуфабрикатов, произведенных в течение отчетного периода каждым переделом, стоимостная оценка изготовленных полуфабрикатов составит по:

Переделу I 12 000 шт. * 66,7 = 80400 руб.

Переделу II 11 000 шт. * 94 = 1 034 000

Переделу III $10\ 000\ \text{шт.} * 144?0 = 1\ 440\ 000\ \text{руб.}$

Запасы полуфабрикатов:

Передел I 1000 шт. * 66,7 = 66,700

Передел II 1000 шт. * 94 = 94 000 руб.

Запасы готовой продукции 2 000 шт. * 144 = 288 000 руб.

4. ПОПЕРЕДЕЛЬНЫЙ МЕТОД КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ

Сфера применения этого метода:

Попередельное калькулирование используется в отраслях промышленности с серийным и поточным производством, когда изделия проходят в определенной последовательности через все этапы производства, называемыми переделами. Передел — это часть технологического процесса (совокупность технологических операций), которые заканчиваются получением готового полуфабриката, который может быть отправлен в следующий передел или отправлен на сторону.

Особенности попередельного метода учета являются:

- Прямые затраты отражают в текущем учете не по заказам (как в случае с позаказным методом), не по видам продукции (как в случае попроцессного метода), а по переделам.
- Списание затрат за календарный период, а не за время изготовления заказа (как это происходило с позаказным методом).

Попередельное калькулирование себестоимости продукции применяется, как правило, в том случае когда существенны остатки незавершенного производства по каждому переделу на конец отчетного периода. И тогда перед бухгалтером стоит задача разделения производственных затрат между

готовой продукцией и остатками незавершенного производства на конец отчетного периода. Для этого используется метод условных единиц. Применение метода условных единиц предполагает, что для производства одной единицы законченной продукции требуется одна условная единица основных материалов и одна условная единица добавленных затрат.

Техника калькулирования себестоимости единицы продукции при попередельном методе состоит из трех этапов:

- 1. на первом этапе объем производства рассчитывается в условных единицах;
- 2. на втором этапе оценивается себестоимость одной условной единицы продукции;
- 3. на третьем этепе определяется себестоимость готовой продукции и незавершенного производства.

Пример 6. Производственное предприятие выпускает пластиковые бутылки для розлива газированной воды. Производство состоит из двух переделов: в первом производят преформы, во втором из преформ выдуваются бутылки. Затем их реализуют потребителям.

Все исходные материалы для производства бутылок отпускаются в первый передел, добавленные затраты распределяются равномерно.

По состоянию на 1.04.2012 г. в незавершенном производстве I передела оказалось 8500 единиц. Степень завершенности по добавленным затратам — 70% (т.е. работа над преформами завершена только на 70%). Стоимость материалов в незавершенном производстве составила 9214 руб., добавленных затрат — 7070 руб.

В апреле начато производство 122 600 преформ. Затраты I передела в апреле составили: на основные материалы — 142 862 руб., добавленные затраты 102 757 руб.

По состоянию на 1 мая 2012 г. в незавершенном производстве I передела числилось 6800 преформ. Степень завершенности по добавленным затратам составила 50%.

Необходимо определить

- 1. Себестоимость законченных преформ, изготовленных и переданных во второй передел в апреле,
- 2. Остаток незавершенного производства I по состоянию на 1 мая 2012г.

Все исходные данные представим в виде таблицы 2:

Таблица 2. Исходные данные для калькулирования себестоимости продукции.

Показатели	Единица измерения	
	Тыс. руб.	Шт.
Незавершенное производство на начало перио-		8 500
да		
Основные материалы в НЗП	9 214	
Добавленные затраты в НЗП (степень готовности	7 070	
70%)		
Итого стоимость НЗП на начало периода	16 284	
Начата обработка преформ в апреле		122 600
Отпущено в производство основных материа-	142 862	
лов в апреле		
Добавленные затраты за апреле	102 757	
в том числе: прямая з/пл	39 250	
Накладные расходы	63 232	
Остаток НЗП на конец апреля (50% готовно-		6 800
cmu)		
Выпущено из производства в апреле готовых		124 300
преформ (8 500 + 122 600 – 6 800)		

1 Шаг.

На первом этапе затраты, произведенные в апреле рассчитываются в условных единицах.

Затраты, осуществляемые в апреле, будут состоять из трех слагаемых:

- затрат, «добавленных» к НЗП по состоянию на 1 апреля 2004 г. (в нашем случае НЗП 8500 преформ) с целью доведения его до готовой продукции;
- затрат, которые понадобились для того, чтобы начать изготовление новых преформ в апреле и полностью завершить их;
- затрат по созданию задела незавершенного производства, которое станет готовой продукцией лишь в мае 2008 г.

Считаем, что на 1 у.е. продукции требуется 1 у.е. материалов и 1 у.е. добавленных затрат.

Оцениваются в условных единицах добавленные затраты в НЗП, которые потребовались для доведения НЗП до готовой продукции. Для этого количество преформ, находящихся в НЗП на начало периода, умножаем на степень незаконченности НЗП:

$$8500 * (1-0.7) = 8500 * 0.3 = 2550$$
 y.e.

Материальных затрат для этого НЗП не требуется, так как они были произведены в марте 2008 г. и в том же периоде были учтены. Поэтому в данном случае они равны нулю.

Определяется кол-во изделий (преформ) начатых и законченных в апреле.

Поступило для обработки 122 600 преформ. На конец апреля остаток составил 6 800 преформ. Значит, начато и закончено в апреле

$$122\ 600 - 6\ 800 = 115\ 800$$
 шт.

Считаем, что на 1 у.е. продукции требуется 1 у.е. материалов и 1 у.е. добавленных затрат.

Для этого кол-ва продукции требуется 115 800 у.е. материальных затрат и 115 800 у.е. добавленных затрат.

Пересчитываются в условных единицах затраты на изготовление 6 800 преформ, которые составили НЗП на конец апреля (степень готовности 50%). Материальные затраты по эти преформам были произведены в

апреле полностью. Они составят 6 800 у.е. а добавленные затраты 6 800 * 0,5 = 3 400 у.е.

Результаты расчетов представим в таблице 3:

Таблица 3. Расчет производственных затрат в условных единицах в апреле 2012 г.

	Единицы, подлежащие	Условные единицы	
ПОКАЗАТЕЛИ		Материальные	Добавленные
	учету (шт.)	затраты	затраты
Остатки НЗП на начало периода	8 500		2 550
Начато и закончено обработкой	115 800	115 800	115 800
за отчетный период			
Остатки НЗП на конец периода	6 800	6 800	3 400
ИТОГО	131 100	122 600	121 750

2 шаг.

На втором этапе условные единицы затрат рассчитываются в рублях.

Из первоначальной таблицы следует, что в апреле в производство отпущено материалов на сумму 142 862 руб. Из предыдущей таблицы видно, что все материальные за апрель оцениваются в 122 600 у.е.

Следовательно, 1 у.е. материальных затрат стоит:

142 862 руб. : 122 600 у.е. = 1,17 руб.

Добавленные затраты за апрель составили 102 757 руб. или 121 750 у.е.

Следовательно 1 у.е. добавленных затрат стоит :

102757:121750=0,84 руб.

3 шаг

На третьем, завершающем этапе определяется себестоимость готовой продукции (в нашем случае – полуфабрикатов, переданных во 2-й передел) и незавершенного производства.

Себестоимость готовых полуфабрикатов 1-го передала складывается из 2-х частей.

Первая часть — это те полуфабрикаты, которые были созданы из незавершенного производства, имевшегося на начало апреля. В течение апреля это НЗП доведено до состояния полной готовности. Вторая часть — это стоимость полуфабрикатов, начатых и полностью законченных в апреле.

Определим себестоимость первого слагаемого:

Себестоимость НЗП на начало периода из первоначальной таблицы составляет:

Из таблицы 2 следует, что работа, проведенная над НЗП для доведения ее до готовых полуфабрикатов оценивается в 2 550 у.е. Согласно таблице 3.3. 1 у.е. добавленных затрат стоит 0,84 руб.

Следовательно, стоимость готовой продукции после доведения НЗП до 100 % готовности составит:

Теперь рассчитаем себестоимость второго слагаемого.

Как следует из расчетов, в апреле было начато и закончено обработкой 115 800 преформ.

На изготовление этих преформ пошло 115 800 у.е. материалов и 115 800 у.е. добавленных затрат.

В рублях это составит:
$$115\ 800 * 1,17 + 115\ 800 * 0,84 = 232\ 758$$
 руб.

.

Таким образом, себестоимость всех преформ, изготовленных предприятием в апреле составит:

18426 + 232758 = 251184 py6.

Определим теперь себестоимость НЗП на конец апреля. Она складывается из двух элементов – стоимости материалов и добавленных затрат.

Из таблицы 3.2. видно, что материальные затраты в незавершенное производство оцениваются в 6 800 у.е., добавленные затраты — в 3 400 у.е.. Из расчетов следует, что 1 у.е. материальных затрат соответствует 1,17 руб., добавленных затрат — 0.84 руб.

Следовательно, себестоимость незавершенного производства на конец отчетного периода составит:

$$6800*1,17 + 3400*0584 = 7956 + 2856 = 10812$$
 py6.

Таким образом, себестоимость полуфабрикатов (готовых преформ), переданных в апреле из 1-го передела Вов торой, составит 251 184 руб. На эту сумму может быть составлена соответствующая бухгалтерская проводка. Остатки НЗП 1-го передела на 01.05.2008 г. оцениваются в 10 812 руб.