





Metodología de la Programación

DGIM

Curso 2021/2022



Guion de prácticas Acceso a memoria a nivel de bit

Febrero de 2022

Índice

1.	Definición del problema				
2.	Objetivos				
3.	Operadores a nivel de bit Módulo Byte				
4.					
5.	Práctica a entregar 5.1. Ejemplo de ejecución	10 10			
6.	TESTS DOCUMENTATION FOR PROJECT MPhotoshop	11			
	6.101_Basics	11			
	6.1.1. UnitByte_onBit	11			
	6.1.2. UnitByte_offBit	11			
	6.1.3. UnitByte_getBit	11			
	6.1.4. UnitByte_printByte	11			
	6.1.5. UnitByte_shiftRByte	11			
	6.1.6. UnitByte_shiftLByte	11 11			
	6.1.7. UnitImage_Constructors	12			
	6.1.8. UnitImage_Width	12			
	6.1.9. UnitImage_Height	12			
	6.1.11.P1	12			
	6.202_Intermediate	12			
	6.2.1. UnitByte_onByte	12			
	6.2.2. UnitByte_offByte	12			
	6.303_Advanced	12			
	6.3.1. UnitByte_encodeByte	12			
	6.3.2. UnitByte_decodeByte	12			
	6.3.3. UnitByte_decomposeByte	13			
	6.4 Tests run	13			



1. Definición del problema

En esta práctica aprenderemos a acceder a cada byte de memoria, bit a bit. Para ello, debemos implementar ciertas operaciones básicas con los bits como activar/desactivar bits determinados, o activar/desactivar todos los bits simultáneamente.

Supondremos que cada bit puede estar sólo en dos estados, encendido (1) y apagado (0), y los 8 bits se representan como un byte. En C++, las variables de tipo unsigned char ocupan exactamente un byte, por lo cual, el bloque de bit se representará como una variable de dicho tipo. Para facilitar su uso y abstraernos de la representación interna, podemos utilizar un "alias" para unsigned char y hacer:

typedef unsigned char Byte;

y de esta manera definir variables de tipo Byte.

Objetivos 2.

El desarrollo de esta práctica pretende servir a los siguientes objetivos:

- repasar conceptos básicos de funciones,
- practicar el paso de parámetros por referencia,
- practicar el paso de parámetros de tipo array,
- entender el uso de operaciones a nivel de bit,
- reforzar la comprensión de los conceptos de compilación separada y utilización de makefile.

Operadores a nivel de bit 3.

Las funciones de manejo de bits concretos (encendido, apagado, consulta de estado, etc.) necesitarán acceder y modificar posiciones específicas de la variable de tipo Byte. Es decir, tendremos que manipular los bits de la variable de manera independiente.

El lenguaje C++ ofrece un conjunto de operadores lógicos a nivel de bit para operar con diversos tipos de datos, en particular con caracteres y enteros. Los operadores son:

- operadores binarios, donde la operación afecta a los bits de dos operandos (de tipo unsigned char, en nuestro caso):
 - and (op1 & op2): devuelve 1 si los dos bits valen 1
 - or (op1 | op2): devuelve 1 cuando al menos 1 de los bits vale 1
 - or-exclusivo (op1 ^ op2): produce un valor 1 en aquellos bits en que sólo 1 de los bits de los operandos es 1






Figura 1: Ejemplos de operaciones a nivel de bit

- desplazamiento a la derecha un determinado número de bits (posiciones) (op1 >> desp). Los desp bits más a la derecha se perderán, al tiempo que se insertan bits con valor 0 por la izquierda
- desplazamiento a la izquierda (op1 << desp): ahora los bits que se pierden son los de la izquierda y se introducen bits a 0 por la derecha
- operador unario de negación ($\sim op1$): cambia los bits de op1 de forma que aparecerá un 0 donde había un 1 y viceversa.

La Fig. 1 muestra un ejemplo de dichas operaciones.

4. Módulo Byte

El módulo a implementar contendrá las siguientes funciones (fichero Byte.h incluído en la carpeta include).

```
/**
@file Byte.h
@brief Operaciones a nivel de bit
@author MP_DGIM — Grupo A

*/

#ifindef _BYTE_H_
#define _BYTE_H_

typedef unsigned char Byte; ///< A @c Byte contains the state of 8 Bits

#define MAX_BYTE 256 ///< Max number of values allowed
#define MAX_BYTE_VALUE 255 ///< Highest value allowed
#define MIN_BYTE_VALUE 255 ///< Lowest value allowed
#define NIN_BIT 8 ///< Lowest value allowed
#define MIN_BIT 8 ///> Rightmost bit
#define MAX_BIT 8 ///> Leftmost bit
/**
@brief Turns on the @p position bit of @c Byte @p b
@param b the @c Byte
@param b the @c Byte
@param pos the position @p b of the bit within the Byte (0 means the rightmost position)

*/
void onBit(Byte &b, int pos);
/**
```



```
| @brief Turns off the @p position bit of @c Byte @p b
      @param b the @c Byte
      @param pos the position @p b of the bit within the Byte (0 means the rightmost position)
      void offBit(Byte &b, int pos);
      @brief It returns the state of a certain bit inside a Byte (on = true, off = false) at the position @p pos
                 the @c Byte
      @param pos the position @p b of the bit within the Byte (0 means the rightmost position)
@retval true when the bit at the @p pos position is 1
@retval false when the bit at the @p pos position is 0
      bool getBit(Byte b, int pos);
42
      @brief It returns a string with a sequence of 0 and 1 corresponding to the state of each bit. For instance, 
* the value 5 is represented as "00000101" since the bits 0 and 2 are set to 1
44
46
      std::string printByte(Byte b);
48
      @brief Turns all the bytes on
50
51
52
      @param b the @c Byte
      void onByte(Byte &b);
      @brief Turns all the bytes off
56
      @param b the @c Byte
58
      void offByte(Byte &b);
      @brief Turns on just the bits contained in the vector. That is, if vector[i] is true,
62
      * then the bit at the position @a i is turned on @param b the @c Byte
      @param v A vector of 8 elements representing which bits are to be turned on
67
      void encodeByte(Byte &b, const bool v[]);
70
71
      @brief It dumps the bits in the Byte into the vector, such as, if bit @a i is 1, then vector[i] is true
      @param v A vector of 8 elements representing which bits are turned on
73
74
      void decodeByte(Byte b, bool v[]);
75
76
77
      @brief It returns a vector of int, such that if vector[i]=k, then the bit at the position @a k is 1
78
79
      @param b the @c Byte
      @param posic An array of positions that contains a bit set to 1
      @param Number of bits 1 in the byte
      void decomposeByte(Byte b, int posic[], int &cuantos);
83
85
       * @brief Shifts the byte @an bits to the right, overflowing the rightmost bits
      * @param b The byte

* @param n The number of shifts
87
      void shiftRByte(Byte &b, int n);
89
       \star @brief Shifts the byte @a n bits to the left, overflowing the leftmost bits
        @param b The byte @param n The number of shifts
95
      void shiftLByte(Byte &b, int n);
98
       * @brief It returns the wheigted average of both bytes, that is
      ((b1-(100-merge))+(b2-merge))/100

@param b1 The first Byte

@param b2 The second Byte

@param merge A value in [0,100]

@return The wheigted average
100
101
102
104
      Byte mergeByte(Byte b1, Byte b2, int merge);
      #endif
```

Como consultar y modificar el estado de un bit

Las operaciones de consulta, apagado y encendido de bits se traducen a operaciones a nivel de bits. La consulta se corresponde con una lectura y el encendido/apagado con una operación de asignación.

Las operaciones de asignación y lectura de bits se pueden dividir en dos pasos: a) generar una "máscara" (un byte con una secuencia deter-



minada de 0's y 1's) y b) aplicar un operador lógico.

Por convención, asumiremos que el bit más a la derecha representa el primer bit y tiene asignada la posición 0, mientras que el bit de más a la izquierda ocupa la posición 7.

Consulta del estado de un bit

Supongamos que queremos averiguar si el bit en la posición 5 se encuentra encendido. Esto es equivalente a averiguar si el bit en la posición 5 del bloque de bits b está en 1. Para ello, debemos seguir los siguientes pasos.

- 1. Crear una máscara (un byte específico) que contenga sólo un 1 en la posición de interés. En este caso: **0010 0000**. Para ello:
 - a) Partimos del valor decimal 1 (su codificación en binario es 0000 0001) 1
 - b) lo desplazamos a la izquierda el número de posiciones deseadas (en este caso 5).
- 2. hacer una operación AND entre b y mask.
- 3. Si el resultado es distinto de cero, entonces el bit 5 es un 1 y por tanto, el bit está encendido. Caso contrario es un cero y el bit está apagado.

Apagar y Encender un bit

Apagar un bit implica poner a 0 el bit correspondiente. Supongamos que deseamos apagar el bit de la posición 2. Para poner el bit k=2 del bloque de bits b a cero, se deben seguir los siguientes pasos.

- generar la máscara mask con valor 1111 1011 Para ello:
 - a) generar primero una máscara 0000 0100 como hemos explicado antes.
 - b) aplicarle el operador de negación NOT.
- 2. hacer un AND entre mask y b y guardar el resultado en b.

Encender un bit implica poner a 1 el bit correspondiente. Por ejemplo, para poner el bit k=2 a 1 del bloque de bits b haremos:

- 1. generar la máscara mask con valor 0000 0100.
- 2. aplicar el operador OR entre mask y la variable b. El resultado se guarda en b.

¹En C++ se pueden escribir literales en hexadecimal precediéndolos por 0x, p. ej. 32 decimal es 0x20, o en octal precediéndolos por 0, p. ej. 040. Desde C++14, los literales binarios pueden representarse precediéndolos con 0b, p. ej. 0b00100000



Secuencias de Animación

El bloque de bits puede mostrar una "animación" si se encienden y apagan los bits en un orden determinado y se muestran sus valores. A continuación se muestran dos ejemplos.

Ejemplo 1	Ejemplo 2		
11111111	11111111		
01111111	01111110		
10111111	00111100		
11011111	00011000		
11101111	00000000		
11110111	00011000		
11111011	00111100		
11111101	01111110		
11111110	11111111		



5. Práctica a entregar

- Implementar las funciones indicadas en el fichero Byte.h
- El módulo main.cpp ya incluye instrucciones para probar la funcionalidad básica del Byte. Extienda el módulo para generar las secuencias de animación indicadas en la sección anterior.

5.1. Ejemplo de ejecución

```
byte apagado bits:
00000000
Inicializo el byte a partir de un vector de bool
Ahora enciendo los bits 0, 1 y 2 con la funcion on
11000101
11100101
Los bits encendidos estan en las posiciones:
0,1,2,5,7,
Todos encendidos:
11111111
Todos apagados:
00000000
Ejemplo 1
11111111
11111110
11111101
11111011
11110111
11101111
11011111
10111111
01111111
Ahora la animacion
Ejemplo 2
11111111
01111110
00111100
00011000
00000000
00011000
00111100
01111110
11111111
RUN FINISHED; exit value 0; real time: Oms; user: Oms; system: Oms
```



TESTS DOCUMENTATION FOR PROJECT MP-6. hotoshop

6.1. 01 Basics

6.1.1. UnitByte_onBit

- 1. Given a byte 00000000, activating the 0-bit gives 1
- 2. Given a byte 00000000, activating the 1-bit gives 2
- 3. Given a byte 00000000, activating the 7-bit gives 2

6.1.2. UnitByte_offBit

- 1. Given a byte 111111111, deactivating the 0-bit gives 254
- 2. Given a byte 111111111, deactivating the 1-bit gives 253
- 3. Given a byte 111111111, deactivating the 7-bit gives 127

6.1.3. UnitByte_getBit

- 1. Given a byte 11111111, querying any bit always give true
- 2. Given a byte 00000000, querying any bit gives false

6.1.4. UnitByte_printByte

- 1. A byte 11111111 prints as it is
- 2. A byte 00000000 prints as it is

6.1.5. UnitByte_shiftRByte

- 1. A byte 11111111 shifted to the right gives 127
- 2. A byte 11111111 shifted twice to the right gives 63
- 3. A byte 00000001 shifted to the right gives 0

6.1.6. UnitByte_shiftLByte

- A byte 11111111 shifted to the left gives 254
- 2. A byte 11111111 shifted twice to the right gives 252
- 3. A byte 00000001 shifted to the right gives 2

6.1.7. UnitImage_Constructors

- 1. A newly created instance of Image should have 0 columns, and 0
- 2. A newly created instance of a 10x10 Image should have 10 columns, and 10 rows.



6.1.8. UnitImage_Width

- 1. A newly created instance of Image should have 0 columns, and 0
- 2. A newly created instance of a 10x5 Image should have 10 columns, and 5 rows.

6.1.9. UnitImage_Height

- 1. A newly created instance of Image should have 0 columns, and 0 rows.
- 2. A newly created instance of a 10x5 Image should have 10 columns, and 5 rows.

6.1.10. INTEGRATION_Byte

1. The output of the main program must match that of the assignment

6.1.11. P1

1. The output of the main program must match that of the assignment

6.2. _02_Intermediate

6.2.1. UnitByte_onByte

1. Activating a Byte gives 255

6.2.2. UnitByte_offByte

1. Deactivating a Byte gives 0

6.3. 03 Advanced

6.3.1. UnitByte_encodeByte

1. Activating bits 0,1 and 7 gives 131

6.3.2. UnitByte_decodeByte

- 1. A byte 131 gives true only in bits 0,1 and 7
- 2. A byte 131 gives true only in bits 0,1 and 7
- 3. A byte 131 gives true only in bits 0,1 and 7
- 4. A byte 131 gives true only in bits 0,1 and 7
- 5. A byte 131 gives true only in bits 0,1 and 7



6.3.3. UnitByte_decomposeByte

- 1. Decomposing byte 131 gives 3 active bits
- 2. Decomposing byte 131 gives 3 active bits
- 3. Decomposing byte 131 gives 3 active bits
- 4. Decomposing byte 131 gives 3 active bits

6.4. Tests run

```
[======] Running 11 tests from 3 test suites.
  -----] Global test environment set-up.
[-----] 6 tests from _01_Basics
        ] _01_Basics.UnitByte_onBit
[ RUN
       OK ] \_01\_Basics.UnitByte\_onBit (1 ms)
 RUN
        ] _01_Basics.UnitByte_offBit
       OK ] _01_Basics.UnitByte_offBit (1 ms)
          ] _01_Basics.UnitByte_getBit
 RUN
       OK ] _01_Basics.UnitByte_getBit (3 ms)
         ] _01_Basics.UnitByte_printByte
 RUN
       OK ] _01_Basics.UnitByte_printByte (1 ms)
 RUN
          ] _01_Basics.UnitByte_shiftRByte
       OK ] _01_Basics.UnitByte_shiftRByte (1 ms)
 RUN
        ] _01_Basics.UnitByte_shiftLByte
       OK ] _01_Basics.UnitByte_shiftLByte (1 ms)
      ----] 6 tests from _01_Basics (8 ms total)
       ----] 2 tests from _02_Intermediate
[ RUN
          ] _02_Intermediate.UnitByte_onByte
       OK ] _02_Intermediate.UnitByte_onByte (1 ms)
       ] _02_Intermediate.UnitByte_offByte
[ RUN
       OK ] _02_Intermediate.UnitByte_offByte (0 ms)
  -----] 2 tests from _02_Intermediate (1 ms total)
  -----] 3 tests from _03_Advanced
[ RUN
        ] _03_Advanced.UnitByte_encodeByte
       OK ] \_03\_Advanced.UnitByte\_encodeByte (0 ms)
 RUN
        ] _03_Advanced.UnitByte_decodeByte
       OK ] _03_Advanced.UnitByte_decodeByte (2 ms)
 RUN
        ] _03_Advanced.UnitByte_decomposeByte
      OK ] _03_Advanced.UnitByte_decomposeByte (1 ms) ----] 3 tests from _03_Advanced (3 ms total)
[----] Global test environment tear-down
[======] 11 tests from 3 test suites ran. (12 ms total)
[ PASSED ] 11 tests.
```