Le tre minori in tre brani: due corali di Bach e un canone di Mahler

Johann Sebastian Bach, corale «Ach lieben Christen, seid getrost» BWV 114/7, sol minore, 4/4, dieci battute più il levare, cinque frasi con la corona (bb. 2, 4, 6, 8, 10), le prime due ritornellate · stampa Breitkopf & Härtel, *371 vierstimmige Choralgesänge*, n. 301 · Johann Sebastian Bach, corale «Was mein Gott will, das g'scheh allzeit» BWV 111/6, la minore, 4/4, bb. 1–5 (le bb. 6–10 le ripetono con il secondo verso) · Gustav Mahler, Sinfonia n. 1, terzo movimento, re minore: la melodia del canone, otto battute, come la canta il fagotto · testo musicale dei corali controllato sul corpus music21; il levare della b. 5 di BWV 114/7 dalla stampa.

Schema: le quattro domande, tre volte

Brano	1 · Armatura	2 · Nota finale del basso	3 · Gradi alterati dentro le battute	4 · Dove la linea sale, dove scende
Bach, BWV 114/7	due bemolli: si♭ maggiore o sol minore	sol (bb. 4 e 10): sol minore	fa♯ (bb. 3, 4, 5, 6, 9, 10), mi♮ (bb. 3, 7, 8, 9), si♮ (b. 10, ultimo accordo)	b. 3, basso: sale re–mi♮–fa♯–sol, scende sol–fa–mi♭–re · b. 4: mi♭ e fa♯ nello stesso giro di cadenza · b. 5: la scala di si♭ maggiore, senza alterazioni · b. 9, contralto: sale mi♮–fa♯–sol
Bach, BWV 111/6	nessuna alterazione: do maggiore o la minore	la (b. 5): la minore	fa♯ e sol♯ (bb. 3–4)	bb. 1–2: nessuna alterazione, cadenza in do · b. 3, basso: sale re–mi–fa♯–sol♯–la · b. 4, contralto: sol♯ tenuto che scende al mi
Mahler, Sinfonia n. 1, III	un bemolle: fa maggiore o re minore	re (timpani e melodia): re minore	nessuno	il si♭ compare soltanto come nota di volta la–si♭–la e la linea scende; il VII grado non c'è

Che cosa resta uguale: nessuno dei tre brani sta in una sola forma della scala. Che cosa cambia: Bach alza il VI e il VII dove una voce sale verso la tonica, e li lascia naturali dove scende; Mahler non alza nulla, perché la sua melodia non sale mai alla tonica per grado.

Introduzione

«Un'attenta osservazione dimostra che durante il periodo dell'armonia tonale molto raramente la musica in minore presenta l'uso di un solo tipo di scala» (Piston, *Armonia*, p. 40). Le tre forme del minore, naturale, armonica e melodica, si studiano una accanto all'altra, come tre scale diverse; nei brani non lo sono. Sono tre modi di trattare due note, il VI e il VII grado, e la scelta si fa punto per punto. Schönberg lo dice con la ragione: «lo scambio del settimo, e di conseguenza anche del sesto suono della scala, con suoni alterati, è nato solo per dar luogo alla sensibile: se non v'è questa ragione, quei suoni non vengono alterati» (*Manuale di armonia*, p. 122). La tesi dell'analisi è che **le prime tre domande riguardano il brano e la quarta riguarda**

un punto: l’armatura, la nota finale del basso e i gradi alterati dicono in quale tonalità si è; la direzione della linea dice, in ogni singolo passaggio, quale forma vi si usa. Un brano non è «in sol minore melodica»: è in sol minore, e in certe battute una voce percorre la forma melodica.

1. Il metodo

Quattro domande, nell’ordine. L’armatura: due bemolli indicano si♭ maggiore o sol minore, e da sola non decide. La nota finale del basso: è la tonica, e decide fra le due candidate; si guarda l’ultima battuta, e poi le corone, perché un corale può chiudere qualche frase altrove. I gradi alterati dentro le battute: la nota alzata di un semitono che sale di semitono alla tonica è la sensibile, il VII grado alzato; la nota alzata che la precede è il VI alzato. La direzione della linea, in quel punto: salendo verso la tonica, VI e VII alzati; scendendo, naturali (Piston, pp. 40–41; Schönberg, pp. 122–123). Alla fine si scrive, per ogni punto trovato, voce, battuta, grado e direzione: «b. 3, basso, mi♮ e fa♯, sale».


L’errore tipico è rispondere alla quarta domanda per il brano intero, cioè attaccare a tutto il corale l’etichetta di una forma. Il secondo errore è contare le alterazioni senza guardare la direzione: lo stesso fa♯ è il VII alzato di sol minore quando sale al sol, e un’altra cosa quando sta fermo o scende.

2. Bach, BWV 114/7: tre forme in due battute

Le prime tre domande. Due bemolli. Il levare è sol–si♭–re, e il basso conclude sul sol alla b. 4 (con la corona e il ritornello) e alla b. 10: sol minore. Dentro le battute compaiono il fa♯, il mi♮ e, nell’ultimo accordo, il si♮. La prima frase però non chiude in sol: alla b. 2 il basso va fa–si♭ e l’accordo sotto la corona è si♭ maggiore, la relativa, raggiunta senza alcuna alterazione.

B. 3, il basso. Dal re del primo movimento il basso sale per crome re–mi♮–fa♯–sol: VI e VII alzati, la forma melodica ascendente, verso la tonica. Appena arrivato al sol riscende sol–fa–mi♭–re, con il fa e il mi♭ dell’armatura: la forma naturale. Le due forme stanno nella stessa battuta, nella stessa voce, e la direzione le spiega tutte e due.

B. 4, la cadenza. Nel primo accordo (do al basso) il contralto ha il mi♭, VI naturale; nel secondo (re al basso) il tenore ha il fa♯, VII alzato, che sale al sol della corona. VI naturale e VII alzato a un passo di distanza sono i suoni della forma armonica, e stanno dove la forma armonica serve: negli accordi della cadenza, sottodominante e dominante.



Es. 1 · BWV 114/7, levare e bb. 1–4 (il ritornello): la cadenza in si♭ della b. 2 senza alterazioni; alla b. 3 il basso sale re–mi♮–fa♯–sol e riscende sol–fa–mi♭–re; alla b. 4 il mi♭ del contralto e il fa♯ del tenore

Bb. 5–6, la relativa e il ritorno. Dopo il ritornello il levare è un accordo di fa maggiore, e la b. 5 sale per gradi nel basso si♭–do–re–mi♭–fa–sol–la: la scala di si♭ maggiore, con il mi♭ e il fa dell'armatura, perché la frase è nella relativa e non c'è nessuna tonica minore a cui salire. Sull'ultima croma arriva il fa♯ (basso e tenore), e la b. 6 è di nuovo in sol minore: il contralto porta il fa♯ sul terzo movimento, sotto la corona, nell'accordo di dominante.

Bb. 7–8, lo stesso suono con due nomi. Alla b. 7 il contralto ha un mi♮ che sale al fa, e l'accordo del quarto movimento è fa maggiore; alla b. 8 un altro mi♮, ancora nel contralto, sta nell'accordo di dominante di fa, e la cadenza con la corona conferma fa maggiore. Quei mi♮ non sono il VI alzato di sol minore: sono la sensibile di fa maggiore, e salgono al fa. Lo decide la seconda domanda, posta alla frase: il basso di questa frase conclude sul fa. Nella b. 3 e nella b. 7 c'è la stessa nota con due funzioni diverse, e l'analisi le distingue guardando dove conclude il basso e dove va la nota.

Bb. 9–10, la chiusa. La b. 9 ripete la b. 3 con un'altra voce in salita: il contralto fa mi♮–fa♯–sol, melodica ascendente. La b. 10 chiude come la b. 4, ma l'ultimo accordo ha il si♮ al tenore: non è un grado della scala di sol minore, è la terza dell'accordo finale resa maggiore, la terza piccarda, un'abitudine della cadenza finale che non riguarda le tre forme.



Es. 2 · BWV 114/7, levare e bb. 5–10: la scala di si♭ maggiore nel basso della b. 5 e il fa♯ dell'ultima croma; il mi♮ del contralto alla b. 7 che è sensibile di fa; il contralto mi♮–fa♯–sol della b. 9; il si♮ dell'ultimo accordo

3. Bach, BWV 111/6: la relativa e la sensibile

Le prime tre domande. Armatura vuota: do maggiore o la minore. Il basso conclude sul la, alla b. 5 e poi alla b. 10, dove le bb. 6–10 ripetono le bb. 1–5 sul secondo verso. Dentro le battute compaiono il fa♯ e il sol♯, tutti e due nelle bb. 3–4.

Bb. 1–2, nessuna alterazione. Il sol è naturale, e il basso conclude sol–do alla b. 2: la prima frase si ferma sulla relativa maggiore, come la prima frase di BWV 114/7. Finché

la musica sta nel relativo, il VI e il VII di la minore sono il II e il V di do maggiore, e non hanno motivo di alzarsi.

B. 3, il basso che sale. Dal re del secondo movimento il basso sale per crome re–mi–fa♯–sol♯–la: VI e VII alzati verso la tonica, la forma melodica ascendente, cinque note che arrivano al la del quarto movimento. Sopra di lui il contralto fa lo stesso, un passo dopo: mi–fa♯ sull'ultimo movimento della b. 3, sol♯ sul primo della b. 4. Due voci nella forma melodica, nella stessa direzione, verso la stessa nota.

B. 4, la sensibile interna. Sopra il mi tenuto dal basso il contralto porta il sol♯, lo lascia per il la, lo riprende, e alla b. 5 scende al mi. La sensibile che scende di terza invece di salire alla tonica è una libertà che vale per una voce interna, e serve a una cosa precisa: l'accordo finale la–mi–do–la è completo. Nel soprano il si sale al la come deve. Il VII alzato non è un obbligo di direzione: è una nota con una tendenza, e Bach la segue dove si sente (nel soprano) e se la permette dove non si sente (nel contralto).




Es. 3 · BWV 111/6, levare e bb. 1–5, le quattro voci: le bb. 1–2 senza alterazioni e la chiusa sol–do; il basso re–mi–fa♯–sol♯–la della b. 3 e il contralto mi–fa♯–sol♯ che lo segue; il sol♯ del contralto che scende al mi dell'accordo finale

4. Mahler, Sinfonia n. 1, III: il minore naturale

Le prime tre domande. Un bemolle: fa maggiore o re minore. I timpani battono re–la dall'inizio, e la melodia comincia e finisce sul re: re minore. Dentro le battute non c'è nessuna alterazione.

La quarta domanda. Il VI grado, si♭, compare una volta sola, come nota di volta sopra il la (la–si♭–la), e la linea poi scende la–sol–fa–mi–re: nessuna ragione di alzarlo. Il VII grado non compare affatto: la chiusa salta dal la al re, dalla dominante alla tonica, senza passare per il do. Senza una sensibile da creare, la melodia conserva i suoni della forma naturale, ed è esattamente il caso di Schönberg: non c'è la ragione, e i suoni non vengono alterati. Il canto popolare sotto il canone, «Bruder Martin» spostato in minore, non ha bisogno di sensibile perché conclude per salto.



Es. 4 · Mahler, Sinfonia n. 1, III: la melodia del canone in re minore, otto battute; il si♭ di volta sopra il la, la chiusa la–re senza il VII grado

5. Il confronto

Tre brani, tre risposte alla quarta domanda. BWV 114/7: melodica e naturale nella stessa battuta (b. 3), VI naturale e VII alzato vicini negli accordi della cadenza (b. 4), la relativa senza alterazioni (bb. 1–2 e 5), e un mi♮ che alla b. 7 cambia nome. BWV 111/6: la relativa senza alterazioni (bb. 1–2), la melodica in due voci verso la cadenza (b. 3), la sensibile sul V (b. 4) che nel soprano sale e nel contralto scende. Mahler: naturale, senza VII. Le tre forme convivono dentro i brani perché non sono tre scale, sono tre risposte alla stessa domanda, posta a ogni passaggio: questa voce sale alla tonica o no?

L'errore tipico, qui, è cercare «la scala del brano» e fermarsi: chi scrive «BWV 114/7, sol minore melodica» ha guardato soltanto la b. 3 e ha perso le bb. 1, 2, 5 e 7; chi scrive «Mahler, re minore naturale» ha ragione per caso, perché quella melodia non chiede mai la sensibile. L'analisi corretta è una lista di punti: voce, battuta, grado, direzione.

Conclusione

Le tre minori non si trovano nei brani come tre scale, ma come tre modi di trattare il VI e il VII grado, decisi dalla direzione della linea. Nei due corali Bach alza i gradi dove una voce sale alla tonica e li lascia naturali dove scende o dove la frase sta nella relativa; nel canone di Mahler la melodia non sale mai per grado alla tonica e nulla si alza. Le prime tre domande riguardano il brano, la quarta riguarda un punto: è questo il metodo, e vale per ogni brano in minore.

Fonti

- J. S. Bach, *371 vierstimmige Choralgesänge*, Breitkopf & Härtel, n. 301 (BWV 114/7); corali BWV 114/7 e BWV 111/6 controllati sul corpus music21.
- G. Mahler, Sinfonia n. 1, III movimento: la melodia del canone, trascritta dalla lezione.
- W. Piston, *Armonia*, pp. 40–41.
- A. Schönberg, *Manuale di armonia*, pp. 122–123.
- D. D'Urso, A. Odone, C. Bertolini, *Il linguaggio della musica*, volume del biennio, Mondadori Education, pp. 148–151 (sezione B, unità 4, «Scale minori a confronto»)

e pp. 230–233 (sezione C, unità 2, lezione 5: le tre forme).