COURS #7

CHAPITRES 5, 7 et 8 ÉI

- Analyse d'un projet d'investissement
- Valeur actuelle nette (VAN)
- Indice de rentabilité (IR)
- Délai de récupération (DR)
 - Taux de rendement interne (TRI)
- Taux de rendement interne modifié (TRIM)

SSH3201 Mohammed KHALFOUN

ANALYSE D'UN PROJET D'INVESTISSEMENT

DONNÉES NÉCESSAIRES

1. INVESTISSEMENT INITIAL

- Les dépenses d'acquisition
- Les frais annexes: (transport; installation, Formation etc.)
- Les coûts d'opportunité éventuels
- Les variations du besoin en fonds de roulement
- 2. Les flux d'exploitation
 - Recettes d'exploitation (+)
 - Déboursés d'exploitation (-)
- 3. La durée du projet (n)
- 4. Le taux de rendement acceptable minimal (TRAM)
- 5. Valeur de récupération (revente).

INVESTISSEMENT

Montant de l'investissement

- ♦ Prix d'achat
- ♦ Frais accessoires
- **♦ Frais d'installation**
- ◆Coût de la mise en route
- ◆Frais de formation du personnel
- ◆ Besoin en fonds de roulement
- + ou la valeur de revente de l'investissement usager
- Moins: toute subvention, rabais ou crédit d'impôt accordé par le gouvernement

Besoin en fonds de roulement (FDR)= Actif courant- Passif courant

Le FDR non amortissable et récupérable en fin de projet sauf indication contraire

TYPES DE PROJETS EN ÉCONOMIE

- Projets mutuellement exclusifs
 - Choix d'une seule solution parmi l'ensemble des solutions possibles
 - Solutions mutuellement exclusives entrant en compétition les unes avec les autres
- Projets indépendants
 - Choix de toutes les solutions possibles pouvant être financées pendant une période déterminée
- Solution du statu quo (SQ): doit toujours faire partie des solutions envisagées

VALEUR ACTUELLE NETTE (VAN)

DÉFINITION:

C'est un montant qui indique la différence entre la valeur actuelle des recettes et la valeur actuelle des débours pour un taux d'actualisation préétabli, le taux TRAM (taux de rendement acceptable minimum).

VALEUR ACTUELLE NETTE (VAN) (suite)

ÉTAPES:

- 1- Identifier le taux TRAM;
- 2- Calculer la valeur actualisée des flux monétaires nets (FMN d'exploitation) du projet à l'aide du taux TRAM. Calculer la valeur de revente actualisée au TRAM;
- 3- Pour les projets non conventionnels calculer la valeur actualisée des <u>débours d'investissement</u> du projet (l'aide du TRAM)
- 4- VAN = Valeur actualisée des FMN d'exploitation
 - + Valeur actualisée de la valeur de revente (R)
 - Valeur actualisée des débours d'investissement (P)

VALEUR ACTUELLE NETTE (VAN) (suite)

FORMULE:

$$VAN = \sum_{t=1}^{n} FMN_{t} \times (1+k)^{-t} + R \times (1+k)^{-n} - P$$

OU:

$$VAN = \sum_{t=1}^{n} FMN_{t} \times (P/F; k; t) + R \times (P/F; k; n) - P$$

<u>où</u>:

n= Nombre d'années ou de périodes de durée de vie du projet

k= Taux de rendement acceptable par période (TRAM)

FMN_t= Flux monétaires nets d'exploitation générés par le projet, fin de période t

R= Valeur de récupération des investissements (estimés)

P= Débours d'investissements actualisés au début du projet (estimés).

VALEUR ACTUELLE NETTE (VAN) (suite)

Règle de décision

- ♦ Si VAN > 0
- ♦ Si VAN < 0
- ♦ Si VAN = 0

alors projet accepté;

alors projet refusé;

alors indifférence.

<u>Hypothèse</u>

Les FMN sont réinvestis au TRAM

EXEMPLE

Comparaison de quatre machines à l'aide de la VAN

Données économiques pour les quatre machines

TRAM = 10%

Sur la base de la VAN, quelle machine doit-on choisir?

MACHINE	Α	В	С	D /
Investissement initial, \$	150 000	100 000	200 000	100 000
Recettes annuelles uniformes, \$	50 000	40 000	55 000	35 000
Déboursés annuels uniformes, \$	10 000	10 000	10 000	10/000
Valeurs de revente, \$	0	0	0	0
Durée de vie utile, année	10	10	10	10

D est dominée par B

EXEMPLE DES 4 MACHINES

MÉTHODE DE LA VALEUR ACTURELLE NETTE

(P/A;10%;10)

A: $VAN = -150\ 000 + 40\ 000 \times 6.1446 = 95\ 784$ \$

B: $VAN = -100\ 000 + 30\ 000 \times 6.1446 = 84\ 338\$

C: $VAN = -200\ 000 + 45\ 000 \times 6.1446 = 76\ 507\$ \$

Donc le choix porte sur la machine A qui a la valeur actuelle nette (VAN) la plus élevée.

32 000

VAN(10%) =
$$-20000 - 32000(P/F;10\%;1)$$

+ $47000(P/A;10\%;2)(P/F;10\%;1)+10000(P/F;10\%;3)$
= $-20000 - 32000 \times 0,90909$
+ $47000 \times 1,73554 \times 0,90909 + 10000 \times 0,75131$

= 32 577 \$> 0, le projet est rentable

VAN - SOLUTIONS DE <u>DURÉES DIFFÉRENTES</u>

• RÈGLE :

Il faut comparer les solutions possibles sur un même nombre d'années.

• Le critère de « service égal »

L'une des 2 approches suivantes :

- PPCM Évaluer les solutions sur la base du plus petit commun multiple de leur durée (pour des durées de 4 et de 6 ans, utiliser n = 12) et utiliser le réinvestissement selon les mêmes estimations de flux monétaires.
- Période d'étude Déterminer un horizon de planification et évaluer les solutions possibles sur ce nombre d'années.

VA – Méthode du PPCM – exemple 5.2

Une entreprise envisage deux emplacements possibles, A et B, pour aménager de nouveaux locaux.

	Emplacement A	Emplacement B
Coût initial (\$)	-15 000	-18 000
Coût de location annuel (\$)	-3 500	- 3 100
Remboursement sur dépôt (\$)	1 000	2 000
Échéance du bail (années)	6*3 = 18 6 valeur actue	elle sur 18 ans $9^*2 = 18$

Quelle solution est la plus avantageuse si le taux TRAM est de **15 %/année**?

Remarque : Les durées de vie sont différentes. Le PPCM de 6 et 9 ans = 18 ans.


 $A\acute{E}_{A}$ =-15 000(A/P;15%;6)+1 000(A/F;15%;6)-3 500 = -7 349.36\$ cout par année $A\acute{E}_{B}$ =-18 000(A/P;15%;9)+2 000(A/F;15%;9)-3 100 = -6 753.45\$ Choix de B

13


Exemple avec le PPCM où n = 18 ans : diagramme

Diagrammes des flux monétaires

i = 15 % par année





Emplacement A



Emplacement B

Durées différentes : 2 solutions possibles





i = 15 % par année

PPCM (6,9) : On utilise une période d'étude de 18 ans pour l'analyse de la valeur actualisée.

Calcul de la VA pour A et B – 18 ans

VA
$$_{A}$$
 = -15 000 - 15 000(P/F ;15%;6) + 1 000(P/F ;15%;6) - 15 000(P/F ;15%;12) + 1 000(P/F ;15%;12) + 1 000(P/F ;15%;18) - 3 500(P/A ;15%;18) = -45 036\$

$$VA_B = -18\ 000 - 18\ 000(P/F;15\%;9) + 2\ 000(P/F;15\%;9) + 2\ 000(P/F;15\%;18) - 3\ 100(P/A;15\%;18)$$

$$= -41\ 384$$
Choisir la solution B:
VA la plus basse à 15 %

Ou:

 $A\dot{E}_{A}$ = -15000(A/P;15%;6)+1000(A/F;15%;6)-3500 = **-45 036(A/P;15;18)** = **-7349.36**\$ $A\dot{E}_{B}$ = -18000(A/P;15%;9)+2000(A/F;15%;9)-3100 = **-41384(A/P;15%;18**) = **-6753.45**\$

INDICE DE RENTABILITÉ (IR)

FORMULE

IR = (VAN / Valeur actuelle de l'ivestissement) + 1

$$IR = \frac{VA \ des \ FMN \ d'exploitation + VA \ des \ valeurs \ de \ revente}{VA \ des \ investissements}$$


$$=\frac{VAN}{VA\ des\ investissements}+1$$

- VA=valeur actuelle
- ➤ IR= indice de rentabilité appelé aussi indice de profitabilité Si IR>1, le projet est rentable

EXEMPLE

FMN₁=47 000

- (FMN) Flux monétaires nets -->DIFFERENTIEL
- Exclure les interets des FMN
- Dans les Flux monetaires (entrees et sorties d'argent), pas d'amortissements (car ce sont des charges)!!!



1) VAN (10%) = -20000 + 47000 * (P/F,10%,1) - 3200(P/F,10%,2) + (36000 +11000)(P/F,10%,3) = 78039 - 46446

2) VA de l'inv (P) = 20000 + 32000*(P/F;10%;2) = 46446 IR = 1/2 +1

Quand il y a des inv, faut calculer la VA de l'investissement

$$IR = \frac{VA(FMN) + VA(R)}{VA(investissements)} = \frac{78\ 039\ \$}{46\ 446\ \$} = 1.68$$

DÉLAI DE RÉCUPÉRATION

DÉFINITION:

C'est la durée requise pour que les flux monétaires nets d'un projet soient équivalents aux montants qui y ont été investis.

Il s'agit de déterminer le <u>temps</u> n_p nécessaire pour récupérer l'investissement dans un projet, avec ou sans actualisation.

DÉLAI DE RÉCUPÉRATION (SUITE)

CALCUL DU DR (n_p):

CAS DE FMN CONSTANTS

$$n_p = \frac{P_0}{FMN}$$

P = investissement total

FMN= Recettes annuelles - débours annuels

2. CAS DE FMN NON CONSTANTS:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{n_p} FMN_t$$

= indice de la période

 P_0 = montant total de l'investissement

P = VA des investissements

 $FMN_t = Flux$ monétaire net de la période t

= délai de récupération

= TRAM

avec actualisation:

$$P = \sum_{t=1}^{n_p} FMN_t \left(1+k\right)^{-t}$$
 Ou:

$$P = \sum_{t=1}^{n_p} FMN_t(P / F; k; t)$$


(Les débours évités sont considérés comme des recettes).

DÉLAI DE RÉCUPÉRATION (SUITE)


RÈGLE DE DÉCISION:

- si le délai n_p du projet < au délai maximal fixé par les gestionnaires alors le projet est justifié;
- si le délai n_p du projet > au délai maximal fixé par les gestionnaires alors le projet est non justifié.


Exemple: délai de récupération sans actualisation




$$DR = \frac{1000}{250} = 4 \ ans$$



$$DR = 3 + \frac{250}{750} \times 365 = 3$$
 ans et 122 jours



Délai de récupération avec actualisation (TRAM= 10%)



RÈGLE IMPORTANTE – Analyse du délai de récupération

L'analyse du délai de récupération ne doit jamais servir de méthode principale pour justifier le choix ou le rejet d'une solution.

- On l'utilise surtout comme outil d'analyse préliminaire.
- À l'origine, cette méthode était utilisée comme outil d'analyse primaire et entraînait plusieurs erreurs de sélection.

DÉLAI DE RÉCUPÉRATION (SUITE)

INCONVÉNIENTS DU DR CONVENTIONNEL

- Ne tient pas compte des flux au-delà de la période de récupération
- Seul le temps est pris en compte ∀ la rentabilité
- N'exprime pas la rentabilité de l'investissement.
- Ne peut s'appliquer comme critère de sélection, qu'à des investissements de même durée de vie

TAUX DE RENDEMENT INTERNE (TRI) en %

DEFINITION:

C'est un taux qui rend la valeur actuelle des recettes nettes d'un projet égale à la valeur actuelle des débours d'investissement exigés par celui-ci.

taux maximal pour chercher un financement

En d'autres termes, le TRI est le taux d'intérêt le plus élevé qu'une compagnie peut payer pour obtenir des fonds sans perdre d'argent dans la réalisation d'un projet.

Ex: On a calculé un tri de 3,25 pour notre projet et on se presente à la banque et ils nous disent qu'on doit financer pour 3.75, on sait qu'on ne pourra pas financer notre projet. C'est une sorte de GPS, nous permet de savoir si on va etre dans le trouble ou on va faire du profit avec notre projet

TAUX DE RENDEMENT INTERNE (TRI)

REPRÉSENTATION MATHÉMATIQUE:

$$\sum_{t=1}^{n} FMN_{t} \times (1+i^{*})^{-t} + R \times (1+i^{*})^{-n} - P = 0$$

<u>où</u>:

n = Nombre d'années ou de périodes de durée de vie du projet;

i*= Taux d'intérêt ou de rendement du projet (TRI), à déterminer;

FMN_t= Flux monétaires nets générés par le projet à la période t (estimés);

R= Valeur de récupération des investissements (estimés)

P = Débours d'investissements actualisés au début du projet (estimés).

TRI (suite)

- Le TRI est le taux d'intérêt obtenu ou exigé sur le solde non recouvré d'un prêt ou d'un investissement.
- Le TRI <u>n'est pas</u> le taux d'intérêt obtenu sur le montant initial d'un prêt ou d'un investissement (P).
- > RÈGLE DE DÉCISION:
 - Si TRI > TRAM alors projet rentable;
 - Si TRI < TRAM alors projet non rentable;
 - Si TRI = TRAM alors indifférence.

TAUX DE RENDEMENT INTERNE (TRI)

CALCUL DU TRI


Deux cas:

◆ 1^{er} Cas: Cas de recettes annuelles nettes anticipées uniformes (constantes) pour

toute la durée de vie du projet.

♦ 2^{ième} Cas: Cas de recettes annuelles nettes anticipées non uniformes (non constantes).

EXEMPLE: Cas de FMN constants



P= A(P/A;
$$i^*$$
; 5) 10 000 = 3 100 x (P/A; i^* ; 5)
(P/A; i^* ; 5) = 10 000/ 3 100 = 3.2258
Table, n = 5 i^* =? 16 % < i^* < 17 %

Interpolation:

$$i = 16\%$$
 \rightarrow 3.2743
 $i * = TRI$? \rightarrow 3.2258
 $i = 17\%$ \rightarrow 3.1993

$$(TRI - 16\%) / (17\% - 16\%) = (3.2258 - 3.2743)/(3.1993 - 3.2743)$$

$$TRI = 16 \% + 1 \% \times 0.6467 \longrightarrow TRI = 16.65 \%$$

TAUX DE RENDEMENT INTERNE (TRI)

2^{ieme} CAS: RECETTES ANNUELLES NETTES NON

UNIFORMES:

L'interpolation peut se faire comme suit:

 i_1 = taux qui a permis de calculer VAN $(i_1) > 0$

 i_2 = taux qui a permis de calculer VAN (i_2) <0

VAN (i_1) = valeur actuelle nette calculée avec i_1

VAN (i_2) = valeur actuelle nette calculée avec i_2

TRI =
$$i_1 + \frac{VAN(i_1)}{VAN(i_1) - VAN(i_2)}$$
 $(i_2 - i_1)$

Exemple: cas de FMN non constants


t	FMN (\$)	(P/F; i ₁ = <mark>20%</mark> ; n)	VAN(i ₁) (\$)	(P/F;i ₂ = <mark>22%</mark> ;n)	VAN (i ₂) (\$)
0	- 50 000	1.000	- 50 000	1.000	- 50 000
1	20 000	0.8333	16 666	0.8197	16 394
2	20 000	0.6944	13 888	0.6719	13 438
3	17 500	0.5787	10 127	0.5507	9 637
4	15 000	0.4825	7 238	0.4514	6 771
5	8 000	0.4019	3 215	0.3700	2 960
		$VAN(i_1) = 1 134 $ \$		VAN(i ₂)= - 800 \$	

TRI =
$$i_1 + \frac{VAN(i_1)}{VAN(i_1) - VAN(i_2)}$$
 ($i_2 - i_1$)
= $20\% + \frac{1134}{1134 - (-800)}$ ($22\% - 20\%$)
= 21.2%


TAUX DE RENDEMENT INTERNE (TRI)

EXEMPLE:

Projet dont: Investissement = 20 000 \$, Recettes = 10 000 \$/année, coûts de fonctionnement et d'entretien= 4 000 \$ durée de vie= 5 ans. Valeur résiduelle= 5 000 \$, TRAM= 10%, TRI= ?



TAUX DE RENDEMENT INTERNE (TRI)



Solution

 $-20\ 000 + (10\ 000 - 4\ 000) \times (P/A;i^*;5) + 5\ 000 \times (P/F;i^*;5) = 0$

<u>1^{er} essai</u> : i = TRAM = 10%

- 20 000 + 6 000 x 3.7908 + 5 000 x 0.6209 = $\frac{5843,3}{50}$, alors choir i > 10%

 $2^{\text{ème}}$ essai : i = 20%

 $-20\ 000 + 6\ 000 \times 2.9906 + 5\ 000 \times 0.4019 = -47$ \$

TRI = 10% + [5.843 / (5.843 - (-47))]*(20% - 10%) = 19.92 %.

Les valeurs possibles du TRI

$$-100\% < TRI \le +\infty$$


- 1.Un TRI= -100 % indique la perte totale du capital.
- 2. Toutes les valeurs du TRI supérieures à 0% indiquent un rendement positif.

TRI – PRÉCAUTIONS À PRENDRE

- Appliquée correctement, la méthode du TRI mène toujours à une bonne décision et doit être cohérente avec les méthodes VAN, AÉ ou VC.
- Hypothèse de réinvestissement des flux nets positifs au TRI, et non au TRAM.
- Pour certains flux monétaires, possibilité de TRI multiples.
 Pour y remédier, utiliser la méthode du <u>TRIM</u>.
- En présence de **projets mutuellement exclusifs**, utiliser la méthode du **TRI différentiel**

VAN versus TRI

- Évaluer la rentabilité des projets: 🛶 même conclusion
- Choix parmi des projets mutuellement exclusifs:
 - VAN et TRI peuvent conduire à des conclusions différentes
- Si TRAM < taux pivot (intersection des VAN des deux projets) alors problème de différence de classement entre VAN et TRI



TRÈS IMPORTANT!!! Méthode TRI en présence de plusieurs solutions possibles mutuellement exclusives

Approche différentielle: procédure

- 1. Écarter les solutions dominées ou non rentables (celles dont TRI<TRAM)
- 2. Classer les options par ordre croissant de leurs investissements.
- 3. Comparer les options 2 à 2

TRI DIFFÉRENTIEL

t	Solution A la plus basse	Solution B la plus élevée	TRI (B - A)
0	\$	\$	
1	\$	\$	
2	\$	\$	
	• • •	• • •	
n	\$	\$	

Si TRI (B-A) >= TRAM, l'investissement supplémentaire est justifié; on retient B, car il est plus rentable que A

Si TRI (B-A) < TRAM, l'investissement supplémentaire est non justifié; on retient A, car il est plus rentable que B

EXEMPLE

En milliers de dollars

	FMN 0	FMN 1	FMN 2
Α	-200	100	190
В	-560	250	540
C	-480	169	521
D	-200	100	180
Е	-500	160	521

Taux de rendement exigé= 20%

EXEMPLE

En milliers de dollars

FMN 0 FMN 1 FMN 2

Α	-200	100	190
В	-560	250	540
C	-480	169	521
D	-200	100	180
E	-500	160	521

Taux de rendement exigé= 20%

En milliers de dollars

FIVIN U	FIVIN 1	FIVIN 2
-200	100	1905
-560	250	540
-480	169	521
-200- ⁄	100	180 -
-500 -	160	521

A domine le D, car FMN0 sont les mm, FMN1 sont les mm, mais pour FMN2 190 > 180. Donc A

MMM

<u> </u>	<u>vaiv</u>
<u>25.</u> 62%	15.28
′23.02%	23.33
23.26%	22.64
23.11%	8.33
19.32%	[*] -4.86 -

EXEMPLE

En milliers de dollars

	FMN 0	FMN 1	TRI	<u>VAN</u>	
Α	-200	100	190	25.62%	15.28
В	-560	250	540	23.02%	23.33
C	-480	169	521	23.26%	22.64

Taux de rendement exigé= 20%

Classement par ordre croissant des investissements

	FMN 0	FMN ²	1FMN 2	<u>TRI</u>	<u>VAN</u>
Α	-200	100	190	25.62%	15.28
C	-480	169	521	23.26%	22.64
В	-560	250	540	23.02%	23.33

EXEMPLE: classement par ordre croissant de FMN0

En milliers de dollars

FMN 0 FMN 1 FMN 2 TRI

A -200 100 190 25.62%

C -480 169 521 23.26%

B -560 250 540 23.02%

TRI (C-A): -280 69 331 21.74%

21.74%> TRAM = 20% Abandonner A

Calcul:

$$1^{\text{er}}$$
 essai i_1 = 20% (P/F;20%;1) (P/F;20%;2)

 $VAN_{\text{C-A}}(20\%) = -280 + 69 \times 0.8333 + 331 \times 0.6944 = 7.36$

$$2^{\text{eme}} \text{ essai } i_2 = 25\%$$
 (P/F;25%;1) (P/F;25%;2)
 $VAN_{\text{C-A}}(25\%) = -280 + 69 \times 0.8000 + 331 \times 0.6400 = -12.96$

Calculer ensuite TRI _{B-C} de la même façon.

EXEMPLE: classement par ordre croissant de FMN 0

$$TRI_{(B-C)} = 20\% + 0.69 \times 5\% = 20.9\% > TRAM$$
 Choix de B

Taux de rendement internes multiples

(TRIM)

- Dans certains cas d'analyse à l'aide de la méthode TRI, on peut trouver de <u>multiples</u> <u>valeurs de i*</u>.
- Il est possible de prédire la possibilité qu'il existe plusieurs valeurs de i*.
- On peut faire deux tests avant l'analyse.

TESTS POUR DE MULTIPLES VALEURS DE I*

Possibilité d'existence de plusieurs valeurs de i*

- 1. Règle des signes de **Descartes** (signes des FMN)
 - Le nombre total de valeurs réelles de i* est toujours inférieur ou égal au nombre de changements de signes dans la série initiale de FMN.
- 2. Règle des signes des FMN cumulatifs (appelé aussi critère de Norstrom)
 - Dans une série de FMN cumulatif commençant par un signe négatif, s'il y a un seul changement de signe, la relation polynomiale comporte une seule racine positive. À partir de la série des FMN cumulatifs de l'investissement, compter le nombre de changements de signes.
- Réaliser les deux tests l'un à la suite de l'autre.

TEST 1 – RÈGLE DES SIGNES DES FM NETS (RÈGLE DES SIGNES DE DESCARTES)

- Exemples de la règle des signes pour trouver le nombre maximum de valeurs de i*
- Signes pour les flux monétaires par année

1	2	3	4	5	6	Valeurs de <i>i</i> *
-	+	+	+	_	-	2
+		+		+	+	4
_	+	+	+	+	+	1

TEST 2 – RÈGLE DES SIGNES DES FMN CUMULATIFS (FMNC) (CRITÈRE DE NOSTROM)

Condition <u>suffisante</u>, mais non obligatoire, pour qu'il y ait une <u>seule valeur positive de *i**</u> :

- Le montant initial porte un signe négatif.
- La valeur cumulée du FMN à l'an n > 0.
- Il y a un seul changement de signe dans la série de FMN cumulatifs.

TAUX DE RENDEMENT INTERNE MODIFIÉ (TRIM)

Tous les montants négatifs, il faut les ramener à 0 au TRAM PROCÉDURE:

- On présume que tous les fonds excédentaires générés en cours de projet peuvent être investis à un taux d'intérêt e.
- Calculer la valeur actuelle, au début du projet, des flux annuels nets (FMN) négatifs à l'aide du taux de rendement minimum acceptable (TRAM). Appelons ce montant obtenu (MP);
- Calculer la valeur future, à la fin du projet, des flux annuels nets (FMN) positifs, à l'aide du ou des taux de réinvestissement (e). Appelons ce montant obtenu (MF);
- Déterminer le taux qui rend le montant MP égal à MF.

C'est-à-dire: MP = MF(1+TRIM) -n

D'où: TRIM= (MF/MP) (1/n) - 1


TAUX DE RENDEMENT INTERNE MODIFIÉ (TRIM)

FORMULE:


$$TRIM = \sqrt[n]{\frac{MF}{MP}} - 1$$

RÈGLE DE DÉCISION:

- •Si TRIM ≥ TRAM, alors projet justifié;
- •Si TRIM < TRAM, alors projet non justifié;



Taux de réinvestissement: 9% pour les 2 premières années et 12% pour la dernière année



51

TRAVAIL À FAIRE

Problèmes suggérés: Él

- > 5.8 (durée de chacun des projets=4 ans), 5.12, 5.13, 5.14, 5.20, 5.30, 5.37, 5.40
- > 7.5, 7.10, 7.13, 7.19, 7.30, 7.33 (pour 7.30 et 7.33 calculez le TRIM tel que vu en cours plutôt que le TRIM-C combiné qui est demandé dans le livre, en supposant un TRAM de 10%)
- **>** 8.10, 8.11, 8.19, 8.30, 8.33

Lire chapitres 6 et 11 Él