### Practica 5 - WinMIPS64 - Pila

22 de octubre de 2024

#### Subrutinas

- El soporte de la arquitectura para la invocación de subrutinas es diferente que el soporte que existe en otras arquitecturas (Pila, CALL, RET)
- La instrucción encargada de realizar un llamado a una subrutina es jal (jump and link):
  - La instrucción guarda en el registro \$ra la dirección de retorno de la subrutina
  - Cambia el PC por la dirección de la subrutina
- Para retornar, basta retornar a la posición apuntada por el registro \$ra
  - Esto podemos hacerlo con la instrucción jr \$ra

## Subrutinas

Acción	VonSim	WinMIPS64
Llamada a subrutina	CALL <i>subrutina</i> Se apila la dirección de retorno Se actualiza IP con el valor de la su- brutina	jal subrutina Se guarda en el registro \$ra la direc- ción de retorno Se actualiza PC con el valor de la su- brutina
Retorno de la subrutina	RET Se desapila la dirección de retorno y se actualiza IP con ese valor	jr <b>\$</b> ra Se actualiza PC con el valor del registro <b>\$</b> ra, que tiene la dirección de retorno de la subrutina

Qué pasa si una subrutina invoca a otra subrutina?

# Normalización de registros

# En lugar de usar r0-r31 es más conveniente darle nombre más significativos a los registros:

0	O .		
Registro	Nombre	Uso	Preservado
r0	\$zero, \$0	Siempre tiene el valor 0 y no se puede cambiar.	No
r1	<b>\$</b> at	Assembler Temporary – Reservado para ser usado por el ensamblador.	No
r2 - r3	\$v0 - \$v1	Valores de retorno de la subrutina llamada.	
r4 - r7	\$a0 - \$a3	Argumentos pasados a la subrutina llamada.	No
r8 - r15	\$t0 - \$t7	Registros temporarios. No son conservados en el llamado a subrutinas.	No
r16 - r23	<b>\$</b> s0 - <b>\$</b> s7	Registros salvados durante el llamado a subrutinas.	
r24 - r25	<b>\$</b> t8 - <b>\$</b> t9	Registros temporarios. No son conservados en el llamado a subrutinas.	No
r26 - r27	\$k0 - \$k1	Para uso del kernel del sistema operativo.	No
r28	<b>\$</b> gp	Global Pointer – Puntero a la zona de la memoria estática del progra-	Si
		ma.	
r29	\$sp	Stack Pointer – Puntero al tope de la pila.	Si
r30	\$fp	Frame Pointer – Puntero al marco actual de la pila.	
r31	\$ra	Return Address – Dirección de retorno en un llamado a una subrutina.	

- Preservado implica que los registros deben devolverse inalterados desde una subrutina.
- \$50-\$57 representan las variables locales de la subrutina / programa.
- \$t0-\$t9 son registros para almacenar resultados auxiliares.
- Este uso de registros es el recomendado y esta normalizado
- Si una subrutina altera el valor de algún registro que debe ser preservado, debe conservar el valor original para poder restaurarlo.



# Ejemplo

12

14

16

18

```
.data
               base: word 16
               exponente: .word 4
               result: .word 0
               .text
               ld $a0, base($0)
               ld $a1, exponente($0)
               jal a_la_potencia
               sd $v0, result($0)
               halt
a_la_potencia: daddi $v0, $0, 1
lazo:
               beqz $a1, terminar
               daddi $a1, $a1, -1
               dmul $v0, $v0, $a0
               i lazo
terminar:
               ir $ra
```

### Introducción

En esta arquitectura no tenemos soporte nativo para el manejo de pilas.

Veamos en que consiste el manejo de pila del VonSim:

- Tiene un registro SP, que se usa solo para el manejo de la pila y que inicialmente vale 08000h.
- Tenemos una instrucción PUSH que nos permite apilar valores de 16 bits en la misma.
- Tenemos una instrucción POP que nos permite *desapilar* valores de 16 bits de la misma.
- La pila también se utiliza para el manejo de subrutinas, pero ya tenemos un reemplazo para eso.

#### Pila

- VonSim posee un registro especifico para la Pila
- WinMIPS64 posee 32 registros de proposito general, podemos elegir uno y usarlo explusivamente para la pila.
- La convención de nombres de registros ya vistos ya contempla al registro r29 como el registro \$sp.
- El registro SP esta inicializado en 08000h, debemos inicializar el registro de pila a un valor adecuado.
- Podemos inicializar el registro \$sp en 0400h, que es la posición de memoria de datos más alta que tenemos en WinMIPS64.

```
.code
daddi $sp, $0, 0x400
```

# **Apilar**

La instrucción PUSH del VonSim es la encargada de apilar un valor en la pila. Veamos en que consiste apilar un valor:

- $(SP) \leftarrow (SP) 2$ ; Decremento Puntero de pila
- $[SP + 1 : SP] \leftarrow (fuente)$ ; Guardo valor en la pila

Para imitar esta operación deberiamos:

- Decrementar en 8 el puntero de pila. ¿Por qué 8?
- Guardar en la posición de memoria del puntero de pila el valor.

## Apilar - Detalle

```
Apilando el valor del registro $t1

...

daddi $sp, $sp, -8

sd $t1, 0($sp) ; Guardo en la pila
...
```

# Desapilar

La instrucción POP del VonSim es la encargada de desapilar un valor de la pila. Veamos en que consiste:

- $(fuente) \leftarrow [SP + 1 : SP]$ ; Guardo valor de la pila
- $(SP) \leftarrow (SP) + 2$ ; Incremento el Puntero de pila

Para imitar esta operación deberiamos:

- Leer el dato de la posición de memoria del puntero de pila y guardarlo en un registro.
- Incrementar en 8 el puntero de pila.

# Desapilar - Detalle

```
Desapilando en el registro $s1

...

ld $s1, 0($sp) ; Leo desde la pila
daddi $sp, $sp, +8
...
```

# Multiples valores

14

Veamos que pasa si se apilan varios valores seguidos:

```
daddi $sp, $sp, -8
sd $s1, 0($sp) ; Apilo s1

daddi $sp, $sp, -8
sd $s2, 0($sp) ; Apilo s2

daddi $sp, $sp, -8
sd $s3, 0($sp) ; Apilo s3

daddi $sp, $sp, -8
sd $s4, 0($sp) ; Apilo s4
...
```

Podriamos agrupar los daddi y ver si podemos tener menos instrucciones.

## Multiples valores

```
daddi $sp, $sp, -32; Reservo 32 bytes

sd $s1, 24($sp); Apilo s1

sd $s2, 16($sp); Apilo s2

sd $s3, 8($sp); Apilo s3

sd $s4, 0($sp); Apilo s4
```

- Ajustamos \$sp al inicio, le restamos 8 por cada registro a apilar.
- Luego guardamos cada registro, desplazandolo de a 8 posiciones.

# Multiples valores - Continuación

Y para desapilar, lo hacemos de manera similar

```
ld $s1, 24($sp); Restauro s1
ld $s2, 16($sp); Restauro s2
ld $s3, 8($sp); Restauro s3
ld $s4, 0($sp); Restauro s4
daddi $sp, $sp, +32
...
```

# Pilas y Subrutina

Toda subrutina se dividirá siempre en tres partes

- *Prólogo*: se resguarda en la pila todos los registros que deban ser preservados
- Cuerpo de la subrutina: con el código propio de la misma
- Epílogo: se restauran los registros preservados en el prólogo

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
```

```
subrutina:
    daddi $sp, $sp, -16
    sd $ra, 8($sp) ; Apilo ra
    sd $s0, 0($sp) ; Apilo s0
    ...

ld $ra, 8($sp) ; Restauro ra
    ld $s0, 0($sp) ; Restauro s0
    daddi $sp, $sp, +16
    jr $ra ; $ra tiene valor de retorno
```

- Si no se modifican los registros \$50 a \$57, no es necesario guardarlos
- Una subrutina sencilla podria tener un prólogo y epílogo vacio

### Anidamiento de Subrutinas

- Si una subrutina llama a otra subrutina, va a alterar el valor del registro \$ra. Por lo tanto debemos preservar el valor que recibimos de \$ra.
- Si no llama a otra subrutina, no es necesario que guarde el valor contenido en \$ra.
- Esto es valido tanto para subrutinas que se llamen a si mismas (recursivas) como para subrutinas que llamen a otras.

## Ejemplo

```
.data
      valor: .word 10
      result: .word 0
      text
          daddi $sp, $0, 0x400; Inicializa $sp
 6
          ld $a0, valor($0)
          ial factorial
 8
          sd $v0, result($0)
 9
          halt
      factorial: daddi $sp, $sp, -16
                 sd $ra, 0($sp)
                 sd $s0, 8($sp)
                 begz $a0, fin_rec
14
                 dadd $s0, $0, $a0
                 daddi $a0, $a0, -1
                 jal factorial
                 dmul $v0. $v0. $s0
18
                 i fin
19
      fin_rec:
                 daddi $v0, $0, 1
20
      fin:
                 ld $s0. 8($sp)
21
                 ld $ra, 0($sp)
                 daddi $sp, $sp, 16
                 jr $ra
```