# Sisteme de Operare

# Gestiunea proceselor – partea II

#### Cristian Vidrașcu

http://www.info.uaic.ro/~vidrascu

### Cursul precedent

- Conceptul de proces
- > Stările procesului
- Relații între procese
- Procese concurente
- Planificarea proceselor
  - > Objective
  - Cozi de planificare
  - > Planificatoare

### **Cuprins**

- Planificarea proceselor (continuare)
  - Structura planificării
  - > Schimbarea contextului
  - Priorități
  - Algoritmi de planificare: FCFS, SJF, Priorități, RR, ș.a.

#### • Structura planificării

- Deciziile de planificare a CPU se iau în următoarele situații:
  - 1. când un proces trece din starea running în starea waiting (e.g. cerere I/O, sau apel wait)
  - 2. când un proces trece din starea running în starea ready (e.g. când apare o întrerupere hardware de ceas ce marchează sfârșitul unei cuante de timp procesor)
  - 3. când un proces trece din starea waiting în starea ready (e.g. terminarea unei operații I/O)
  - 4. când un proces se termină

#### • Structura planificării

- Pentru situațiile 1. și 4., un nou proces (dacă există vreunul în starea ready) trebuie să fie selectat pentru execuție.
- Când planificarea se face numai datorită situațiilor 1. și 4.,
   schema de planificare este numită ne-preemptivă; altfel,
   ea este preemptivă.
- O politică de planificare este numită preemptivă dacă,
   o dată ce unui proces i s-a dat CPU-ul, acesta poate mai târziu să-i fie luat.
  - Și este **ne-preemptivă** dacă CPU-ul nu mai poate fi luat procesului ce-l deține, i.e. fiecare proces rulează până la terminare sau la efectuarea unei cereri I/O, sau apel wait.

- Structura planificării
  - O politică ne-preemptivă implică mai puţină încărcătură (overhead) a sistemului şi face ca timpul total de la startul execuţiei unui program şi până la terminarea lui să fie mai uşor de anticipat.
  - Schemele preemtive sunt importante în sistemele în timp real și în cele cu timp partajat, dar acestea implică schimbarea frecventă a proceselor pe CPU (process switching), ceea ce poate determina o încărcare suplimentară semnificativă a sistemului.

#### Preempţie

- Politicile de planificare pot fi *preemptive* sau *ne-preemptive*. *Preempţie*: planificatorul poate forţa un proces să renunţe la procesor înainte ca procesul să se blocheze (i.e. să iniţieze o operaţie I/O), să renunţe singur la CPU, sau să se termine.
- Cuantificarea timpului CPU (timeslicing) previne monopolizarea CPU-ului de către vreun proces
  - Planificatorul alege un proces ready și-l execută o *cuantă* de timp.
  - Un proces ce se execută mai mult decât cuanta sa de timp, este forțat să renunțe la CPU de către codul planificatorului rulat prin handler-ul întreruperii hardware de ceas.
- In politicile de planificare pe bază de **priorități** se folosește preempția pentru a onora prioritățile
  - Procesul curent running este preemptat dacă un proces cu o prioritate mai mare intră în starea ready.

7/37

#### Schimbarea contextului

- Schimbarea contextului (context switch)
  - Comutarea CPU-ului către alt proces necesită salvarea stării vechiului proces și încărcarea stării salvate a noului proces ce urmează să se execute
  - Timpul necesar pentru schimbarea contextului constituie o încărcare suplimentară a sistemului (de ordinul 1-100 microsecunde), dar depinde foarte mult de suportul oferit de hardware

### Priorități /1

#### • Prioritate

- Anumite obiective pot fi îndeplinite prin încorporarea în disciplina de planificare de bază (gen round-robin) a unei noțiuni de *prioritate* a proceselor.
- Fiecare proces din coada ready are asociată o anumită valoare a priorității; planificatorul favorizează procesele cu valori mai ridicate ale priorității.

# Priorități /2

- Valori *externe* ale priorității
  - sunt impuse sistemului din afara sa
  - reflectă preferințe externe pentru anumiți utilizatori sau joburi
     ("Toate joburile sunt egale, dar unele sunt mai egale decât altele...")
  - exemplu: primitiva Unix nice() micșorează prioritatea unui job
  - exemplu: joburile urgente intr-un sistem de control in timp real
- Manipularea priorităților
  - extern în funcție de rangul utilizatorului, ș.a.
  - intern planificatorul calculează dinamic prioritățile și le utilizează pentru gestiunea cozilor de planificare

Sistemul ajustează intern valorile priorităților printr-o tehnică implementată în planificator.

### Priorități /3

Prioritățile trebuie manevrate cu grijă atunci când există dependințe între procese cu priorități diferite.

- Un proces cu prioritatea P ar trebui să nu împiedice niciodată progresul unui proces cu prioritatea Q > P.
  O astfel de situație se numește *inversiunea priorității* și trebuie să se evite apariția sa.
- Soluţia cea mai simplă constă într-o moștenire a priorităţii:
   Când un proces cu prioritatea Q așteaptă o anumită resursă, deţinătorul ei (cu prioritatea P) moștenește temporar prioritatea Q dacă Q > P.
   Moștenirea s-ar putea să fie necesară și atunci când procesele se coordonează prin IPC (Inter-Process Communication).
- Moștenirea este utilă și în alte situații, spre exemplu, pentru a îndeplini anumite termene limită.

#### Planificarea proceselor

#### Algoritmi de planificare

- Criterii:
  - Gradul de utilizare a CPU-ului (% timp non-idle; 40%-90%)
  - Rata de servire (numărul de procese/unitatea de timp)
  - Timpul turnaround (intervalul scurs între momentul submiterii și cel al terminării unui proces; timpul de viață)
  - Timpul de așteptare (timpul petrecut în coada ready)
  - Timpul de răspuns (timpul scurs între emiterea unei comenzi de către utilizator și producerea primului răspuns la acea comandă)

#### – Scopuri:

- Maximizarea utilizării CPU și a ratei de servire
- Minimizarea timpilor turnaround, de așteptare și de răspuns

# Algoritmi de planificare


- First-Come, First-Served (FCFS)
- Shortest-Job-First (SJF)
- Planificarea cu priorități
- Round-Robin (RR)
- Planificarea cu cozi pe nivele multiple
- Planificarea în timp real
- Planificarea cu procesoare multiple

#### • First-Come, First-Served (FCFS)

- procesul care solicită primul să i se acorde timp
   CPU, este primul căruia i se va aloca CPU-ul
- implementare: o simplă structură FIFO
- algoritmul este simplu de scris și de ințeles
- alg. de planificare FCFS este ne-preemtiv (deci nu poate fi utilizat pentru medii interactive)
- procesele lungi sunt favorizate de politica de planificare FCFS, iar cele scurte sunt defavorizate

#### • First-Come, First-Served (FCFS)

- rata de servire alg. FCFS este la fel de bun ca orice altă politică de planificare ne-preemtivă ...
  - ... dacă CPU-ul ar fi singura resursă planificabilă din sistem
- echitate alg. FCFS este intuitiv echitabil
- timpul de răspuns procesele lungi le țin pe toate celelalte în așteptare



#### • First-Come, First-Served (FCFS)

Scenariu:

Ipoteză:
doar procese
CPU-intensive
(fără nici o op. I/O)

Procese	Momentul	Timpul de serviciu
	sosirii	solicitat
A	0	3
В	1	5
С	3	2
D	9	5
E	12	5

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	A	A	В	В	В	В	В	C	C	D	D	D	D	D	E	E	E	E	E

#### • First-Come, First-Served (FCFS)

Rezultatele planificării:

Proces	Sosire	Serviciu	Start	Finish	T	W	P
A	0	3	0	3	3	0	1.0
В	1	5	3	8	7	2	1.4
C	3	2	8	10	7	5	3.5
D	9	5	10	15	6	1	1.2
E	12	5	15	20	8	3	1.6

**t** = timpul de execuție (timpul serviciu)

T = timpul de răspuns (= timp finish - timp sosire)

W = timpul de așteptare (= T - t)

 $\mathbf{P}$  = rata de penalitate = T/t ;  $\mathbf{R}$  = rata de răspuns = t/T

#### Shortest-Job-First (SJF)

- Ideea: scoaterea rapidă din sistem a proceselor scurte pentru a minimiza numărul de procese aflate în așteptare cât timp rulează un proces lung
- Intuitiv: procesele cele mai lungi dăunează cel mai mult pentru timpii de așsteptare ai competitorilor lor
- SJF este **optimal** (lucru demonstrabil matematic), în sensul că produce cel mai mic timp mediu de așteptare pentru o mulțime dată de procese
- Este nevoie de anticiparea timpilor de serviciu CPU

#### Shortest-Job-First (SJF)

- Plnificarea SJF poate fi ne-preemptivă sau preemptivă
- Planificarea SJF preemptivă este numită planificare shortestremaining-time-first
- SJF favorizează procesele interactive, ce necesită răspuns rapid și care interacționează cu utilizatorul în mod repetat
- SJF favorizează procesele ce produc rafale (*bursts*) I/O care se blochează curând, țin perifericele ocupate, eliberând astfel CPU-ul
- Atenția este îndreptată spre o măsură *medie* a performanței, unele procese lungi pot fi înfometate în cazul unei încărcări masive a sistemului sau a unui flux constant de noi procese scurte ce intră în sistem

19/37

#### Shortest-Job-First (SJF)

- Sacrifică echitatea pentru a micșora timpul mediu de răspuns
- Planificarea SJF pură este impracticabilă: planificatorul nu poate anticipa durata unui proces
- Totuși, SJF are valoare în sistemele reale:
  - Multe aplicații execută o secvență de rafale CPU scurte cu operații I/O între acestea
  - E.g., joburile *interactive* se blochează în mod repetat pentru a accepta input din partea utilizatorului
    - Scop: furnizarea celui mai bun timp de răspuns pentru utilizator
  - E.g., joburile pot trece prin perioade de activitate I/O intensivă Scop: cererea următoarei operații I/O cât mai repede posibil pentru a ține perifericele ocupate și a furniza cea mai bună rată de servire pe ansamblu
  - Folosirea *priorității interne adaptive* pentru a încorpora SJF în RR Strategia meteorologilor: previziunea viitorului apropiat pe baza trecutului recent

#### Shortest-Job-First (SJF)

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	A	A	C	C	В	В	В	В	В	D	D	D	D	D	E	E	E	E	E

Proces	Sosire	Serviciu	Start	Finish	T	W	P
A	0	3	0	3	3	0	1.0
В	1	5	5	10	9	4	1.8
C	3	2	3	5	2	0	1.0
D	9	5	10	15	6	1	1.2
Е	12	5	15	20	8	3	1.6

Rezultatele planificării

#### • Planificarea cu priorități

- Fiecare proces are asociată o prioritate, iar CPU-ul este alocat procesului ready cu prioritatea cea mai mare
- Procesele cu priorități egale sunt planificate în ordinea FCFS
- Valorile priorităților depind de implementarea S.O.
   (numerele mici pot semnifica prioritati mari, sau invers)
- Observație: SJF poate fi privit ca un algoritm cu priorități, unde prioritatea (p) este inversul duratei următoarei rafale CPU anticipate (c): p = 1/c

#### • Planificarea cu priorități

- Poate fi preemptivă sau ne-preemptivă
- Problemă:
  - Blocarea nelimitată sau înfometarea (starvation) proceselor cu priorități mici
  - Soluție:

Imbătrânirea (aging): creșterea graduală a priorității proceselor care așteaptă în sistem pentru o perioadă mare de timp

#### • Planificarea Round-Robin (RR)

- Fiecărui proces i se oferă serviciul CPU pentru o perioadă scurtă de timp (numită *cuantă* sau *felie de timp*), după care, doar dacă nu a fost terminat, revine la sfârșitul cozii ready și așteaptă să-i vină din nou rândul la CPU
- Această perioadă este adesea 100 ms (sau chiar mai puțin, 10ms)
- A fost proiectată special pentru sistemele cu timp partajat
- Coada ready este tratată ca o coadă circulară
- Comutarea CPU-ului de la un proces la altul (schimbarea contextului) implică o încărcare suplimentară considerabilă a sistemului

- Planificarea Round-Robin (RR)
- Timpul de răspuns
  - RR reduce timpul de răspuns pentru procesele scurte
  - Pentru o încărcare dată a sistemului, timpul de răspuns al unui proces este direct proporțional cu durata sa
  - Echitate
    - RR reduce variația în timpii de așteptare
    - Dar: RR forțează procesele să aștepte pentru alte procese intrate mai târziu în sistem
  - Throughput (rata de servire)
    - RR impune o încărcare suplimentară a sistemului pentru schimbarea contextului, ceea ce dăunează ratei

#### • Planificarea Round-Robin (RR)

- Pe un sistem *multiprocesor*, RR poate îmbunătăți rata de servire sub o încărcare ușoară (i.e. număr mic de joburi)
  - *Scenariu*: 3 fripturi trebuie gătite timp de 5 minute pe fiecare față, dar pe plită este loc doar pentru 2 fripturi
    - 30 minute timpul secvential necesar pentru gătit: fripturile 1,2,3 cu fețele A,B
  - **FCFS**: fripturile 1,2 timp de 10 minute, apoi friptura 3 timp de 10 minute
    - Se termină în 20 minute, cu gradul de utilizare a plitei: 75%
  - **RR**: ordinea 1A și 2A ... flip ... 1B și 3A ... flip ... 2B și 3B
    - Se termină în 3 cuante (15 minute), cu o utilizare de 100% a plitei

#### Planificarea Round-Robin (RR)

Primul scenariu (o cuantă = 1 unitate de timp)

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	В	A	В	C	A	В	C	В	D	В	D	E	D	E	D	E	D	E	E

Proces	Sosire	Serviciu	Start	Finish	T	W	P
A	0	3	0	6	6	3	2.0
В	1	5	1	11	10	5	2.0
$\mathbf{C}$	3	2	4	8	5	3	2.5
D	9	5	9	18	9	4	1.8
E	12	5	12	20	8	3	1.6

Rezultatele planificării

#### Planificarea Round-Robin (RR)

Al doilea scenariu (o cuantă = 4 unități de timp)

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	A	A	В	В	В	В	C	C	В	D	D	D	D	E	E	E	E	D	E

Proces	Sosire	Serviciu	Start	Finish	T	W	P
A	0	3	0	3	3	0	1.0
В	1	5	3	10	9	4	1.8
<u>C</u>	3	2	7	9	6	4	3.0
D	9	5	10	19	10	5	2.0
Е	12	5	14	20	8	3	1.6

Rezultatele planificării


#### • Planificarea Round-Robin (RR)

- Problemă: Cât ar trebui să fie cuanta de timp ?
- Dacă e prea mare, pur și simplu RR devine FIFO
- Daca e prea mică, CPU-ul este folosit (aproape) în întregime doar de către rutina dispecer pentru selecție și comutarea contextului, deci joburile utilizatorilor nu mai apucă să fie executate
- Durata ideală a cuantei de timp depinde de mulți factori
- O bună regulă generală este: acea perioadă de timp în care marea majoritate a utilizatorilor interactivi pot fi satisfăcuți (10 ÷ 100 ms)
- Durata cuantei este adesea schimbată de două ori pe zi (este mai lungă noaptea, când rulează joburi de tip batch)

#### • Planificarea cu cozi pe nivele multiple

- Divizarea cozii ready în mai multe (sub-)cozi ready separate
  - E.g., coada proceselor foreground (interactive) și coada proceselor background (batch)
- Procesele sunt asignate permanent uneia dintre cozi,
   în general pe baza unei proprietăți a procesului
   (dimensiunea memoriei, tipul procesului, etc.)
- Fiecare coadă are propriul algoritm de planificare
- Trebuie să existe o planificare între cozi (e.g., poate fi utilizată o planificare preemptivă cu priorități fixe)

#### • Planificarea cu cozi pe nivele multiple



#### • Planificarea cu cozi pe nivele multiple

- Exemplu:
  - Procese de sistem
  - Procese interactive
  - Procese de editare de texte
  - Procese batch

maximă

**Prioritate** 

minimă

- Fiecare coadă are întâietate absolută asupra cozilor cu priorități mai joase
- Altă soluție: de împărțit timpul în cuante (time slice) între cozi

- Planificarea cu cozi pe nivele multiple, cu feedback
  - Se permite unui proces să migreze între cozi
  - Parametri:
    - Numărul de cozi
    - Algoritmul de planificare pentru fiecare coadă
    - Metoda utilizată pentru a decide când un proces să fie avansat într-o coadă cu prioritate mai mare
    - Metoda utilizată pentru a decide când un proces să fie degradat într-o coadă cu prioritate mai mică
    - Metoda utilizată pentru a decide în ce coadă va intra inițial un proces (i.e., atunci când acesta este lansat în execuție)

#### • Planificarea în timp real

- Planificatoarele în timp real trebuie să suporte execuții regulate, periodice, ale taskurilor (e.g., flux media continuu)
- Rezervări timp CPU
  - "Am nevoie să execut X din fiecare Y unități de timp."
  - Planificatorul exercită *controlul admiterii* la momentul rezervării: aplicația trebuie să gestioneze eșecul unei cereri de rezervare
- Constrângeri temporale

"Rulează această aplicație înainte de termenul meu limită: momentul T."

#### • Planificarea cu procesoare multiple

(multiprocesare)

- Probleme:
  - Tipul procesoarelor: sisteme omogene vs. sisteme heterogene
  - Tipul cozilor de planificare: coada ready comună vs. câte o coadă ready separată pentru fiecare procesor
- Sisteme SMP: toate procesele intră într-o coadă și sunt planificate pe oricare dintre procesoarele disponibile
- Planificare master-slave (multiprocesare asimetrica)

### Bibliografie

- Bibliografie obligatorie capitolele despre gestiunea proceselor din
  - Silberschatz: "Operating System Concepts" (cap.5 din [OSCE8])

sau

- Tanenbaum: "Modern Operating Systems" (a patra parte a cap.2 din [MOS3])

#### Sumar

- Planificarea proceselor (continuare)
  - Structura planificării
  - > Schimbarea contextului
  - > Priorități
  - > Algoritmi de planificare: FCFS, SJF, Priorități, RR, ș.a.

Întrebări?