Sisteme de Operare

Gestiunea proceselor – partea I

Cristian Vidrașcu


https://profs.info.uaic.ro/~vidrascu

Cuprins

- Conceptul de proces
- Stările procesului
- Relaţii între procese
- Procese concurente
- Planificarea proceselor

Conceptul de proces


- Proces (sau task) vs job
 - Job : un program în curs de execuție, fiind o secvență
 formată din unul sau mai multe procese (e.g. Google Chrome)
 - Proces : o entitate activă (dinamică) a S.O.-ului, fiind unitatea de lucru într-un sistem de calcul
- > Un proces include, printre alte resurse:
 - zona de cod (ce conține codul programului)
 - zona de date (ce conține variabilele globale)
 - zona de *heap* (pentru variabile alocate dinamic)
 - stiva de lucru (ce conține informații temporare, e.g. parametrii subrutinelor, adresele de return, variabilele temporare, etc.)



Stările procesului /1

- Pe parcursul execuției sale, un proces își schimbă starea
- Fiecare proces (mai exact, fir de execuție) poate fi într-una din următoarele stări:
 - running (în execuție)
 - waiting (în așteptare)
 - ready (gata de execuție)
- > În orice moment, un singur proces poate fi în starea running (în cazul sistemelor uniprocesor)

Stările procesului /2



Blocul de control al procesului/1

- ▶ PCB (Process Control Block) este o structură de date reprezentând un proces în cadrul S.O.-ului, ce păstrează următoarele informații:
 - ID-ul procesului (i.e. PID-ul)
 - PID-ul procesului părinte (cel care a creat respectivul proces)
 - starea procesului
 - contorul de program (program counter) și ceilalți regiștri CPU
 - directorul curent de lucru; linia de comandă; variabilele de mediu
 - drepturile de acces la resursele sistemului
 - fișierele deschise de respectivul proces
 - informații de planificare a CPU
 - informații de gestiune a memoriei
 - informații pentru raportări (accounting)
 - informații despre starea I/Eș.a.

Blocul de control al procesului/2

Ca și implementare, tipul de date PCB este un struct având câte un câmp pentru fiecare dintre informațiile enumerate pe slide-ul anterior, cu observația că unele câmpuri sunt la rândul lor mai complexe, fiind fie struct-uri, fie chiar pointeri către alte tipuri de date complexe

- > **Tabela proceselor** = ansamblul tuturor structurilor PCB pentru toate procesele existente la un moment dat
- > Ca și implementare, tabela proceselor poate fi:
 - un vector de PCB-uri, indexat după PID
 - o listă (simplu, sau dublu) înlănțuită de PCB-uri, eventual sortată după PID
 - ş.а.


- Un proces este **independent** dacă nu poate afecta și nici nu poate fi afectat de celelalte procese ce se execută în sistem
 - "starea" procesului nu este partajată de alte procese
 - execuția procesului este deterministă (depinde în întregime numai de datele de intrare)
 - execuția procesului este reproductibilă (rezultatul execuției va fi mereu același pentru aceleași date de intrare)
 - execuția procesului poate fi suspendată și apoi
 poate fi reluată fără a cauza efecte nedorite

- Un proces este cooperant dacă poate afecta sau poate fi afectat de celelalte procese ce se execută în sistem
 - "starea" procesului este partajată de alte procese
 - rezultatul execuției procesului nu poate fi prevăzut în avans
 - rezultatul execuției procesului este nedeterminist (nu depinde numai de datele de intrare)

Notă: se formează astfel grupuri de câte două sau mai multe procese cooperante, ce colaborează între ele pentru a-și îndeplini sarcinile.

- De ce se utilizează mai multe procese / thread-uri ?
- Pentru a captura activități natural concurente în cadrul sistemului programat
 - Tratarea evenimentelor asincrone
- Pentru a câștiga viteză de execuție (speedup) prin suprapunerea activităților de calcul cu cele de I/E sau prin exploatarea hardware-ului paralel

- Abstractizarea thread definește un singur flux secvențial de instrucțiuni (contor program, stivă, valori regiștri)
 - Un thread este unitatea de bază de utilizare a CPU
 - Poate fi suportat de nucleul S.O.-ului
 e.g. OS/2, Windows NT (NT4/2000/.../Win8/Win10), Solaris și alte variante de UNIX
- Proces resursa context, cu rol de "container"
 pentru unul sau mai multe thread-uri
 (spațiu de adrese partajat de către acestea)



- Procese multiple pot fi multiprogramate pe un singur CPU
- Motive:
 - partajarea resurselor fizice
 - partajarea resurselor logice
 - creșterea vitezei de calcul (*speedup* computațional)
 - modularitate
 - comoditate de utilizare a sistemului

 Crearea şi terminarea proceselor (modelul Unix) Primitiva **fork** returnează zero fiului și PID-ul fiului părintelui

```
int pid;
int statu = 0;
if (pid = fork())
      /parent */
    pid = wait (&status);
else
    /* child */
    exit(status);
```

Fork creează o copie exactă a procesului părinte

Părintele folosește wait pentru a dormi până când fiul se termină; apelul wait returnează PID-ul fiului și codul de terminare.
Variantele de wait permit așteptarea unui anumit fiu, sau notificarea stopării fiului sau a altor semnale.


Fiul întoarce părintelui codul de terminare la **exit**, pentru a raporta succesul/eșecul.

• Procese părinte și fiu

- Disciplina fiului
 - După un apel fork(), programul părinte are controlul total asupra comportamentului fiului său
 - Fiul își moștenește mediul de execuție de la părinte (dar programul părinte îl poate schimba)
 - asignările descriptorilor de fișiere sunt setate cu open(), close(), dup()
 - pipe() inițializează canalele de comunicație între procese
 - Programul părinte poate pune fiul să execute un program diferit, apelând exec() în contextul fiului

- Procesul fiu trebuie să poată fi diferit de părinte
 - Primitivele exec() "bootează" fiul cu o imagine executabilă diferită de cea a părintelui
 - programul părinte apelează primitiva exec() (în contextul fiului creat) pentru a executa în acesta un nou program
 - exec() reacoperă procesul fiu cu o nouă imagine executabilă
 - restartează fiul în mod utilizator la un punct de intrare predeterminat
 - nu returnează nici o valoare programului apelant (acesta nu mai există)
 - argumentele liniei de comandă și variabilele de mediu sunt transferate în memorie Declarația completă a funcției main: ...
 - descriptorii de fișiere, PID-ul, ș.a. rămân neschimbate

Exemplu



- Mai multe cazuri trebuie considerate pentru "join"
 e.g. exit() și wait()
 - Ce se întâmplă dacă fiul face exit (se termină) înainte ca tatăl să facă join?
 - Un obiect proces "zombie" păstrează codul de terminare și informațiile de stare ale fiului
 - Ce se întâmplă dacă tatăl se termină înaintea fiului?
 - Orfanii devin copii ai procesului init (cu PID-ul 1)
 - Ce se întâmplă dacă tatăl nu-și poate permite să aștepte la un punct de join?
 - Facilități pentru notificări asincrone (prin semnale Unix)

Planificarea proceselor

- Planificarea proceselor (va fi continuată)
 - > Objective
 - Cozi de planificare
 - Planificatoare
 - Schimbarea contextului
 - Priorități
 - Structura planificării
 - Algoritmi de planificare

Planificarea proceselor /1

- Obiectivele gestiunii procesorului
 - de a aloca timp CPU la joburile/procesele de executat, într-o asemenea manieră încât să optimizeze un anumit aspect (sau mai multe aspecte) ale performanței utilizării sistemului de calcul

Planificarea proceselor /2

Obiective urmărite:

- Echitate

 Asigurarea faptului că fiecare
 proces are șanse echitabile la CPU
- Timp de răspuns Minimizarea timpului de răspuns pentru utilizatorii interactivi
- Predictibilitate
 Asigurarea faptului că un același
 job va avea o aceeași durată de
 execuție indiferent de variabilele
 sistemului
- Eficiența
 Furnizarea unui grad ridicat de utilizare a CPU

- Utilizarea resurselor Asigurarea faptului că toate resursele sunt folosite la maxim
- Throughput (rata de servire) Maximizarea numărului de joburi executate pe oră
- Evitarea amânării la infinit Asigurarea faptului că toate joburile se termină de executat
- **Deadlines** (termene limită) Asigurarea îndeplinirii termenelor limită specificate de utilizatori


Cozi de planificare /1

- Cozi de planificare
- pe măsură ce procesele întră în sistem, sunt depuse într-o coadă de joburi (cu toate procesele ce așteaptă să li se aloce memoria principală)
- procesele ce sunt rezidente în memoria principală și care sunt gata de execuție și așteaptă să fie executate, sunt păstrate în **coada ready** (gata de execuție)
- procesele ce așteaptă un dispozitiv periferic I/O sunt păstrate într-o coadă I/O (coada periferic)

Cozi de planificare /2

- Un nou proces este pus inițial în coada ready
- El așteaptă în coada ready până când este selectat pentru execuție și i se dă CPU-ul
- După ce CPU-ul îi este alocat procesului și începe să-l execute, pot apare mai multe evenimente:
 - procesul poate lansa o cerere I/O și apoi este plasat într-o coadă I/O
 - procesul poate fork() un nou proces și wait() terminarea fiului
 - procesul poate fi înlăturat forțat de pe CPU (ca urmare a unei întreruperi) și plasat înapoi în coada ready

Cozi de planificare /3



Activitatea S.O.-ului de planificare poate fi considerată că se desfășoară la trei nivele:

- 1. La nivelul înalt (planificarea joburilor) se decide care joburi pot intra în sistem pentru a concura pentru resursele acestuia
- 2. La nivelul de mijloc (planificarea proceselor) se ajustează prioritățile proceselor și se pot suspenda procese, determinând astfel care procese vor concura pentru CPU
- 3. La nivelul scazut (dispecerat) se decide cărui thread i se va da efectiv CPU-ul

Planificatoare:

1. Planificator pe termen lung (planificator de joburi)

- selectează procesele și le încarcă în memorie pentru execuție
- controlează *gradul de multi-programare* (i.e., numărul de procese din memorie)

2. Planificator pe termen scurt (planificator CPU)


- selectează dintre procesele care sunt în starea ready (gata de execuție) unul căruia îi alocă CPU-ul pentru următoarea cuantă de timp procesor
- trebuie să fie foarte rapid, deoarece va fi executat cel puţin o dată la (aprox.) 10 ms

Tipuri de procese:

- Procese I/O-intensive
 - un proces care generează des cereri I/O, i.e. care-și petrece mai mult timp făcând operații I/O decât efectuând calcule
- Procese CPU-intensive
 - un proces care generează rar cereri I/O, petrecându-și timpul mai mult făcând calcule decât operații I/O

- Orice algoritm de planificare trebuie să ia în calcul următorii factori:
 - i) dacă un task este I/O-intensiv sau CPU-intensiv,
 - ii) dacă un task este de tip batch sau interactiv, și
 - iii) cât de urgent se cere a fi răspunsul.
- Sistemul cu cea mai bună performanță va avea o combinație de procese CPU-intensive și I/O-intensive.
- Pentru sistemele moderne, planificatorul pe termen lung poate fi minimal sau chiar absent.

• Unele S.O.-uri (e.g. sisteme cu time-sharing) pot introduce un nivel intermediar de planificare: planificatorul pe termen mediu




Schema de swapping

Schimbarea contextului/1

Context switch

Comutarea CPU-ului către alt proces necesită salvarea salvarea stării vechiului proces și încărcarea stării salvate anterior a noului proces ce urmează să se execute pe CPU.



Schimbarea contextului/2

- Timpul necesar pentru schimbarea contextului constituie o încărcare suplimentară a sistemului (de ordinul 1÷100 μs), dar depinde foarte mult de suportul oferit de hardware
- *Dispatcher*: rutina din nucleul SO-ului care predă controlul CPU-ului către procesul selectat din coada ready de către *CPU scheduler* (i.e. planificatorul pe termen scurt), ceea ce presupune următoarele acțiuni:
 - 1) Schimbarea contextului
 - 2) Revenirea în modul neprivilegiat al procesorului (*user-mode*)
 - 3) Salt la instrucțiunea potrivită din program (pe baza informațiilor salvate anterior în contextul acelui proces) pentru reluarea execuției acestuia

Notă: rutina dispatcher este scrisă adesea în limbaj mașină, pentru eficiență la execuție

Priorități /1

• Prioritate

- Anumite obiective pot fi îndeplinite prin încorporarea în disciplina de planificare de bază (gen round-robin) a unei noțiuni de *prioritate* a proceselor.
- Fiecare proces din coada ready are asociată o anumită valoare a priorității; planificatorul favorizează procesele cu valori mai ridicate ale priorității.

Priorități /2

- Valori externe ale priorității
 - sunt impuse sistemului din afara sa
 - reflectă preferințe externe pentru anumiți utilizatori sau joburi
 ("Toate joburile sunt egale, dar unele sunt mai egale decât altele...")
 - exemplu: primitiva Unix nice() micșorează prioritatea unui job
 - exemplu: joburile urgente într-un sistem de control în timp real
- Manipularea priorităților
 - extern valori statice, în funcție de rangul utilizatorului, ș.a.
 - intern planificatorul calculează <u>dinamic</u> prioritățile și le utilizează pentru gestiunea cozilor de planificare (i.e., sistemul ajustează intern valorile priorităților, pe parcursul execuției joburilor, printr-o tehnică implementată în planificator)

Priorități /3

Prioritățile trebuie manevrate cu grijă atunci când există dependințe între procese cu priorități diferite.

- Un proces cu prioritatea P ar trebui să nu împiedice niciodată progresul unui proces cu prioritatea Q > P.
 O astfel de situație se numește *inversiunea priorității* și trebuie să se evite apariția sa.
- Soluţia cea mai simplă constă într-o moștenire a priorității:
 Când un proces cu prioritatea Q așteaptă o anumită resursă, deţinătorul ei (cu prioritatea P) moștenește temporar prioritatea Q dacă Q > P.
 Moștenirea s-ar putea să fie necesară și atunci când procesele se coordonează prin IPC (Inter-Process Communication).
- Moștenirea este utilă și în alte situații, spre exemplu, pentru a îndeplini anumite termene limită.

Bibliografie

- Bibliografie obligatorie capitolele despre gestiunea proceselor din
 - Silberschatz: "Operating System Concepts" (cap.3,6 din [OSC9])

sau

- Tanenbaum: "Modern Operating Systems" (prima parte a cap.2 din [MOS3])

Sumar

- Conceptul de proces
- > Stările procesului
- Relații între procese
- Procese concurente
- Planificarea proceselor
 - > Objective
 - Cozi de planificare
 - > Planificatoare
 - Schimbarea contextului
 - Priorități

va fi continuată

Întrebări?