Insper


Sistemas Hardware-Software

Aula 04 – Funções

2021 – Engenharia

Maciel C. Vidal lgor Montagner

A visão do programador



PC: Program counter

%rip: Endereço da próxima instrução

Registradores

Dados de uso muito frequente

Códigos de condição

Informação sobre o resultado das operações aritméticas ou lógicas mais recentes

Memória

Um vetor de bytes Armazena código e dados Armazena estado atual do programa (pilha)

Usado para saltos condicionais


Registradores inteiros 64/32 bits

%rax	%eax	%r8	%r8d
%rbx	%ebx	%r9	%r9d
%rcx	%ecx	%r10	%r10d
%rdx	%edx	%r11	%r11d
%rsi	%esi	%r12	%r12d
%rdi	%edi	%r13	%r13d
%rsp	%esp	%r14	%r14d
%rbp	%ebp	%r15	%r15d

Podem se referir aos 8 bytes (%rax), 4 bytes mais baixos (%eax), 2 bytes mais baixos (%ax), byte mais baixo (%al) e segundo byte mais baixo (%ah)

Registradores inteiros 32/16/8 bits

Significado original (obsoleto)



(backwards compatibility)

Insper

Movendo Dados

movq Source, Dest

Tipos de operandos:

- Imediato (Immediate): Constantes inteiras
 - Exemplo: \$0x400, \$-533
 - Não esqueça do prefixo '\$'
 - Codificado com 1, 2, ou 4 bytes
- Registrador: Um dos 16 registradores inteiros
 - Exemplo: %rax, %r13
- Memória: 8 bytes (por causa do sufixo 'q') consecutivos de memória, no endereço dado pelo registrador
 - Exemplo mais simples: (%rax)
 - Vários outros modos de endereçamento

movq: Combinações de operandos

```
Source Dest Src,Dest
                                                                                                         C Analog
| Imm | Reg | movq $0x4,%rax | temp = 0x4; | Mem | movq $-147,(%rax) | *p = -147; | Reg | Reg | movq %rax,%rdx | temp2 = temp1; | Mem | movq %rax,(%rdx) | *p = temp; | Mem | Reg | movq (%rax),%rdx | temp = *p; |
```

Não é permitido fazer transferência direta memória-memória com uma única instrução

Insper

Alguns modos simples de endereçamento

```
Normal (R) Mem[Reg[R]]
```

Registrador R especifica o endereço de memória

```
movq (%rcx),%rax
```

Deslocamento (Displacement) D(R) Mem[Reg[R]+D]

- Registrador R especifica inicio da região de memória
- Constante de deslocamento D especifica offset

```
movq 8(%rbp),%rdx
```

lea

"Prima" da instrução **mov**

- Mas ao invés de pegar dados da memória, apenas calcula o endereço de memória desejado
 - Daí vem o nome: Load Effective Address

Funcionamento: lea Mem, Dst

- Mem: operando de endereçamento da forma D(Rb, Ri, S)
 - Exemplo: \$0x4(%rax, %rbx, 4)
- Dst: registrador destino
 - Exemplo: %rsi

Efeito final: calcula o endereço especificado pelo operando Mem, e armazena em Dst



lea versus mov

Exemplo:

Resulta em

$$R[\%rsi] = 4 + R[\%rax] + 8 \times R[\%rbx]$$

Compare com:

que resulta em

$$R[\%\text{rsi}] = M[4 + R[\%\text{rax}] + 8 \times R[\%\text{rbx}]]$$

(Ou seja, enquanto o **lea** só calcula o endereço, o **mov** vai lá buscar na memória)

Usos da instrução **lea**

```
lea: equivale em Cap = &v[i]
```

```
mov: equivale em Cap = v[i]
```

A instrução **lea** também é muito usada para fazer cálculos matemáticos simples, por exemplo:

```
long m12(long x) {
  return x*12;
}
```

```
leaq (%rdi,%rdi,2), %rax # t <- x + x*2
salq $2, %rax # return t << 2
```

Vantagem: lea é muito rápida, <u>faz contas com dois registradores e</u> armazena em um terceiro!

Operações aritméticas simples

Instruções de dois operandos:

```
Instrução

addq S, D D = D + S

subq S, D D = D - S

imulq S, D D = D * S

salq S, D D = D << S # Tanto arit. como lógico.

sarq S, D D = D >> S # Aritmético.

shrq S, D D = D >> S # Lógico.

xorq S, D D = D & S

andq S, D D = D & S

orq S, D D = D | S
```

Operações aritméticas simples

Instrução determina signed vs unsigned

 mul reg — multiplicação sem sinal de reg por %RAX resultado armazenado em %RDX:%RAX

• imul reg — multiplicação com sinal de reg por %RAX resultado armazenado em %RDX:%RAX

Vale para divisão também!

Operações aritméticas simples

Instruções de um operando operandos:

```
Instrução
  incq D D = D + 1 # Incremento.
  decq D D = D - 1 # Decremento.
  negq D D = -D # Negativo.
  notq D D = ~D # Operador "not" bit-a-bit.
```

Ver livro para mais instruções

Para referência completa:

https://software.intel.com/en-us/articles/intel-sdm

(somente 4684 páginas!)

Atividade prática

Funções: argumentos, retorno e chamada

- 1. Identificar os tipos de argumentos recebidos por uma função
- 2. Identificar o tipo do valor de retorno de uma função
- 3. Identificar quais argumentos são passados ao realizar a chamada de uma função.

Insper

www.insper.edu.br