
# BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 5 MÔN HỌC: NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

# CÁU HÌNH THIẾT BỊ MẠNG

# Mục tiêu

- Sinh viên có thể cấu hình thiết bị mạng không dây
- Sinh viên áp dụng chia địa chỉ IP trong mô hình mạng

# Phần 1. Cấu hình thiết bị mạng không dây



Mở file Lab5a.pka và làm theo hướng dẫn sau:

## Bước 1: Kết nối thiết bị mạng không dây vào mô hình

- Sử dụng cáp thẳng (Copper Straight-through) để kết nối từ cổng Internet của wireless router đến cổng Fa0/7 của switch

#### Bước 2: Cấu hình cơ bản

- Cấu hình phần Internet connection

Click WRS2 > GUI tab

Chọn phần Internet Connection type thành Static IP.

Cấu hình phần địa chỉ IP với thông số sau:

Internet IP address: 172.17.88.25. Subnet mask: 255.255.25.0. Default gateway: 172.17.88.1

#### - Cấu hình phần Network Setup

Kéo xuống phần **Network Setup**. Điền **Router IP** là **172.17.40.1** và subnet mask **255.255.25.0**.

Chọn **Enabled** cho phần DHCP server.

Click Save Settings.

#### Bước3: Cấu hình truy cập và bảo mật

Chọn tab **Wireless** ở phía trên cùng. Chuyển **Network Mode** thành **Wireless-N Only** và đổi tên của mạng không dây SSID thành **WRS\_LAN**.

Tắt SSID Broadcast (chọn Disabled) và click Save Settings.

Chon tab Wireless Security

Thay Security Mode từ Disabled thành WPA2 Personal.

Sử dụng mật khẩu **cisco123** (phần passphrase)

Click Save Settings.

### Bước 4: Cấu hình Wireless Client

Vì không sử dụng SSID broadcast nên phải cấu hình cho wireless cho PC3

Click PC3 > Desktop > PC Wireless.

Click **Profiles** tab.

Click New.

Đặt tên Wireless Access

Trong màn hình tiếp theo, click **Advanced Setup**. Gõ **WRS\_LAN** trong phần **Wireless Network Name**. Click **Next**.

Chọn Obtain network settings automatically (DHCP) và click Next.

Trong phần Wireless Security, chọn WPA2-Personal và click Next.

Gõ passphrase là cisco123 và click Next.

Click Save và click Connect to Network.

## Bước 5: Kiểm tra kết nối

Xem phần Signal Strength và Link Quality để biết thông tin link kết nối


Click More Information để xem chi tiết cấu hình địa chỉ IP

Lưu file với tên Lab5a\_MSSV.pka

## Phần 2. Cấu hình địa chỉ IP trên router

Mở file Lab5b.pka và làm theo hướng dẫn sau:

### Mô hình mạng



#### Bảng địa chỉ

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (DCE)	209.165.200.225	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0	10.1.1.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1	10.1.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	209.165.200.226	255.255.255.252	N/A
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC3	NIC	10.1.1.10	255.255.255.0	10.1.1.1
PC4	NIC	10.1.2.10	255.255.255.0	10.1.2.1

# Bước 1: Cấu hình địa chỉ IP cho router R1

Để cấu hình địa chỉ IP cho các Interface của router ta sử dụng câu lệnh sau:

Trước tiên ta phải vào mode config để cấu hình (R1 (config) #)

R1> enable
R1# config t
R1(config)#

Password lần lượt là: cisco và class.

Cấu hình địa chỉ cho interface là gigabitethernet 0/0 ta sử dụng các câu lệnh sau (địa chỉ được cấu hình là địa chỉ đã được xác định trong bảng địa chỉ)

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

Cấu hình địa chỉ cho các interface còn lại là Gi0/1 của R1, Gi0/0, Gi0/1 của R2 với địa chỉ trong bảng địa chỉ. Sau khi cấu hình xong, lưu lại cấu hình với câu lệnh

```
R1# copy run start
```

#### Bước 2: Kiểm tra cấu hình

Kiểm tra kết nối bằng cách ping từ PC1 -> PC4, R2 -> PC2

Sử dụng các câu lệnh show để xem các cấu hình của thiết bị (chụp hình nội dung các câu lệnh show sau):

```
R1#show run
R1#show ip interface brief
R1#show ip route
```