# Reti di calcolatori VR443470 dicembre 2022

# Indice

1	Introduzione	3
2	ISP, TCP/IP, commutazione dei pacchetti e ritardi	4
	2.1 ISP	4
	2.2 TCP/IP	4
	2.3 Commutazione dei pacchetti	5
	2.4 Tipologie di ritardi	6
	2.5 Sintesi	7
3	Tecnica di load balancing, Throughput e collo di bottiglia	9
	3.1 Tecnica di load balancing	9
	3.2 Throughput	9
	3.3 Collo di bottiglia	9
4	Architettura a livelli e incapsulamento	10
	4.1 Architettura a livelli	10
	4.2 Incapsulamento	11
5	Indirizzi IP	<b>12</b>
	5.1 Indirizzi IP	12
	5.2 Maschera e blocco CIDR	
	5.3 Esercizio di traduzione e numero host	13
	0.0 Escretzio di traduzione e numero nost	т О

# 1 Introduzione

Internet è una rete di calcolatori che interconnette miliardi di dispositivi di calcolo in tutto il mondo. Gli strumenti in una rete, per esempio cellulari o computer, vengono chiamati host (ospiti) o sistemi periferici (end system). Essi sono connessi tra di loro tramite una rete di collegamenti (communication link) e commutatori di pacchetti (packet switch). I collegamenti possono essere di vario tipo: cavi coassiali, fili di rame, fibre ottiche e onde elettromagnetiche.

Ogni collegamento detiene una sua **velocità di trasmissione** (*transmission rate*), ovvero la velocità di trasmissione dei dati. L'**unità di misura** è il bit per secondo (bit/secondo, bps).

L'insieme delle informazioni, o dati, che vengono inviati o ricevuti prendono il nome di **pacchetto**. L'**obbiettivo** di un commutatore di pacchetti è quello di ricevere un pacchetto che arriva da un collegamento in ingresso e di ritrasmetterlo su un collegamento d'uscita. I due <u>principali commutatori</u> di internet sono: router e i commutatori a livello di collegamento (link-layer switch). La sequenza di collegamenti e di commutatori di pacchetto attraversata dal singolo pacchetto è nota come **percorso** o **cammino** (route o path).

Quindi, in sintesi, le definizioni più rilevanti sono:

- ▼ Internet. Rete di calcolatori che interconnette i dispositivi di calcolo di tutto il mondo.
- Rete di collegamenti (communication link) e commutatori di pacchetto (packet switch). Collega vari host, per esempio cavi coassiali o fili di rame.
- ▼ Velocità di trasmissione (transmission rate). È la velocità di trasmissione dei dati e solitamente la sua unità di misura è il bit per secondo, cioè bps.
- **▼ Pacchetto.** Insieme delle informazioni che vengono inviate e ricevute.
- Obbiettivo commutatore di pacchetti. Ricevere un pacchetto proveniente da un collegamento in ingresso e ritrasmetterlo su un collegamento d'uscita. Per esempio i router.
- ➡ Percorso (route) o cammino (path). Sequenza di collegamenti e di commutatori di pacchetto attraversata dal singolo pacchetto.

# 2 ISP, TCP/IP, commutazione dei pacchetti e ritardi

#### 2.1 ISP

I sistemi periferici accedono ad Internet tramite un servizio chiamato Internet Service Provider (ISP). Con provider si intende un insieme di commutatori di pacchetto e di collegamenti. Gli obbiettivi degli ISP è fornire ai sistemi periferici svariati tipi di accesso alla rete, come quello residenziale a larga banda (e.g. DSL), quello in rete locale ad alta velocità, quello senza fili (wireless) e in mobilità.

Esistono 3 tipi di livelli di ISP:

**Livello 1.** *Internazionale* (Telecom, TIM, ...);

**Livello 2.** *Nazionale* (Fastweb);

Livello 3. Locale (solitamente per professionisti).

Più è basso il livello, più gli ISP sono costituiti da *router* ad alta velocità interconnessi tipicamente tramite fibra ottica.

# 2.2 TCP/IP

I sistemi periferici, i commutatori di pacchetto e altre parti di Internet fanno uso di **protocolli** che controllano l'invio e la ricezione di informazioni all'interno della rete. Esistono **due principali protocolli** Internet: *Transmission Control Protocol* (TCP) e *Internet Protocol* (IP). In particolare, l'IP specifica il formato dei pacchetti scambiati tra router e sistemi periferici. Generalmente ci si riferisce a questi due protocolli tramite il nome collettivo TCP/IP.

## 2.3 Commutazione dei pacchetti

Esistono due diversi approcci per spostare quantità di dati all'interno di una rete: la commutazione di circuito e la commutazione di pacchetto.

#### Commutazione di circuito

Nella **commutazione di circuito** le risorse richieste lungo un percorso (buffer e velocità di trasmissione sui collegamenti) sono **riservate** per l'intera durata della sessione di comunicazione.

#### Vantaggi:

✓ Velocità costante durante il collegamento poiché le risorse sono riservate e non condivise. Questo si traduce in un ritardo contenuto.

#### Svantaggi:

- X Spreco di risorse poiché i circuiti sono inattivi durante i periodi di silenzio, ovvero nei periodi in cui non c'è comunicazione;
- X Complicazioni nello stabilire circuiti e nel riservare larghezza di banda end-to-end.

In questo contesto, i ritardi possono essere causati solamente per tre motivi: (1) a causa dell'instaurazione del circuito, (2) a causa della distanza tra sorgente e destinazione, (3) a causa della trasmissione vera e propria.

# Commutazione di pacchetto

Nella **commutazione di pacchetto** la sorgente divide i messaggi in parti più piccole, ovvero in **pacchetti** assegnando a ciascuno un'intestazione. I pacchetti viaggiano attraverso collegamenti e commutatori di pacchetto dalla sorgente alla destinazione.

#### Vantaggi:

✓ Ottimizzazione delle risorse poiché c'è una condivisione di esse nei momenti di inattività.

#### Svantaggi:

- X Possibile perdita di pacchetti nel caso in cui un buffer di un nodo sia saturo. Questo comporta un buffer overflow e una conseguente perdita;
- X Ritardo dovuto a store and forward e numero di nodi intermedi. A causa dello store and forward, ogni nodo deve attendere di ricevere l'intero pacchetto prima di ritrasmetterlo. Inoltre, con l'aumentare dei nodi intermedi, il ritardo aumenta. (approfondimento store and forward)

## 2.4 Tipologie di ritardi

Esistono diverse tipologie di ritardo perché quando un pacchetto parte da un host (sorgente), passa attraverso una serie di router e conclude il viaggio in un altro host (destinazione). Questo comporta un ritardo in ciascun nodo (host o router). I principali ritardi sono: ritardo di elaborazione, ritardo di accodamento, ritardo di trasmissione e ritardo di propagazione. L'insieme di questi ritardi è chiamato ritardo totale di nodo (nodal delay).

#### Ritardo di elaborazione

Il tempo richiesto per esaminare l'intestazione del pacchetto e per determinare dove dirigerlo fa parte del **ritardo di elaborazione** (processing delay). Per dirigere si intende il tempo che impiega il router a determinare la sua parte di uscita.

#### Ritardo di accodamento

Una volta in coda, il pacchetto subisce un **ritardo di accodamento** (queuing delay) mentre attende la trasmissione sul collegamento. La lunghezza di tale ritardo dipenderà dal numero di pacchetto precedentemente arrivati, accodati e in attesa di trasmissione sullo stesso collegamento. In altre parole, è il tempo speso nel buffer prima che il pacchetto venga ritrasmesso.

#### Ritardo di trasmissione

Data L la lunghezza del pacchetto, in bit, e R bps la velocità di trasmissione del collegamento dal router A al router B, il **ritardo di trasmissione** (transmission delay) sarà  $L \div R$ . Questo è il tempo richiesto per trasmettere tutti i bit del pacchetto sul collegamento.

Più semplicemente, dipende dalla velocità di trasmissione e dalla dimensione del pacchetto ed è possibile sintetizzarlo con la formula:

$$t_{\rm trasm} = \frac{{\rm dim\_pacchetto}}{{\rm velocit\`a\_trasmissione}}$$

# Ritardo di propagazione

Una volta immesso sul collegamento, un bit deve propagarsi fino al *router* B. Il tempo impiegato è il **ritardo di propagazione** (*propagation delay*). In altre parole è il tempo impiegato per percorrere la distanza verso il *router* successivo.

#### Strumenti di misurazione

Esistono diversi strumenti per misurare il ritardo:

- **PING.** Dato un indirizzo di destinazione, il calcolatore manda una serie di messaggi e misura il tempo che intercorre tra l'invio e la ricezione della risposta, chiamato anche *Rount Trip Time* (RTT).
- TRACEROUTE. Misura il Round Trip Time tra la sorgente e tutti gli apparati di rete intermedi.

#### 2.5 Sintesi

- → Internet Service Provider (ISP). Strumento utilizzato dai sistemi periferici per accedere ad Internet.
- → *Provider*. Insieme di commutatori di pacchetto e di collegamenti, solitamente è un'azienda che fornisce servizi.
- → <u>Obbiettivi</u> **ISP.** Fornire vari tipi di accesso alla rete ai dispositivi che si collegano (e.g. DSL, *wireless*, ecc.).
- → Tipi di ISP:
  - **Livello 1.** Internazionale (Telecom, TIM, ...);
  - **Livello 2.** *Nazionale* (Fastweb);
  - Livello 3. Locale (solitamente per professionisti).
- → **Definizione TCP/IP.** Protocolli più famosi utilizzati dai sistemi periferici, i commutatori di pacchetto e altre parti di Internet. N.B. il protocollo IP specifica il formato dei pacchetti scambiati tra *router* e sistemi periferici.
- → Definizione commutazione di circuito. Le risorse sono <u>riservate</u> per l'intera comunicazione.
  - Vantaggio commutazione di circuito. Velocità costante grazie ad un canale dedicato e quindi ritardo contenuto.
  - Svantaggio commutazione di circuito. Spreco di risorse in caso di silenzi durante la comunicazione.
  - Causa dei ritardi nella commutazione di circuito. I motivi possono essere tre:
    - I Instaurazione del circuito:
    - II Distanza tra sorgente e destinazione;
    - III Trasmissione vera e propria della comunicazione.
- → **Definizione commutazione di pacchetto.** La sorgente divide i messaggi in parti più piccole chiamate **pacchetti**.
  - Vantaggio commutazione di pacchetto. Ottimizzazione delle risorse poiché c'è una condivisione durante l'inattività.
  - Svantaggi commutazione di circuito. Eventuale perdita di pacchetti nel caso in cui un nodo intermedio abbia il buffer saturo (generazione di buffer overflow); ritardo causato da store and forward poiché ogni pacchetto per essere inoltrato deve essere completamente trasmesso; all'aumentare dei nodi intermedi, il ritardo aumenta.
- → Ritardo di elaborazione (processing delay). Tempo impiegato dal router per esaminare l'intestazione del pacchetto e determinare l'uscita.
- → Ritardo di accodamento (queuing delay). Tempo impiegato dal pacchetto all'interno della coda del buffer del router.

- → Ritardo di trasmissione (*transmission delay*). Tempo che dipende dal rapporto tra la dimensione del pacchetto e la velocità di trasmissione.
- → Ritardo di propagazione (*propagation delay*). Tempo impiegato per percorrere la distanza verso il *router* successivo.
- → Strumenti per la misurazione del ritardo. I due strumenti sono "PING" e "TRACEROUTE". La differenza è che PING misura il RTT tra sorgente e destinazione, mentre il TRACEROUTE misura il RTT tra sorgente e ogni nodo intermedio.

# 3 Tecnica di load balancing, Throughput e collo di bottiglia

# 3.1 Tecnica di load balancing

Nel momento in cui il **mittente** (sorgente) calcola il **percorso migliore** per inviare i suoi dati al destinatario, può accadere che **trovi due o più strade identiche**. Con quest'ultimo termine si intende che i percorsi con il costo minimo, e quindi i più efficienti, siano due o più. In questo caso, viene applicata la tecnica di load balancing.

La tecnica di <u>load balancing</u> prevede di suddividere il carico dei pacchetti in tutti i percorsi migliori trovati. In questo modo, la comunicazione non avrà un unico percorso sovraccaricato, ma il carico sarà diviso tra più percorsi.

# 3.2 Throughput

Un'altra misura che influisce sulle prestazioni in una rete di calcolatori è il throughput *end-to-end*. Esistono **due tipi di throughput**:

- Throughput <u>istantaneo</u>, in ogni istante di tempo p, è la velocità (misurata in bit per secondo, bps) alla quale il destinatario B sta ricevendo il file.
- Throughput medio è dato da una formula specifica. Se l'oggetto da inviare è formato da F bit e il trasferimento richiede T secondi affinché il destinatario B riceva tutti gli F bit, allora il throughput medio del trasferimento dell'oggetto da inviare è di

$$\frac{F}{T}$$
 bit per secondo

# 3.3 Collo di bottiglia

Quindi, la connessione end-to-end presenta criticità nel momento in cui più dispositivi dividono la strada tra sorgente e destinazione. Si parla, infatti, di collo di bottiglia (bottleneck link), nel momento in cui la velocità di trasferimento viene diminuita a causa di un canale più piccolo o a causa di un dispositivo con banda minore.

# 4 Architettura a livelli e incapsulamento

# 4.1 Architettura a livelli

Un'architettura a livelli consente di manipolare una parte specifica e ben definita di un sistema articolato e complesso.

Questa struttura è data dal fatto che fin quando ciascun **livello** (*layer*, o strato) fornisce lo stesso servizio allo strato superiore e utilizza gli stessi servizi dello stato inferiore, la parte rimanente del sistema rimane invariata al variare dell'implementazione a quel livello.

I **servizi** vengono offerti da un determinato livello a quello superiore, ovvero si tratta del **modello di servizio** (*service model*) di un livello. Più in generale, **ogni livello fornisce il suo servizio** effettuando determinate azioni all'interno del livello stesso e utilizzando i servizi del livello immediatamente inferiore.

Nel caso di sistemi grandi e complessi, che vengono costantemente aggiornati, la capacità di cambiare l'implementazione di un servizio senza coinvolgere altre componenti del sistema costituisce un ulteriore importante vantaggio legato alla stratificazione. Quindi, i pro e i contro di questa architettura sono:

# • Vantaggio

 Il sistema è strutturato e dunque permette il trattamento dei componenti senza stravolgere l'intera architettura o struttura.

#### Svantaggi

- Possibilità di duplicazione delle funzionalità tra due o più livelli, ovvero che un livello cloni le caratteristiche del livello inferiore;
- Possibilità che la funzionalità presente ad un livello possa richiedere informazioni presenti solo ad un altro livello.


Ogni livello ha un **protocollo** e l'insieme dei protocolli vengono definiti **pila di protocolli** (*protocol stack*). La pila di protocolli di Internet consiste di cinque livelli:

- 1. Fisico
- 2. Collegamento
- 3. Rete
- 4. Trasporto
- 5. Applicazione

Un **protocollo** definisce il formato e l'ordine dei messaggi scambiati tra due o più entità in comunicazione, così come le azioni intraprese in fase di trasmissione e/o ricezione di un messaggio o di un altro evento.

## 4.2 Incapsulamento

L'incapsulamento (o imbustamento) è un modus operandi applicato nel momento in cui si deve inviare un messaggio.



Connessione fisica

La comunicazione avviene nel seguente modo:

- 1. Parte nel <u>livello di applicazione</u> del host mittente il quale crea un messaggio a <u>livello di applicazione</u> (application-layer message) concatenando informazioni aggiuntive, o meglio le informazioni di intestazione. Alla fine del processo di creazione, il messaggio viene passato al livello inferiore, quello di trasporto;
- 2. A <u>livello di trasporto</u> vengono aggiunte altre informazioni di intestazione. Le intestazioni di applicazione e trasporto formano il **segmento a** livello di trasporto (transport-layer segment) che incapsula il messaggio a livello di applicazione. Infine, il livello di trasporto passa il messaggio al livello di rete;
- 3. A <u>livello di rete</u> vengono aggiunte informazioni come gli indirizzi dei sistemi periferici di sorgente e di destinazione. Facendo così viene creato un **datagramma a livello di rete** (network-layer datagram). Infine, il messaggio viene passato al livello collegamento (link);
- 4. A <u>livello di collegamento</u> le informazioni aggiuntive creano un **frame** a <u>livello di collegamento</u> (*link-layer frame*);
- A <u>livello fisico</u> vengono inviati i dati al router e qui termina l'incapsulamento.

Per cui ad ogni livello, il pacchetto ha due tipi di campi: l'intestazione e **payload** (il carico utile trasportato). Il payload è tipicamente un pacchetto proveniente dal livello superiore.

# 5 Indirizzi IP

#### 5.1 Indirizzi IP

Un indirizzo IP consente di rendere **identificativo** e **univoco** un host all'interno della rete. Gli indirizzi IP vengono **rappresentati** con 32 bit e utilizzando una **notazione decimale puntata**. Prendendo in considerazione l'architettura di rete spiegata nel capitolo precedente, l'IP si posiziona al livello di rete, nel quale viene aggiunto al messaggio da inviare.

La **notazione decimale puntata** è una rappresentazione degli indirizzi IP che facilita la lettura. Il modus operandi per ottenere tale notazione è il seguente:

- 1. Dividere i bit in 4 gruppi, ovvero 8 bit per ciascun gruppo;
- 2. Traduzione di ogni gruppo da binario a decimale;
- 3. Divisione di ogni gruppo da un punto.

Negli indirizzi IP è importante dividere il prefisso dal suffisso poiché ogni parte ha un significato diverso:

- Prefisso, identifica una rete all'interno di Internet;
- Suffisso, identifica un host all'interno della rete.

Non esiste un numero specifico di indirizzi IP per il prefisso e per il suffisso. Questo perché dipendono entrambi dalla grandezza della rete; più è grande la rete e meno bit ha di prefisso.

Un esempio: 157.27.12.63/16, dove 157.27 identifica il prefisso e 12.63 il suffisso.

#### 5.2 Maschera e blocco CIDR

Per identificare il numero di bit presenti nel prefisso, il calcolatore utilizza una sequenza di 32 bit in cui i bit del prefisso sono posti tutti a uno e i restanti a zero. Questo metodo si chiama maschera e un esempio di **maschera** 16 (notazione: /16):

#### 

Che rappresenta l'indirizzo: 255.255.0.0

Per cui si può affermare che la maschera **identifica** la grandezza della rete. Pensandoci, più è grande la maschera e più piccola è la rete visto che c'è una stretta relazione con il prefisso di un indirizzo IP.

Un **blocco CIDR** (*Classless Inter-Domain Routing*) è un intervallo di indirizzi IP che sono disponibili nella propria rete.

#### 5.3 Esercizio di traduzione e numero host

Dato il seguente indirizzo in notazione binaria:

Si rappresenta in notazione decimale puntata.

Per **prima cosa** si esegue la traduzione di ogni gruppo da binario a decimale:

- $11100111 \longrightarrow 2^7 \cdot 1 + 2^6 \cdot 1 + 2^5 \cdot 1 + 2^4 \cdot 0 + 2^3 \cdot 0 + 2^2 \cdot 1 + 2^1 \cdot 1 + 2^0 \cdot 1 = 231$
- $11011011 \longrightarrow 2^7 \cdot 1 + 2^6 \cdot 1 + 2^5 \cdot 0 + 2^4 \cdot 1 + 2^3 \cdot 1 + 2^2 \cdot 0 + 2^1 \cdot 1 + 2^0 \cdot 1 = 219$
- $10001011 \longrightarrow 2^7 \cdot 1 + 2^6 \cdot 0 + 2^5 \cdot 0 + 2^4 \cdot 0 + 2^3 \cdot 1 + 2^2 \cdot 0 + 2^1 \cdot 1 + 2^0 \cdot 1 = 139$
- $01101111 \longrightarrow 2^7 \cdot 0 + 2^6 \cdot 1 + 2^5 \cdot 1 + 2^4 \cdot 0 + 2^3 \cdot 1 + 2^2 \cdot 1 + 2^1 \cdot 1 + 2^0 \cdot 1 = 111$

E infine si riscrive la notazione in notazione decimale puntata:

#### 231.219.139.111

Adesso viene eseguita la conversione binaria della notazione decimale puntata del seguente indirizzo:

Per **prima cosa** si esegue la traduzione di ogni gruppo. La traduzione non è banale, difatti si prenderà ciascun gruppo, si dividerà per due e nella colonna di destra verranno scritti i riporti. Infine, il numero binario sarà scritto dal numero di riporto del numero più basso, fino al numero più alto:

$$\begin{array}{c|cccc} 221 \div 2 & 1 \\ 110 \div 2 & 0 \\ 55 \div 2 & 1 \\ 27 \div 2 & 1 \\ 13 \div 2 & 1 \\ 6 \div 2 & 0 \\ 3 \div 2 & 1 \\ 1 \div 2 & 1 \end{array}$$

E così via. Unica accortezza da **ricordare** che se il numero di bit fosse meno di 8, si aggiungono zeri nella parte più significativa.

Dopo alcuni calcoli l'indirizzo IP in binario è:

$$11011101 \quad 00100010 \quad 11111111 \quad 01010010$$

Una rete con un suffisso di /20, quanti host contiene? Dato un indirizzo IP da 32 bit, se il suffisso ha 20 bit, allora:  $2^{32} \div 2^{20} = 2^{12}$ . Una rete con un suffisso di 20 bit, avrà un prefisso di 12 bit, ovvero  $2^{12} \longrightarrow 4096$  indirizzi.