PRINCIPI DI SISTEMI OPERATIVI

ESERCIZIO del 28 NOVEMBRE 2003

Un distributore di benzina ha a disposizione P pompe e una cisterna da L litri. Le automobili arrivano al distributore e richiedono un certo numero di litri di benzina (diverso per ogni automobile e minore di L). La cisterna è rifornita da una autobotte che la riempie fino alla capacità massima e solo se nessuna automobile sta facendo benzina, avendo comunque la priorità sulle automobili. La automobili possono fare benzina solo se c'è una pompa libera, se la quantità di benzina richiesta è disponibile nella cisterna e se l'autobotte non sta riempiendo la cisterna. Dopo aver fatto benzina, liberano la pompa utilizzata.

Si implementi una soluzione usando il costrutto monitor per modellare il distributore di benzina e i processi per modellare le automobili e l'autobotte e si descriva la sincronizzazione tra i processi. Nel rispettare i vincoli richiesti, si cerchi di massimizzare l'utilizzo delle risorse. Si discuta se la soluzione proposta può presentare starvation e in caso positivo per quali processi, e si propongano modifiche e/o aggiunte per evitare starvation.

program DistributoreBenzina

```
const P = ...; { numero di pompe }
const L = ...; { capacità della cisterna }
type automobile = process (I: 1..L)
begin
    repeat
         d.richiedi (I);
         <fai benzina >
         d.rilascia:
    until false
end
type autobotte = process
begin
    repeat
         d.rifornisci;
         < vai a prendere altra benzina >
    until false
end
type distributore = monitor
{ variabili del monitor }
var benzdisp: 0..L;
    { benzina disponibile }
    pompedisp: 0..P;
    { pompe disponibili }
    codaAM: condition;
    { coda su cui sospendere le automobili }
    codaAB: condition;
    { coda su cui sospendere l'autobotte }
    sospesi: integer;
    { numero di automobili sospese }
```

```
procedure entry richiedi (l: 1..L)
begin
{ se non ci sono pompe disponibili, o se non c'è sufficiente
benzina, o se l'autobotte è in attesa }
    while (pompedisp = 0) or (benzdisp < I)
             or codaAB.queue do
    begin
         { sospensione }
         sospesi ++;
         codaAM.wait;
         sospesi --;
    end
    { acquisizione delle risorse }
    pompedisp--;
    benzdisp := benzdisp - l;
end
procedure entry rilascia
begin
    { rilascio delle risorse }
    pompedisp ++;
    { se non ci sono automobili che fanno benzina }
    if pompedisp = P then
         { risveglio l'autobotte }
         codaAB.signal;
    { risveglio tutte le automobili in coda }
    s := sospesi;
    for i := 0 to s do
         codaAM.signal;
end
```

```
procedure entry rifornisci
begin
{ se ci sono macchine che stanno facendo benzina }
if pompedisp < P then
    { sospensione }
    codaAB.wait;
    { riempie la cisterna }
    benzdisp := L;
    { risveglio tutte le automobili in coda }
    s := sospesi;
    for i := 0 to s do
         codaAM.signal;
end
begin { inizializzazione delle variabili }
    benzdisp := L;
    pompedisp := P;
end
var d: distributore; { il nostro monitor }
    a1, a2, ... : automobile (j);
    ab: autobotte;
```

begin end.

Starvation

Nella soluzione proposta può esserci starvation per le automobili che hanno bisogno di una grande quantità di benzina.

Si può risolvere o utilizzando code con diversa priorità o code differenziate per quantità di benzina richiesta.

<u>Nota</u>

In un caso reale, la cisterna contiene molti più litri di quanto possano chiedere le automobili, quindi la starvation è praticamente impossibile.

VERSIONE CON DUE PROCEDURE PER L'AUTOBOTTE

program DistributoreBenzina

```
const
         P = ...; { numero di pompe }
         L = ...; { capacità della cisterna }
const
type automobile = process (I: 1..L)
begin
    repeat
         d.richiedi (I);
         <fai benzina >
         d.rilascia:
    until false
end
type autobotte = process
begin
    repeat
         d.entra;
         <riempi la cisterna >
         d.esci:
    until false
end
type distributore = monitor
{ variabili del monitor }
var benzdisp: 0..L;
    { benzina disponibile }
    pompedisp: 0..P;
    { pompe disponibili }
    riempimento: boolean;
    { l'autobotte sta riempiendo la cisterna }
    codaAM: condition:
    { coda su cui sospendere le automobili }
```

```
codaAB: condition;
    { coda su cui sospendere l'autobotte }
    sospesi: integer;
    { numero di automobili sospese }
procedure entry richiedi (l: 1..L)
begin
{ se non ci sono pompe disponibili, o se non c'è sufficiente
benzina, o se l'autobotte sta riempiendo la cisterna o è in
attesa }
    while (pompedisp = 0) or (benzdisp < I)
             or riempimento or codaAB.queue do
    begin
         { sospensione }
         sospesi ++:
         codaAM.wait;
         sospesi --;
    end
    { acquisizione delle risorse }
    pompedisp--;
    benzdisp := benzdisp - I;
end
procedure entry rilascia
begin
    { rilascio delle risorse }
    pompedisp ++;
    { se non ci sono automobili che fanno benzina }
    if pompedisp = P then
         { risveglio l'autobotte }
         codaAB.signal;
    { risveglio tutte le automobili in coda }
    s := sospesi;
    for i := 0 to s do
         codaAM.signal;
end
```

```
procedure entry entra
begin
{ se ci sono macchine che stanno facendo benzina }
if pompedisp < P then
    { sospensione }
    codaAB.wait;
    { acquisizione delle risorse }
    riempimento = true;
end
procedure entry esci
var s, i: integer;
begin
    { rilascio delle risorse }
    riempimento := false ;
    { riempie la cisterna }
    benzdisp := L;
    { risveglio tutte le automobili in coda }
    s := sospesi;
    for i := 0 to s do
         codaAM.signal;
end
begin { inizializzazione delle variabili }
    benzdisp := L;
    pompedisp := P;
    riempimento = false;
end
var d: distributore; { il nostro monitor }
    a1, a2, ... : automobile (j);
    ab: autobotte;
begin end.
```