## Reti di Elaboratori

Capacità e prestazioni delle reti



Alessandro Checco@uniroma1.it




Capitolo 1

#### Struttura di Internet: la rete delle reti


#### ISP di livello 2: ISP più piccoli (nazionali o distrettuali)

Si può connettere solo al alcuni ISP di livello 1, e possibilmente ad altri ISP di livello 2



#### **Peering**

- Tramite uno switch dedicato (Internet Exchange Point)
- Di solito a titolo gratuito, protocollo BGP (lo vedremo più avanti)



#### Capitolo 1: sommario

- Cos'è Internet ?
- Cos'è un protocollo?
- Periferia della rete: host, rete di accesso, supporti fisici
- Nucleo di rete: commutazione pacchetto/circuito, struttura internet
- Prestazioni: bitrate, bandwidth, throughput, loss, latency
- Sicurezza
- Livelli di protocollo, modelli di servizio
- Storia

#### Bandwidth e bit rate

Con il termine ampiezza di banda si indicano due concetti leggermente diversi ma strettamente legati

- 1. Caratterizzazione del canale o del sistema trasmissivo: quantità che si misura in hertz e rappresenta la larghezza dell'intervallo di frequenze utilizzato dal sistema trasmissivo, ovvero l'intervallo di frequenze che un mezzo fisico consente di trasmettere senza danneggiare il segnale in maniera irrecuperabile. Maggiore è l'ampiezza di banda, maggiore è la quantità di informazione che può essere veicolata attraverso il mezzo trasmissivo
- 2. <u>Caratterizzazione di un collegamento</u>: quantità espressa in bit al secondo (bps), detta anche bit o transmission rate (velocità di trasmissione), anche rate, ovvero la quantità di bit al secondo che un link garantisce di trasmettere

#### Bandwidth e bit rate

Il bit rate dipende sia dalla banda (in hertz) che dalla specifica tecnica di trasmissione, o formato di modulazione digitale utilizzato.

Il bit rate è proporzionale alla banda in hertz

Per banda di un tipo di rete si intende il bit rate garantito (nominalmente) dai suoi link

 Esempio: il rate di un link Fast Ethernet è di 100 Mbps, ovvero tale rete può inviare al massimo 100 Mbps

Il rate fornisce un'indicazione della capacità della rete di trasferire dati

## Throughput

Il throughput indica quanto velocemente riusciamo effettivamente a inviare i dati tramite <u>una rete</u>

Numero di bit al secondo che passano attraverso <u>un punto</u> della rete (ad es. client)


#### Somiglia al rate MA

- Un link può avere un rate di B bps, ma possiamo inviare solo T bps tramite quel link, con T  $\leq$  B
- Il rate è una misura della potenziale velocità di un link, il throughput è una misura dell'effettiva velocità di un link (quanto velocemente riusciamo a inviare i dati in realtà)

Esempio: una strada è progettata per far transitare 1000 auto al minuto da un punto all'altro. Se c'è traffico, tale cifra può essere ridotta a 100. Il rate è 1000 auto al minuto, il throughput 100 auto al minuto


### Throughput

- throughput: velocità (bit/unità di tempo) alla quale i bit vengono inviati dal mittente al destinatario (goodput se consideriamo solo i bit del messaggio)
  - istantaneo: velocità in un dato momento
  - media: velocità calcolata su un periodo di tempo più lungo




### Throughput

R<sub>s</sub> < R<sub>c</sub> Qual è il throughput end-to-end medio?




 $R_s > R_c$  Qual è il throughput end-to-end medio?




#### collo di bottiglia

È il link sul percorso end-to-end che limita il throughput

## Throughput su un percorso di tre link






b. Simulazione utilizzando dei tubi

- □ Il throughput dei dati per il percorso è 100 kbps
- ☐ In generale in un percorso con *n* link in serie abbiamo:
  - ☐ Throughput = minimo $\{T_1, T_2, ..., T_n\}$

#### Throughput: scenario di rete




10 connessioni condividono equamente il collegamento della dorsale a *R* bit/s

- throughput end-end per connessione:  $min(R_c, R_s, R/10)$
- in pratica:  $R_c$  o  $R_s$  sono spesso i colli di bottiglia

## Un percorso attraverso la backbone Internet

#### T: Throughput




- La situazione reale in Internet è che i dati normalmente passano attraverso due reti di accesso e la dorsale Internet
- La dorsale ha un throughput molto alto (gigabit al secondo), quindi il throughput viene definito come il minimo tra i due link di accesso che collegano la sorgente e la destinazione alla dorsale
- Nell'esempio il throughput è il minimo tra T₁ e T₂
- Se  $T_1$  è 100 Mbps (Fast Ethernet LAN) e  $T_2$  è 40 kbps (linea telefonica commutata), il throughput è 40 kbps

# Latenza e perdita di pacchetti


## Come si verificano latenza e perdita di pacchetti?

i pacchetti si accodano nei buffer del router

- i pacchetti si accodano, attendono il loro turno
- la velocità di arrivo al collegamento (temporaneamente) supera la capacità del collegamento in uscita: perdita di pacchetti



## Ritardo (latenza) del pacchetto: quattro fonti




 $d_{\text{proc}}$ : elaborazione del nodo (processing delay)

- controllo errori sul bit
- determinazione del link di uscita
- tipicamente < μs</li>

 $d_{\text{queue}}$ : ritardo di accodamento (queuing delay)

- attesa di trasmissione (in coda nel buffer)
- dipende dal livello di congestione del router
- dipende dal rate di arrivo e può variare da pacchetto a pacchetto

## Ritardo (latenza) del pacchetto: quattro fonti



d<sub>trans</sub>: ritardo di trasmissione:

- L: lunghezza pacchetto (bit)
- R: velocità di trasmissione del link (bps)
  d<sub>trans</sub> e d<sub>prop</sub>
- $d_{trans} = L/R$

molto diversi!

#### $d_{\text{prop}}$ : ritardo di propagazione:

- k: lunghezza del collegamento fisico
- v: velocità di propagazione (~2x10<sup>8</sup> m/s)

$$d_{\text{prop}} = k/v$$

## Confronto tra ritardo di trasmissione e propagazione


Trasmissione: tempo necessario a un nodo per far uscire il pacchetto (funzione della lunghezza del pacchetto e rate del link)

$$d_t = L/R$$

Propagazione: tempo che impiega un bit per propagarsi da un nodo all'altro sul mezzo trasmissivo, una volta fuori dal nodo (funzione della distanza e velocità di propagazione)

$$d_p = k/v$$


## Analogia del casello autostradale



- le auto si "propagano" a 100 km/h
- il casello impiega 12 s per il servizio auto (R = 1/12)
- Auto ~ bit; colonna ~ pacchetto
- D: quanto tempo occorre perché le 10 auto in carovana abbiano raggiunto il secondo casello?

- Tempo richiesto al casello per trasmettere l'intera colonna sull'autostrada = 12\*10 = 120 s
- Tempo richiesto a un'auto per viaggiare dall'uscita di un casello fino al casello successivo 100 km/(100 km/h) = 1 ora
- R: 62 minuti

## Analogia del casello autostradale



- supponiamo che le auto ora si "propaghino" a 1000 km/h
- e supponiamo che il casello ora impieghi un minuto per servire un'auto
- D: le prime auto arriveranno al secondo casello prima che le ultime auto della colonna lascino il primo?
  - <u>R: Sì!</u> Dopo 7 minuti, la prima auto sarà al secondo casello, e tre auto saranno ancora in coda davanti al primo casello

Il primo bit di un pacchetto può arrivare al secondo router prima che il pacchetto sia stato interamente trasmesso dal primo router!


#### Applet ritardo transmissione e propagazione

https://media.pearsoncmg.com/aw/ecs\_kurose\_compnetwork\_7/cw/content/interactiveanima\_tions/transmission-vs-propagation-delay/transmission-propagation-delay-ch1/index.html

#### Ritardo di accodamento

- R: Rate di trasmissione o bandwidth (bps)
- L: lunghezza pacchetto (bit)
- a: tasso medio di arrivo dei pacchetti (pkt/s)


- *La/R* ~ 0: poco ritardo medio
- La/R -> 1: ritardo medio in coda di grandi dimensioni
- La/R ≥ 1: più "lavoro" in arrivo di quanto possa essere effettivamente svolto, ritardo medio infinito! (anche se La/R=1)






#### Ritardi e percorsi in Internet

- Ma cosa significano effettivamente packet delay and e loss nella "vera" Internet?
- traceroute(tracert): programma diagnostico che fornisce una misura del ritardo dalla sorgente a tutti i router lungo il percorso Internet punto-punto verso la destinazione.
  - invia gruppi di tre pacchetti, ogni gruppo con tempo di vita (TTL) incrementale (da 1 a n, massimo valore n = 30) che raggiungeranno il router i (i=1,n) sul percorso verso la destinazione
  - il router *i* restituirà i pacchetti al mittente
  - il mittente calcola l'intervallo tra trasmissione e risposta




#### Ritardi e percorsi in Internet

traccia percorso: gaia.cs.umass.edu a www.eurecom.fr




## Perdita di pacchetti (packet loss)

- la coda (nota anche come buffer) che precede il link ha una capacità finita
- il pacchetto che arriva a una coda piena viene scartato (e quindi viene perso)
- il pacchetto perso può essere ritrasmesso dal nodo precedente, dal sistema terminale di origine o non essere ritrasmesso affatto



#### Prodotto rate\*ritardo


Supponiamo di avere un link con rate di 1 bps e un ritardo di propagazione di 5 secondi Cosa rappresenta il prodotto rate\*ritardo?



- Massimo numero di bit che possono riempire il collegamento
- Non possono esserci più di 5 bit contemporaneamente sul link

#### Concetto rate\*ritardo

- Possiamo pensare al link tra due punti come a un tubo.
- La sezione trasversale del tubo rappresenta il rate e la lunghezza rappresenta il ritardo.
- Possiamo dire che il volume del tubo definisce il prodotto rate-ritardo



#### Esercizio

- Quanto tempo impiega un pacchetto di 1000 byte per propagarsi su un collegamento di 2500 km, con velocità di propagazione pari a 2,5 x 108 m/s e rate di 2 Mbps?
- Questo ritardo dipende dalla lunghezza del pacchetto?
- Quanto tempo impiega un pacchetto di 1000 byte per arrivare a destinazione su un collegamento di 2500 km, con velocità di propagazione pari a 2,5 x 108 m/s e rate di 2 Mbps?
- Questo ritardo dipende dalla lunghezza del pacchetto?



## Unità SI

				l.			
exa	Е	10 <sup>18</sup>	1 000 000 000 000 000 000	deci	d	10 <sup>-1</sup>	0.1
peta	Р	10 <sup>15</sup>	1 000 000 000 000 000	centi	С	10-2	0.01
tera	Т	10 <sup>12</sup>	1 000 000 000 000	milli	m	10 <sup>-3</sup>	0.001
giga	G	10 <sup>9</sup>	1 000 000 000	micro	μ	10-6	0.000 001
mega	М	10 <sup>6</sup>	1 000 000	nano	n	10-9	0.000 000 001
kilo	k	10 <sup>3</sup>	1 000	pico	р	10-12	0.000 000 000 001
hecto	h	10 <sup>2</sup>	100	femto	f	10-15	0.000 000 000 001
deca	da	10 <sup>1</sup>	10	atto	а	10 <sup>-18</sup>	0.000 000 000 000 001