8 Insieme di istruzioni macchina

Parola di memoria (memory word)

- •Il calcolatore non lavora su singoli bit ma su gruppi di bit detti PAROLE di lunghezza da 8 a 64 bit (sempre potenze di 2)
- •La dimensione delle parole dipende dall'architettura del calcolatore
- •I dati posso occupare da un singolo byte a diverse parole
- Le istruzioni possono occupare una o più parole

cosa è una memory word? --esame

è la dimensione del' unita di dato che un sistema di elaborazione può gestire e memorizzare in un singolo ciclo di clock di una CPU, varia in base a se l'architettura è a 8,16,32,64 bit,

queste memory word vengono lette e scritte nella memoria RAM

L'informazione è immagazzinata in memoria sotto forma di un vettore di parole (parole in successione)

ogni word ha quindi un indirizzo in memoria

l'indirizzamento è quell'operazione che attribuisce ad un valore un indirizzo di memoria, in modo che possa essere trovato dalle operazioni che lo richiedono (la CPU legge o scrive dati nell'indirizzo corrispondente)

Di norma l'unità minima di informazione indirizzabile in memoria è il byte

Esistono 2 metodi di indirizzamento di byte:

- 1. **BIG-ENDIAN**: indirizzo aumenta al diminuire del peso aritmetico del byte
- 2. **LITTLE-ENDIAN**: indirizzo aumenta all'aumentare del peso aritmetico del byte

In sintesi l'indirizzamento permette di localizzare ogni byte in memoria mentre l'ordinamento di questi byte denota come sono strutturate le words

ISA

è l'interfaccia tra il software e l'hardware del PC definisce il set di istruzioni che una CPU può eseguire.

Quanti tipi ne esistono?

questo insieme di istruzioni include operazioni logiche, aritmetiche, controllo, ecc... ogni CPU ha il proprio set ISA (CISC o RISC)

Ovviamente la CPU è in grado capire solo 0 e 1 infatti i programmi si eseguono cosi (di solito (es. C)):

LINGUAGGIO ALTO LIVELLO \rightarrow compilatore \rightarrow LINGUAGGIO MACCHINA ASSEMBLATIVO \rightarrow assemblatore \rightarrow LINGUAGGIO MACCHINA BINARIO

Il set di comandi di assembly è leggermente diverso proprio per le differenze che ci sono tra CISC e RISC, ma esistono anche assembly generici

Le direttive dell'assemblatore sono istruzioni speciali che non vengono tradotte in linguaggio macchina e non producono codice eseguibile. Servono a fornire indicazioni all'assemblatore su come gestire il processo di traduzione e organizzazione del programma. Le direttive aiutano nella definizione di dati, etichette, segmenti di memoria, e altri aspetti strutturali, ma non influenzano direttamente l'esecuzione del programma.

La sintassi di assembly segue questo schema:


SINTASSI ASSEMBLY

ETICHETTA OPERAZIONE OPERANDI COMMENTO (facoltativa) (facoltativa)

SOMMA ADD AX, BX; Somma il contenuto di BX a AX

Pila (Stack)

- ●Lista di elementi (parole) dove si immaginano i dati posizionati uno sull'altro
- ●Gli elementi possono essere solo aggiunti e prelevati dalla cima della pila: l'ultimo elemento inserito è il primo ad essere prelevato (Last In First Out LIFO)
- ●Stack Pointer SP: registro che punta alla cima della pila
- ●Gli elementi della pila hanno indirizzi in ordine decrescente dalla base alla cima



si possono fare delle operazioni sulle pile, come ad esempio

PUSH e POP \leftarrow esame

PUSH

serve ad **aggiungere un elemento in cima** alla pila, in sostanza **diminuisco di 1** l'indirizzo puntato dallo stack-pointer (SP), e poi scrivo il valore nella nuova cima della pila

Subtract SP, SP, #4 //sottraggo 4 ad SP cosi mi sposto di un indirizzo e creo la nuova cima

Store Rj, (SP) //salvo il valore

POP

serve per **prelevare un elemento dalla cima** della pila, in sostanza **copio il valore puntato da SP** in un registro della CPU e **poi aumento il valore di SP** cosi da spostarmi alla nuova cima

Load Rj, (SP) //prendo il valore dalla cima e lo salvo in Rj Add SP, SP, #4 //aumento l'indirizzo così da spostarmi alla nuova cima

Per vedere degli esempi di istruzioni e altre definizioni di queste guarda il PowerPoint 8 dalla slide 17 alla 33 \rightarrow 8 Insieme-di-istruzioni-macchina.pdf

Funzioni

L'area di attivazione in assembly è quella porzione di memoria usata per gestire le chiamate a funzione o le subroutine, ogni volta che viene chiamata una funzione viene creato un nuovo stack frame in cima allo stack esistente. Lo stack frame contiene:

- · i parametri della funzione che devi chiamare
- Le variabili locali
- e il puntatore all'area di attivazione

Una funzione si chiama cosi:

Call INDIRIZZO

Per rientrare:

Return

Parametri

Posso passare i parametri in 2 modi diversi:

- 1. usando i registri: metto un parametro in un registro (quindi quando finisco i registri finisco i parametri da poter usare)
- 2. usando uno Stack (pila): cosi impilo i parametri nella pila (parametri virtualmente illimitati)

Le istruzioni di assembly cambiano in base all'architettura della CPU ad esempio una CPU a 32 bit ha 3 forme di istruzioni: → **esame**

Formato con operandi in registro

 Sono quelle istruzione che operando sui registri della CPU, un'esempio è l'istruzione ADD R1,R2

Formato con operando immediato

 Sono quelle istruzioni in cui un operando è fornito in modo immediato come la mov R1,#5 dove l'operando #5 viene fornito in modo immediato

Formato per chiamata

 Sono quelle istruzioni in cui il valore immediato è fornito sin da subito (non ci sono esempi immediati)

Register Transfer notation: la notazione di trasferimento del registro in assembly è il metodo utilizzato per descrivere il movimento dei dati nei registri della CPU,indica in modo specifico come i valori vengono manipolati i dati nel passaggio da un registro ad un'altro.

- $R_1 \leftarrow [R_2]$ la freccia indica un trasferimento di valore Inoltre viene usato per specificare il funzionamento delle delle operazioni aritmeticologiche
- $C \leftarrow [A] + [B]$ Le parentesi quadre ([]) servono a indicare il valore contenuto in un registro

Spesso può capitare di dover salvare/caricare 1 byte (8 bit) e esistono 2 istruzioni che lo permettono:

LoadByte Rdst, LOCBYTE \rightarrow legge 8 bit e li salva nel registro registro, indirizzo di memoria

StoreByte Rsrc, LOCBYTE \rightarrow salva 8 bit di Rsrc nella locazione di memoria indicata da LOCBYTE

Esistono anche delle istruzioni per moltiplicare e dividere degli operandi (anche se queste istruzioni non sono disponibili in tutti i processori)

Multiply Rk, Ri, Rj moltiplica Ri e Rj e salva in Rk

Divide Rk, Ri, Rj divide Ri e Rj e mette il quoziente in Rk (il resto non viene calcolato)

Differenze tra CISC e RISC → esame

Differenze tra stili RISC e CISC

RISC:

- Modi di indirizzamento semplici
- Meno istruzioni, tutte occupanti una singola parola
- .Operazioni aritmetiche e logiche solo su registri
- .Non sono possibili trasferimenti diretti tra due locazioni di memoria
- Possibile l'elaborazione a stadi
- Programmi di dimensioni maggiori

CISC:

- Modi di indirizzamento complessi
- ·Tante istruzioni complesse, occupanti più parole di memoria
- Operazioni aritmetiche e logiche con operandi sia su registri che locazioni di memoria
- Trasferimenti diretti tra due locazioni di memoria tramite istruzione Move
- .Programmi di dimensioni ridotte

Come detto in precedenza su CISC esiste l'istruzione

Move destinazione, sorgente

- ●L'operando destinazione può essere il nome di un registro o un indirizzo di memoria
- ●L'operando sorgente può essere il nome di un registro, un indirizzo di memoria o un valore immediato
- ullet Nel caso che il sorgente sia un registro o un indirizzo di memoria l'istruzione esegue la seguente funzione espressa in **RTN**: destinazione \leftarrow [sorgente]
- Nel caso che il sorgente sia un valore immediato l'istruzione esegue la seguente funzione espressa in RTN: destinazione ← sorgente

Posso anche **incrementare di 1**, ad esempio: (Registro)+

es. Move ELEMENTO, (SP)+

prende il valore di SP e lo mette in ELEMENTO, dopo incrementa SP di 1 (può essere usato nell'operazione di POP)

Analogamente posso **decrementare di 1**, ad esempio: -(registro)

es. Move -(SP), NUOVOELEMENTO

in questo caso prima decrementa SP e poi fa l'operazione (può essere usato nell'operazione di PUSH)

- .l bit di esito o condizione sono bit speciali immagazzinati in un registro interno al processore chiamato registro di stato.
- I bit di esito tengono traccia dell'esito di svariate operazioni, utili per valutare le condizioni di salto. Vengono aggiornati quando avviene un operazione aritmetica e logica o trasferimento di dato.
- I bit di esito più comuni sono:

Bit di esito	Significato
N (negativo)	1 se risultato negativo, 0 se positivo o nullo
Z (zero)	1 se risultato nullo, 0 altrimenti
V (trabocco)	1 se trabocco in comp. a due, 0 altrimenti (oVerflow)
C (riporto)	1 se trabocco in binario naturale, 0 altrimenti (Carry)