1 Spiegare le caratteristiche e le differenza tra packet switching (spiegare cosa si intendo per store-forwarding e come si calcola il tempo di trasmissione di un pacchetto) e circuit switching (spiegare la differenza fra FDM e TDM)

La commutazione a pacchetto, fa in modo che ciascun flusso di dati che si scambiano le applicazioni distribuite viene diviso in piccole parti dette pacchetti. Per raggiungere il destinatario questi pacchetti viaggiano attraverso diversi **commutatori di pacchetto** posti sul path

Ogni pacchetto è composto da **Header** utilizzato ai fini dell'identificazione e gestione **Payload** che contiene i dati veri e propri

La maggior parte dei commutatori utilizza la **trasmissione store and forward** Ciò significa che il commutatore deve ricevere l'intero pacchetto e storarlo in un buffer prima di poter cominciare la trasmissione in uscita

Trascurando i ritardi e tempi di elaborazione, se T è il tempo di trasmissione tra un host e il commutatore (numero bit/ velocità mezzo), allora il tempo totale di trasmissione tra due host che vogliono scambiare un pacchetto attraverso un router è pari a 2T. Il tempo di trasmissione di Pacchetti attraverso un router è (P+1) T. Il ritardo totale per una trasmissione di Pacchetti su un percorso n router è pari a (P+n)T

Nella commutazione a circuito le risorse richieste per la comunicazione tra due end-system sono riservate per l'intera durata dell sessione di comunicazione ed inoltre prima che la comunicazione avvenga, la rete deve stabilire una connessione end-to-end tra mittente e destinatario, con capacità trasmissiva assegnata

Rispetto alla commutazione a pacchetti usata in internet offre una maggiore garanzia sulla ricezione dei pacchetti, che viaggiano su canali dedicati. Non esiste dunque il problema della congestione

Lo svantaggio è rappresentato dal fatto che i circuiti dedicati sono inutilizzati durante i periodi di silenzio e non possono essere sfruttati da altre connessioni.

Un circuito all'interno di un unico collegamento è realizzato tramite multiplexing a divisione di tempo TDM o multiplexing a divisione di frequenza FDM

Con FDM lo spettro di frequenza di un collegamento viene suddiviso tra le diverse connessioni. Nello specifico viene dedicata un'ampiezza di banda a ciascuna connessione. Con il secondo invece, il tempo viene suddiviso in frame di durata fissa, a loro volta ripartiti in un numero fisso di slot temporali.

Quando la rete stabilisce una connessione attraverso un collegamento, le dedica uno slot di tempo in ogni frame

2 Spiegare cosa si intende per protocollo.

Spiegare quali sono e come funzionano i protocolli che gestiscono la posta elettronica

Un protocollo definisce il formato e l'ordine dei messaggi scambiati tra due o più entità in comunicazione, così come le azioni intraprese in fase di trasmissione e/o ricezione di un messaggio o di un altro evento.

I protocolli che gestiscono la posta elettronica sono 3:

SMTP

Sta per simple mail transfer protocol e prevede l'utilizzo di TCP per un trasferimento di dati affidabile. La connessione TCP è persistente, nel senso che resta aperta fino a quando il client ha messaggi da scambiare. Presenta un lato client in esecuzione sul mail server del mittente e un lato server in esecuzione sul mail server del destinatario.

Non prevede mail server intermediari, quindi opera un trasferimento diretto dal server mittente al server destinatario

Questo protocollo quindi serve quando qualcuno vuole inviare una mail, mette in collegamento il client, ovvero colui che vuole inviare l'email, con il server di posta elettronica destinatario che deve immagazzinare le email.

POP3

Post Office Protocol è il protocollo preposto all'accesso alla posta.

Entra in azione quando uno user agent apre una connessione TCP verso il mail server sulla porta 110.

Quando la connessione è stabilita

- 1. Durante una fase di autorizzazione lo user agent invia username e password per autenticare l'utente
- Durante la fase di transazione lo user agent recupera i messaggi da leggere e può marcare i messaggi da eliminare
- 3. Dopo il comando quit, il mail server procede ad eliminare i messaggi marcati dalla mail box

Questo protocollo è datato, poichè al giorno d'oggi esistono diversi dispostivi connessi ad un unico indirizzo di posta, c'è la necessità che la posta possa esser letta da tutti essi, questo protocollo non è pensato per ciò ma per far si che la posta possa essere scaricata unicamente da un unico dispositivo

IMAP

Si contrappone a POP3, perché I Interactive Mail Access Protocol è pensato per consentire direttamente l'accesso ai messaggi memorizzati su un server remoto. le email sono storate in cache temporanee sui server remoti e mantengono lo stato. Se l'utente, modifica, cancella o segna come letto un messaggio, tali modifiche vengono riprodotte sul server e quindi visibili al prossimo accesso.

Con questo protocollo vengono scaricate solo le intestazioni dei messaggi, fin quando non è richiesto il contenuto, così da ottenere una panoramica veloce delle email

IPV4 e IPV6

4 Spiegare caratteristiche e funzionamento SDN

Software Defined Networking, è un control plane, ovvero la logica della rete che determina il percorso del pacchetto dalla sorgente alla destinazione. La rete è SDN perchè il controller remoto che calcola le tabelle di inoltro e interagisce coi router è implementato in software.

Control Plane logicamente centralizzate: Un control plane remoto interagisce con i local control agents (CAs): **E' il controller a stabilire i percorsi** che i pacchetti devono seguire, in funzione non solo della loro destinazione e della loro topologia della rete, come sarebbe uno switch convenzionale, ma anche di altre informazioni che il controller può raccogliere da altri elementi e a cui uno switch tradizionale non avrebbe accesso.