





Преобразования базовых типов данных

Последнее обновление: 30.10.2015



Итак, как вы выше увидели, каждый тип данных характеризуется определенным количеством байт, которое этот тип занимает в памяти. При этом для нас вполне логичным было бы написать что-то вроде:

```
Dim x As Byte = 6
Dim y As Integer = x + 45
```

В то же время эта запись не совсем эквивалентна следующей, хотя результат один и тот же:

```
1 Dim x As Byte = 6
2 Dim y As Byte = x + 45
```

Все дело в том, что в первом случае компилятор применяет преобразование типов: он преобразует данные типа Byte в данные типа Integer. Данный тип преобразований называется расширяющим (widening), так как тип Byte расширяет свой размер до размера типа Integer.

Кроме расширяющих преобразований есть еще и сужающие:


```
Dim num1 As Integer = 1
Dim num2 As Integer = 2
Dim res As Byte = num1 + num2
```

В этом случае переменные num1 и num2 типа Integer сужались до типа Byte. Однако с сужающими преобразованиями, особенно с теми, которые выполняются неявно, как в нашем случае, надо обращаться осторожно. Так, следующий код выбросит исключение OverflowException:

```
Dim num1 As Integer = 100
Dim num2 As Integer = 200
Dim res As Byte = num1 + num2
```

Что в принципе не удивительно, так как итоговое число - 300 больше максимального числа, которое может представлять тип Byte, то есть больше 255.

Другой момент, который надо затронуть, - это явные (explicit conversion) и неявные (implicit conversion) преобразования. Все выше перечисленные преобразования выполнялись у нас неявно. То есть компилятор сам выполнял преобразование из типа Integer в тип Byte без дополнительных команд. Мы можем явно запретить неявные сужающие преобразования, установив в самом верху кода программы оператор Option Strict On. Кроме того, мы можем установить этот оператор применительно ко всему проекту через свойства проекта (в меню выберите пункт Проект(Project) и в появившемся меню выберите пункт Свойства (Properties)):



После установки для данного оператора значения On строчка Dim res As Byte = num1 + num2 будет рассматриваться как ошибочная. В этом случае мы должны будем явно преобразовывать типы с помощью соответствующих методов:

```
Dim num1 As Integer = CInt(Console.ReadLine())
Dim num2 As Integer = 2
Dim res As Byte = CByte(num1) + CByte(num2)
```

В данном случае метод CInt преобразует вводимую строку в число типа Integer, а метод CByte преобразует число из типа Integer в тип Byte. В языке VB.NET применяются следующие методы для преобразований типов:

- Метод **CBool** преобразует в тип Boolean любой числовой тип (включая Byte, SByte и типы перечисления), а также String, Object
- Метод **CByte** преобразует в Byte любой числовой тип (включая SByte и типы перечисления), а также Boolean, String, Object

- Метод **CChar** преобразует в Char объекты String, Object
- Метод **CDate** преобразует в Date объекты String, Object
- Метод **CDbl** преобразует в Double любой числовой тип (включая Byte, SByte и типы перечисления), а также Boolean, String, Object
- Метод **CDec** преобразует в Decimal любой числовой тип (включая Byte, SByte и типы перечисления), а также Boolean, String, Object
- Метод **Cint** преобразует в Integer любой числовой тип (включая Byte, SByte и типы перечисления), а также Boolean, String, Object
- Метод **CLng** преобразует в Long любой числовой тип (включая Byte, SByte и типы перечисления), а также Boolean, String, Object
- Метод **CObj** преобразует в Object любой тип данных
- Метод **CSByte** преобразует в SByte любой числовой тип (включая Byte и типы перечисления), а также Boolean, String, Object
- Метод **CShort** преобразует в Short любой числовой тип (включая Byte, SByte и типы перечисления), а также Boolean, String, Object
- Метод **CSng** преобразует в Single любой числовой тип (включая Byte, SByte и типы перечисления), а также Boolean, String, Object
- Метод **CStr** преобразует в String любой числовой тип (включая Byte, SByte и типы перечисления), а также Boolean, Char, массив Char, Date, Object
- Метод **CUInt** преобразует в UInteger любой числовой тип (включая Byte, SByte и типы перечисления), а также Boolean, String, Object
- Метод **CULng** преобразует в ULong любой числовой тип (включая Byte, SByte и типы перечисления), а также Boolean, String, Object
- Метод **CUShort** преобразует в UShort любой числовой тип (включая Byte, SByte и типы перечисления), а также Boolean, String, Object

Кроме того, для преобразования типов мы можем использовать функцию **СТуре**. Она принимает два параметра: первый параметр представляет переменную, которую надо преобразовать, а второй параметр - тип данных, в который надо эту переменную преобразовать. В следующем коде мы приводим переменную num3 к типу Byte:

```
Dim num2 As Integer = 2
Dim num3 = CType(num2, Byte)
```

Назад Содержание Вперед











TAKKE HA METANIT.COM

Взаимодействие с кодом Python

5 месяцев назад • 4 коммен... Взаимодействие с кодом Python в программе на языке Си, установка Qt, ...

Встроенные компоненты ввода

5 месяцев назад • 1 коммен... Встроенные компоненты ввода Blazor из пространства имен ...

Отправка запросов на сервер. HttpClient

5 месяцев назад • 1 коммен... Отправка запросов на сервер HttpServer с помощью класса ...

ListVi

2 меся ListVi€ созда получ

0 Комментариев





Начать обсуждение...

войти с помощью

ИЛИ ЧЕРЕЗ DISQUS (?)



Имя

Поделиться

Лучшие

Новые

Старые

Прокомментируйте первым.

Подписаться

О защите персональных данных

Помощь сайту

YooMoney:

410011174743222

Qiwi:

qiwi.com/n/METANIT

Перевод на карту **Номер карты:** 4048415020898850

Вконтакте | Телеграм | Twitter | Помощь сайту

Контакты для связи: metanit22@mail.ru

Copyright © metanit.com, 2023. Все права защищены.