CURS 9 + 10

192.168.3.x

x = 0..255

Octeții completați cu valoarea 1 exprimă faptul că toate adresele device-urilor noastre trebuie să aibă primii trei octeți egali.

192.168.3. - partea din adresa IP ce îmi identifică rețeaua

192.168.3.x - partea din adresa IP ce îmi identifică un calculator în cadrul rețelei

192.168.3.0 – adresă de rețea (nu se poate folosi) = adresa rețelei

.1 – folosită de obicei pentru router

...

.254

192.168.3.255 – adresă de broadcast (folosită de un device când vrea să transmită ceva tuturor echipamentelor din rețea)

Netmask = anulează diferențele dintre adresele IP ale calculatoarelor din cadrul aceleiași rețele.

Adresa de rețea → ȘI (AND, &, &&) pe biți între netmask și o adresă IP

192.168.3.x AND

255.255.255.0

192.168.3.0 - adresa de rețea (prima adresă IP din CLASĂ)

Adresa de broadcast \rightarrow SAU (OR, |, ||) pe biți între not(netmask) și o adresă IP

192.168.3.x OR

0. 0.0.255

192.168.3.255

Cum se scrie o clasă de adrese? adresă de rețea / netmask

Adresa de rețea este întotdeauna prima adresă IP


Netmask-ul spune că de la adresa de rețea în sus trebuie considerate toate adresele IP care au în comun primii x biți (x = numărul de biți 1 din netmask)

Biții 0 din netmask identifică cât de mare este clasa de adrese

Clasă de adrese = un interval (pool) de adrese IP cu anumite proprietăți:

- dimensiunea clasei e putere a lui 2
- adresa de rețea începe la multiplu de dimensiune a clasei


255.255.255.0 – 256 adrese IP



!!! Ca două calculatoare din aceeași rețea să comunice, **nu** e nevoie de router.

 $192.168.3.17 \rightarrow 192.168.3.50$: se face un ARP request în care întreabă adresa MAC a lui 192.168.3.50

192.168.3.17 → 80.81.82.83: calculatorul trimite mai întâi informația la 192.168.3.1



De unde știe sursa că destinația nu se află în aceeași rețea locală?

Sursa întotdeauna face un ȘI pe biți între adresa IP a lui și netmask-ul lui. Apoi, face un ȘI pe biți între adresa IP a destinației și netmask-ul lui. Dacă rezultatele sunt egale, atunci IP sursă și IP destinație se află în aceeași rețea.

192.168.3.0 / 255.255.255.0

/24 - numărul de biți 1 din netmask


$$256 = 2^8 (8 = 32 - 24)$$

172.30.0.0 / 255.255.0.0

/16

$$65536 = 2^{16} (16 \text{ biți } 0 = 32 - 16)$$

!!! Într-un netmask, biții de 1 trebuie să fie consecutivi, de la stânga la dreapta a reprezentării.




greșit!!!

 $193.231.20.17 \rightarrow 193.231.20.150$

255.255.255.0 255.255.255.0

→ 193.231.20.0 = 193.231.20.0, deci din perspectiva sursei, destinația se află în aceeași rețea cu el, așa că face un ARP request să îi determine adresa MAC, și nu o să primească niciun răspuns (destination host unreachable)

Trebuie împărțită clasa:



 $193.231.20.17 \rightarrow 193.231.20.150$

255.255.255.128 255.255.255.128

193.231.20.0 != 193.231.20.128

Clasa de 256:

 $193.231.20.0 \ / \ \textbf{24} \\ \rightarrow 193.231.20.0 \ ... \ 193.231.20.255$

193.231.20.0 / 255.255.255.0

Nu se pot folosi: 193.231.20.0, 193.231.20.255

<u>Clase de 128</u>:

 $193.231.20.0 \ / \ \textbf{25} \qquad \rightarrow 193.231.20.0 \ ... \ 193.231.20.127$

193.231.20.0 / 255.255.255.128

Nu se pot folosi: 193.231.20.0, 193.231.20.127

 $193.231.20.128 \ / \ \textbf{25} \\ \rightarrow 193.231.20.128 \ ... \ 193.231.20.255$

193.231.20.128 / 255.255.255.**128**

Nu se pot folosi: 193.231.20.128, 193.231.20.255

Clase de 64:

 $193.231.20.0 / 26 \rightarrow 193.231.20.0 ... 193.231.20.63$

193.231.20.0 / 255.255.255.**192**

 $193.231.20.64 / 26 \rightarrow 193.231.20.0 \dots 193.231.20.63$

193.231.20.64 / 255.255.255.**192**

 $193.231.20.128 / 26 \rightarrow 193.231.20.128 ... 193.231.20.191$

193.231.20.128 / 255.255.255.**192**

 $193.231.20.192 / 26 \rightarrow 193.231.20.192 ... 193.231.20.255$

193.231.20.192 / 255.255.255.**192**

Se pierd 8 adrese IP în total

Cele mai mici subclase: cele cu 4 adrese IP → netmask 255.255.255.252 (/30)

193.231.20.145 face parte dintr-o clasă de 64 de adrese

64 adrese = $2^6 \rightarrow \text{netmask } 255.255.255.192$

193.231.20.145 AND

255.255.255.192

193.231.20.128 → deci face parte din clasa 193.231.20.128 / 255.255.255.192

/32 255.255.255 – host only netmask – mască de rețea care se folosește ca să denot că mă refer la un singur IP, nu la clasa din care face parte

- !!! Adresa de rețea e întotdeauna pară, cea de broadcast e impară
- !!! Întotdeauna adresa de rețea e multiplu de dimensiunea clasei

193.231.20.32 -> începe clasa de 64 (/26)

193.231.20.32 ... 193.231.20.95

193.231.20.40		193.231.20.70
255.255.255.192		255.255.255.192
193.231.20.0	!=	193.231.20.64