



### SIMULADOR DE CIRCUITOS DIGITAIS – INTERFACE PROFESSOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS

#### AS CLASSES Qt

Para representação das 4 janelas que compõem a interface do programa Circuito (a principal e as 3 janelas que aparecem quando necessário), devem ser criadas 4 classes Qt:

- MainCircuito: janela principal do programa, sempre em exibição
- ModificarPorta: janela exibida quando for modificar as características de uma porta.
- ModificarSaida: janela exibida quando for modificar uma saída do circuito.
- NovoCircuito: janela exibida quando for criar um novo circuito.

#### OS DADOS DA CLASSE MainCircuito

Os objetos da classe MainCircuito têm os seguintes dados membro, todos privados:

- Um objeto C do tipo Circuito.
- Um ponteiro novoCircuito do tipo NovoCircuito\*.
- Um ponteiro modificarPorta do tipo ModificarPorta\*.
- Um ponteiro modificarSaida do tipo ModificarSaida\*.
- Ponteiros numIn, numOut e numPortas, do tipo QLabel\*, para exibir na barra de status.

### COMUNICAÇÃO ENTRE AS CLASSES:

Para cada sinal da classe remetente, deve haver um slot correspondente na classe destinatária, sendo feita a conexão (connect) entre essas duas entidades.

Sinais enviados pela classe MainCircuito:

- Após ação "Novo" (menu Circuito):
  - o Envia sinal para a classe NovoCircuito.
  - O slot correspondente:
    - Limpa (retorna ao valor inicial 1) os spinBox's da janela.
    - Exibe (show) objeto novoCircuito.
- Após redefinir o circuito (seja por criação de novo circuito, após receber o sinal da classe Novo-Circuito, seja por leitura de arquivo):
  - o Envia sinal para a classe ModificarPorta e para a classe ModificarSaida (o mesmo sinal pode ser conectado a 2 slots, um de cada classe) com os novos limites dos spinBox's que são utilizados para indicar a origem das entradas das portas e das saídas do circuito:
    - Limite inferior (-nº de entradas) e limite superior (nº de portas).
  - Os slots correspondentes:
    - Alteram os limites (setRange) dos slots da janela.
- Após pedir para modificar (ENTER, clique duplo, etc.) uma porta:
  - o Envia sinal para classe ModificarPorta com os dados atuais da porta a ser modificada:
    - id da porta, tipo da porta, número de entradas da porta, id's das 4 entradas da porta.
  - O slot correspondente:
    - Altera os valores (setNum, setCurrentText, setValue) dos widgets de exibição e de entrada de dados.
    - Exibe (show) objeto modificarPorta.
- Após pedira para modificar (ENTER, clique duplo, etc.) uma saída:
  - o Envia sinal para classe Modificar Saida com os dados da saída a ser modificada:
    - id da saída, id da origem da saída.





- o O slot correspondente:
  - Altera os valores (setNum, setValue) dos widgets de exibição e de entrada de dados.
  - Exibe (show) objeto modificarSaida.

#### Sinais enviados pela classe NovoCircuito:

- Após aceitar criação (pressionar OK) de um novo circuito:
  - o Envia sinal para classe MainCircuito com os dados do novo circuito:
    - Número de entradas, número de saídas, número de portas.

### Sinais enviados pela classe ModificarPorta:

- Após aceitar (pressionar OK) novos parâmetros da porta:
  - o Envia sinal para classe MainCircuito com os novos parâmetros da porta:
    - id da porta, tipo da porta, número de entradas da porta, id's das 4 entradas da porta.

#### Sinais enviados pela classe Modificar Saida:


- Após aceitar (pressionar OK) novos parâmetros da saída:
  - o Envia sinal para classe MainCircuito com os novos parâmetros da saída:
    - id da saída, id da origem da saída.






#### APARÊNCIA DAS JANELAS:

#### 1. Tela inicial




### 2. Menu circuito








### 2.1. Ação Novo




### 2.1.1. Tela após Ação Novo







#### 2.1.2. Tela após clicar para modificar uma porta



Limites e comportamento dos widgets:

1) Quando o tipo de porta é modificado no comboBox, modificar os limites do spinBox com o número de entradas daquela porta (se NOT, de 1 a 1; se outro tipo, de 2 a 4):

```
void ModificarPorta::on_comboTipoPorta_currentIndexChanged(const QString &arg1)
{
    if (arg1=="NT") ui->spinNumInputs->setRange(1,1);
    else ui->spinNumInputs->setRange(2,4);
}
```

2) Quando altera o número de entradas da porta, habilita/desabilita os widgets correspondentes:

```
void ModificarPorta::on_spinNumInputs_valueChanged(int arg1)
{
  ui->labelInput2->setEnabled(arg1 >= 2);
  ui->spinInput2->setEnabled(arg1 >= 2);
  ui->labelInput3->setEnabled(arg1 >= 3);
  ui->spinInput3->setEnabled(arg1 >= 3);
  ui->labelInput4->setEnabled(arg1 >= 4);
  ui->spinInput4->setEnabled(arg1 >= 4);
}
```


3) Cada vez que altera o valor de um dos spinBox da ID de uma entrada da porta, ou depois que altera o número de entradas da porta, chama uma função que testa se todas as entradas da porta são válidas (diferentes de 0), cabendo a essa função habilitar/desabilitar o botão OK.

```
void ModificarPorta::testa_entradas_validas(void)
{
  bool in_ok1 = (ui->spinInput1->value() != 0);
  bool in_ok2 = (ui->spinInput2->value()!=0 || !ui->spinInput2->isEnabled());
  ...
  // Recupera um ponteiro para o botao OK
  QPushButton *botao_ok = ui->buttonBox->button(QDialogButtonBox::Ok);
  // Habilita/desabilita o botao OK
  botao_ok->setEnabled(in_ok1 && in_ok2 && in_ok3 && in_ok4);
}
```





### 2.1.3. Tela após clicar para modificar uma saída



Limites e comportamento dos widgets:


1) Quando modifica o valor da origem da saída, testa se o valor é invalido (zero); se for o caso, desabilita o botão OK.

```
void ModificarSaida::on_spinOrigemSaida_valueChanged(int arg1)
{
  bool saida_valida = (arg1 != 0);
  // Recupera um ponteiro para o botao OK
  QPushButton *botao_ok = ui->buttonBox->button(QDialogButtonBox::Ok);
  // Habilita ou nao o botao OK
  botao_ok->setEnabled(saida_valida);
}
```






### 2.2 Ação Ler




### 2.2.1 Tela após Ação Ler








### 2.2.2 Erro após Ação Ler








### 2.3 Ação Salvar




### 2.3.1 Erro após Ação Salvar








#### 3. Menu simular



### 3.1 Ação Gerar Tabela







### 3.1.1 Erro após Ação Gerar Tabela

