Tablas de ayuda - Convención C

Organización del Computador II

August 31, 2021

1 Esquema de resolución para programar en C/ASM

Estas listas son una referencia, lo importante es que empiecen a desarrollar una metodología con la cual atacar el programa que van a escribir.

1.1 En alto nivel (C)

Para escribir el código:

- Escribir un planteo informal de resolución e identificar aquellos elementos que les generen dudas.
- Escribir un pseudocódigo de la solución.
- Identificar qué parte de la información va a estar en el heap y qué parte en el stack, .data.
- Identificar cuándo y de qué forma se van a inicializar los datos.
- Si se manejan punteros hacer diagrama de referencias.
- Para los datos que se ubiquen en el heap (usando malloc) identificar los tamaños que hagan falta (sizeof).
- Escribir un primer borrador de la función en C.
- Correr pruebas y ajustar código hasta pasar tests.

Para diagnosticar problemas con la ejecución:

- Revisar que se refieran a los encabezados necesarios (archivos .h) y las funciones están declaradas allí con el tipo correcto.
- Revisar que el Makefile esté actualizado (si no entienden alguna reglar recuerden que hay videos en la sección de **Recursos** del campus).
- Revisar que los tipos sean los correctos, por ejemplo uint32_t i; for(i = 5; i >= 0; i --)printf(","); no termina nunca. ¿Por qué motivo (piensen en los casos bordes antes y después de aplicar el decremento --)?
- Revisar que los tamaños de datos e inicializaciones sean correctos.
- Revisar que todos los malloc tengan su free.
- Siempre asociar el indicador de puntero a la variable y no al tipo. uint32_t *ptr, ptr2; es distinto de uint32_t *ptr, *ptr2;
- Revisar que no haya accesos fuera de rango, puede ser porque esté mal asignado el índice o porque el tipo de la declaración no es consistente con el tamaño.
 uint64_t *ptr = malloc(sizeof(uint8_t) * 10); uint32_t i; for(i = 0; i < 10; i++)printf("%ld", ptr[i]);

2 En bajo nivel (ASM)

Para escribir el código:

- Escribir un planteo informal de resolución e identificar aquellos elementos que les generen dudas.
- Escribir un pseudocódigo de la solución.
- Tener a mano el cheatsheet de convención de llamada y la lista de registros y alias por tamaño de dato.
- Escribir los registros/posición en pila de cada parámetro pasado a una función.
- Escribir prólogo y epílogo inicial completo preservando todos los registros no volátiles.
- Revisar alineación de la pila (a 16 bytes).
- Si se trabaja con estructuras identificar tamaños, tipo de alineado y ubicación de atributos, agregar EQU de tamaño y offset necesarios.
- Escribir pseudocódigo del cuerpo de la función.
- Identificar instrucciones a usar y leer del manual el uso de aquellas instrucciones que no manejamos.
- Identificar tamaño de los datos en los parámetros a pasar a la instrucción y revisar mnemónicos.
- Escribir boceto de código en ASM, revisar disponibilidad de registros, si hace falta preservar registros temporales antes de una llamada identificarlos y recordar hacer PUSH RXX antes de una llamada y POP RXX al regresar, revisar alineación de la pila en cada caso.
- Correr pruebas y ajustar código hasta pasar tests.

Para el diagnóstico:

- Revisar balanceo de pila, que cada PUSH/SUB tenga su POP/ADD.
- Revisar alineación de la pila a 16 bytes si hay llamadas a otras funciones.
- Revisar que los desplazamientos relativos a RBP estén bien calculados.
- Recordar que se apila RIP y potencialmente un conjunto de parámetros antes de hacer una llamada a función.
- Revisar que las etiquetas locales estén antepuestas con un . (de este modo el ensamblador sabe que se trata de una etiqueta local a la función).
- Si nos encontramos con un operation size not specified es porque el compilador no pudo inferir el tamaño del dato automáticamente por lo general porque hicimos un MOV [dir], 12 sin especificar el tamaño del dato a escribir.

3 Interacción (C/ASM)

Para diagnositcar:

 Revisar que cada función exportada, por ejemplo func figure con global func en la sección .text.

4 Alineación de datos

Para datos alineados:

- El tamaño de la estructura está alienado al tamaño del atributo más grande (si el atributo más grande es de 4 bytes, la estructura debe tener un tamaño de múltiplo de cuatro).
- Cada atributo está alineado según su tamaño(si un atributo es de dos bytes va a estar siempre en posiciones pares).

Para datos empaquetados (packed):

- El tamaño de la estructura es la suma del tamaño de los atributos.
- Los atributos se encuentran contiguos en memoria.

5 Convención de llamada

Para que tengan a mano en la primera parte de la materia (64 bits):

No volátiles:	RBX, R12, R13, R14 y R15
Valor de retorno:	RAX enteros/punteros,XMMO flotantes
Entero, puntero:	RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9(izq. a der.)
Flotantes:	XMMO, XMM1,(izq. a der.)
¿No hay registros?	PUSH a la pila(der. a izq.)
Inv. de pila:	Todo PUSH/SUB debe tener su POP/ADD
Llamada func. C:	pila alineada a 16 bits (SUB RSP, X)

Para que tengan a mano en la segunda parte de la materia (32 bits):

No volátiles:	EBX, ESI y EDI
Valor de retorno:	EAX
Parámetros:	PUSH a la pila(der. a izq.)
Inv. de pila:	Todo PUSH/SUB debe tener su POP/ADD