# Лабораторная работа № 2\_1

# Команды пересылки данных

# Цель работы:

Практическое овладение навыками разработки программного кода на языке Ассемблер. Изучение команд передачи данных и использования различных способов адресации операндов. Практическое освоение основных функций отладчика TD.

# Порядок выполнения работы:

- 1. Создать рабочую папку для текстов программ на ассемблере и записать в нее файлы tasm.exe, tlink.exe, rtm.exe и td.exe из пакета tasm, а также файл с исходным текстом программы на ассемблере, который сохранить с именем prog4.asm.
- 2. Создать загрузочный модуль, загрузить его в отладчик и выполнить программу в пошаговом режиме.

# Содержание отчета:

- 1. Цель работы.
- 2. Постановка задачи.
- 3. Листинг программы prog3\_1.
- 4. Таблица состояния программы в ходе выполнения программы.
- 5. Листинг программы prog3 2.
- 6. Окно DUMP памяти отладчика до и после выполнения варианта.
- 7. Ответы на контрольные вопросы.
- 8. Вывод.

### Постановка задачи:

- 1. Изучить методические указания и рекомендованную литературу.
- 2. Написать программу Prog 3 с помощью <u>шаблона</u>, приведённого ниже.
- 3. Задать начальные значения переменных A, B, C, D в сегменте данных в соответствии с вариантом ( $\underline{\text{Таблица 1}}$ ).
- 4. Проследить за работой в Турбоотладчике, заполнить <u>Таблицу 2</u> для строк программы с 19 по 35.
- 5. Выполнить вариант задания (Приложение 2),

# **Теоретическая часть**

### КОМАНДЫ ПЕРЕСЫЛКИ ДАННЫХ

Команды передачи данных (команды пересылок) предназначены для организации пересылки данных между регистрами, регистрами и памятью, памятью и регистрами, а также для загрузки регистров или ячеек памяти данными. При выполнении команд передачи данных флаги не устанавливаются.

Наиболее часто используемой командой передачи данных является команда МОУ.

### **MOV (MOVe operand)**


Пересылка операнда

m	nov :	приемник,	источник

#### Назначение:

Пересылка данных между регистрами или регистрами и памятью.

### Синтаксис:



Синтаксическое описание команды точ

### Алгоритм работы:

Копирование второго операнда в первый операнд.

#### Применение:

Команда mov применяется для различного рода пересылок данных, при этом, несмотря на всю простоту этого действия, необходимо помнить о некоторых ограничениях и особенностях выполнения данной операции:

- направление пересылки в команде mov всегда справа налево, то есть из второго операнда в первый;
- значение источника не изменяется;
- оба операнда не могут быть из памяти (при необходимости можно использовать цепочечную команду movs);
- лишь один из операндов может быть сегментным регистром;
- желательно использовать в качестве одного из операндов регистр al/ax/eax, так как в том случае **TASM** генерирует более быструю форму команды **mov**;

# Пример использования:

```
mov al, 5 ; в регистр al помещается число 5 mov bl, al ; в регистр bl помещается значение регистра al mov cx, [A]; в регистр сх помещается значение переменной A mov [A], ax ; переменная A получает значение регистра ax mov eax, 5 ; в регистр eax помещается число 5 mov ebx, eax ; в регистр ebx помещается значение регистра eax
```

# XCHG (eXCHanGE)


Обмен

xchg	операнд_1,	операнд_2

### Назначение:

Обмен двух значений между регистрами или между регистрами и памятью.

#### Синтаксис:



Синтаксическое описание команды хсhg

# Алгоритм работы:

Обмен содержимого операнд 1 и операнд 2.

# Применение:

Команду **xchg** можно использовать для выполнения операции обмена двух операндов с целью изменения порядка следования байт, слов, двойных слов или их временного сохранения в регистре или памяти. Альтернативой является использование для этой цели стека.

# Пример использования:

```
; поменять порядок следования байт в слове ch label byte dw 0f85ch . . . . mov al, ch1 xchg ch1, al mov ch1, al
```

# КОМАНДА ЗАГРУЗКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АДРЕСА



### Применение:

Загружает в регистр reg, указанный в качестве первого операнда, относительный адрес второго операнда, который находится в памяти

### КОМАНДЫ РАБОТЫ СО СТЕКОМ

PUSH – поместить в стек.		
PUSH src;	src;	PUSH src;

#### Применение:

Используются для занесения данных в стек и извлечения данных из стека. Для адресации к вершине стека используется **регистр указателя стека SP**, который при выполнении стековых команд автоматически модифицируется.

В качестве операнда может использоваться любой 16 разрядный регистр или двухбайтовая ячейка памяти. Все стековые команды манипулируют только двухбайтовыми данными – словами.

### Алгоритм работы

Это команда Она уменьшает на 2 содержимое указателя стека **SP** и заносит на вершину стека по этому адресу двухбайтовый операнд, указанный в команде. SP:=(SP)-2, [(SS):(SP)]:=(src).

РОР – извлечь из стека	
POP dst;;	

# Алгоритм работы

Команда извлекает 16-ти разрядные данные из ячеек стека, на которые указывает указатель **SP** и помещает их в получатель, указанный в ко-манде. Содержимое **SP** при этом автоматически **увеличивается на 2**.

# Контрольные вопросы

- 1. Как записываются общие команды передачи данных на Ассемб-лере? Что может использоваться в качестве операндов команды?
- 2. Для чего предназначена команда LEA и что является ее операн-дами?
- 3. Поясните выполнение команд работы со стеком.
- 4. Поясните выполнение команды обмена данными.

# Приложение 1

# Пример программного кода

```
PPG 4. asm
                   {Пример использования команд передачи данных}
    .model small
1
2
   .stack 100h
3
   .data
4
   A db?
                   ; зарезервировать
5
   Bdb?
                   ; в памяти
   Cdb?
б
                   ; место для
7
   D db?
                   ; переменных
8
9
   .code
                   ; открыть сегмент кода
10 Start:
11
   mov AX, @Data ; инициализировать сегмент
12
   mov DS, AX
                   ; данных
13
   mov A, 9
                   ; инициализировать
14 mov B, 1Ch
                   ; переменные А, В, С, D
15 mov C, 8
                   ; значениями Вашего
16 mov D, 10h
                   ; варианта
17 mov AL, A
18 mov AH, B
19
   xehg AL,Ah
20
   mov BX, 3E10h
21
   mov
22
   push BX
23
   push CX
   push AX
24
25 lea SI, C
26 mov AX, SI
27 lea DI, D
28 mov BX, DI
29 pop AX
30
   pop CX
31
   pop BX
32 mov BX, AX
33 mov A, AL
34 mov B, AH
35 mov C, 0
36 mov AX, 4С00h ; завершить программу
37
   int 21
                   ; с помощью DOS
38 end Start
                   ;закрыть процедуру
39 END
                   ; закрыть программу
```

**Таблица 1** Начальные значения переменных для программы

				_					
№	Значения переменных				№ Значения переменни			нных	
варианта	A	В	С	D	варианта	A	В	C	D
1	3	9	2Eh	AAh	9	32	6	9h	eh
2	5Ah	2	42	9	10	22h	32	25	10h
3	B5h	55h	15	8	11	32	C1h	6	21
4	22h	7	8	12	12	3Bh	10	12h	9
5	15	1Ah	1Fh	6	13	3Bh	1Fh	11	12
6	3	1Eh	12	22h	14	5	8	10h	0Fh
7	7h	12	1Dh	9	15	12h	12	05h	9
8	5	2Eh	18h	11	16	9	1Ch	8	10h

# **Таблица 2** Результат выполнения программы

		J	Banı	иант	7.1	
			Барг			
Файл и № строки	Команда Ассемблера	Машинный код	Длина машинного кода, байт	Логический адрес в памяти	Физический адрес в памяти	Состояние регистров и флагов
Prog_3						AX=, BX=,
1						CX=, DX=,
						SP=, SI=,
						DI=, IP=, DS=,
						SS=, CS=, ES=;
						CF=, ZF=, SF=,
						OF=, PF=, AF=
Prog_3						AX=, BX=,
2						CX=, DX=,
						SP=, BP=, SI=,
						DI=, IP=, DS=,
						SS=, CS=, ES=;
						CF=, ZF=, SF=,
						OF=, PF=, AF=

### Варианты заданий:

**Вариант 1.** Задать одномерный массив, состоящий из X элементов (X задается преподавателем из диапазона [1..8]). Заполнить массив константами. Переместить заданный массив в другую область памяти, поменяв местами элементы с четными и нечетными номерами (поставив каждый элемент с четным номером на место нечетного элемента и каждый элемент с нечетным номером – на место четного)

- а) элементы массива однобайтовые (vec1);
- б) элементы массива двухбайтовые (vec2);

**Вариант 2.** Задать одномерный массив, состоящий из X элементов (X задается преподавателем из диапазона [1..8]). Заполнить массив константами. Переместить в другую область памяти элементы с нечетными номерами

- а) элементы массива однобайтовые (vec1);
- б) элементы массива двухбайтовые (vec2);

**Вариант 3.** Задать одномерный массив, состоящий из X элементов (X задается преподавателем из диапазона [1..8). Заполнить массив константами. Переместить в другую область памяти элементы с четными номерами

- а) элементы массива однобайтовые (vec1);
- б) элементы массива двухбайтовые (vec2);

**Вариант 4.** Задать одномерный массив, состоящий из X элементов (X задается преподавателем из диапазона [1..8]). Заполнить массив константами. Создать новый одномерный массив, поместив в него на место элементов с четными номерами элементы заданного массива с нечетными номерами и обнулив элементы нового массива с нечетными номерами

- а) элементы массива однобайтовые (vec1);
- б) элементы массива двухбайтовые (vec2);

**Вариант 5.** Задать одномерный массив, состоящий из X элементов (X задается преподавателем из диапазона [1..8]). Заполнить массив константами. Создать новый одномерный массив, поместив в него на место элементов с нечетными номерами элементы заданного массива с нечетными номерами и заполнив элементы нового массива с четными номерами максимальными значениями констант

- а) элементы массива однобайтовые (vec1);
- б) элементы массива двухбайтовые (vec2).

### Таблица индивидуальных заданий

Вариант	Массивы	Значения элементов
1	vec1	1,2,3,4,8,7,6,5
	vec2	-10,-20,10,20,-30,-40,30,40
2	vec1	5,6,7,8,12,11,10,9
	vec2	-20,-30,20,30,-40,-50,40,50
3	vec1	8,7,6,5,1,2,3,4
	vec2	-30,-40,30,40,-10,-20,10,20
4	vec1	12,11,10,9,5,6,7,8
	vec2	-40,-50,40,50,-20,-30,20,30

5	vec1	11,12,13,14,18,17,16,15
	vec2	10,20,-10,-20,30,40,-30,-40
6	vec1	18,17,16,15,11,12,13,14
	vec2	30,40,-30,-40,10,20,-10,-20
7	vec1	21,22,23,24,28,27,26,25
	vec2	40,50,-40,-50,20,30,-20,-30
8	vec1	28,27,26,25,21,22,23,24
	vec2	20,30,-20,-30,40,50,-40,-50
9	vec1	31,32,33,34,38,37,36,35
	vec2	50,60,-50,-60,70,80,-70,-80
10	vec1	38,37,36,35,31,32,33,34
	vec2	70,80,-70,-80,50,60,-50,-60
11	vec1	1,3,5,7,9,11,13,15
	vec2	20,30,40,50,-50,-40,-30,-20
12	vec1	9,11,13,15,1,3,5,7,
	vec2	-50,-40,-30,-20,20,30,40,50
13	vec1	28,27,26,25,21,22,23,24
	vec2	20,-20,30,-30,40,-40,50,-50,
14	vec1	31,32,33,34,35,36,37,38
	vec2	50,-50,60,-60,70,-70,80,-80
15	vec1	1,2,3,4,8,7,6,5
	vec2	-1,-2,-3,-4,-8,-7,-6,-5
16	vec1	18,17,16,15,11,12,13,14
	vec2	-10,-20,10,20,-30,40,-30,40
17	vec1	8,7,6,5,1,2,3,4
	vec2	30,40,-30,-40,10,20,-10,-20