| 1. | История возникновения сетей. | 2 |
|-------------|---|----|
| 2. | Классификация сетей. Топологии | 4 |
| 3. | Понятия «протокол», «интерфейс» и «сервис». Примеры | 6 |
| 4. | Понятия «стек протоколов» и «инкапсуляция» | 8 |
| 5. | Модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI | 9 |
| 6. | Стек протоколов TCP/IP | 11 |
| 7. | Стеки сетевых протоколов (обзор). | 13 |
| 8. | Физический уровень | 15 |
| 9. | Понятие «разделяемая среда». Соединение точка-точка | 20 |
| 10. | Канальный уровень | 22 |
| 11. | Классический Ethernet. Концентратор. Метод доступа к среде CSMA/CD | 23 |
| 12. Алго | Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. | 28 |
| 13. | Wi-Fi. Метод доступа к среде CSMA/CA | |
| 14. | Технологии канального уровня (обзор) | |
| 15. | сетевой уровень. Понятие «маршрутизация». Согласование различий в сетях | |
| 16. | IP-адреса и IP-сети | |
| 17. | Разрешение IP-адреса в MAC-адрес | |
| 18. | Протокол IPv4 | |
| 19. | Протокол IPv6 | |
| 20. | ' Протокол ICMP. Назначение и варианты использования | |
| 21. | Транспортный уровень. Адресация на транспортном уровне | |
| 22. | Протокол UDP | |
| 23. | . Протокол TCP. Гарантированная доставка данных. Процесс установки соединения | |
| 24. | Протокол ТСР. Управление скоростью передачи данных. Скользящее окно, окно управлени | Я |
| пото | оком, окно перегрузки | |
| 25. | Протокол TCP. Управление скоростью передачи данных. Медленный старт. AIMD | 74 |
| 26. | Динамическое конфигурирование хостов. Протокол DHCP | 75 |
| 27. | Сетевые устройства | 77 |
| 28. | Преобразование сетевых адресов (NAT) | 79 |

1. История возникновения сетей.

Компьютерная сеть - набор автономных компьютеров, связанных одной технологией (способных обмениваться информацией). Другое название — сеть передачи данных.

Компьютерные сети: логический результат эволюции двух важнейших научнотехнических отраслей— компьютерных и телекоммуникационных технологий.

1) Сети представляют собой частный случай распределенных вычислительных систем, в которых группа компьютеров согласованно решает набор взаимосвязанных задач, обмениваясь данными в автоматическом режиме. 2) Компьютерные сети могут рассматриваться как средство передачи информации на большие расстояния, для чего в них применяются методы кодирования и мультиплексирования данных, получившие развитие в различных телекоммуникационных системах.

История развития сетей

50-е – мейнфрэймы (мощные и надежные компьютеры универсального назначения)

- 1) громоздкие, дорогие, малое число пользователей, занимали целые здания;
- 2) не были предназначены для интерактивной работы пользователя, применялись в режиме пакетной обработки.
- 3) Системы пакетной обработки, как правило, строились на базе мэйнфрейма. Пользователи подготавливали перфокарты, содержащие данные и команды программ, и передавали их в вычислительный центр. Операторы вводили эти карты в компьютер, а распечатанные результаты пользователи получали обычно только на следующий день. Таким образом, одна неверно набитая карта означала как минимум суточную задержку.
- 4) Пренебрежение интересами пользователя (неудобно, долго). Во главу угла ставилась эффективность работы самого дорогого устройства вычислительной машины процессора, даже в ущерб эффективности работы использующих его специалистов.

Начало 60-х – многотерминальные системы

- 1) Учли интересы пользователей (каждый пользователь получал собственный терминал, с помощью которого он мог вести диалог с компьютером.)
- 2) Терминалы, выйдя за пределы вычислительного центра, рассредоточились по всему предприятию. И хотя вычислительная мощность оставалась полностью централизованной, некоторые функции, такие как ввод и вывод данных, стали распределенными.
- 3) Подобные многотерминальные централизованные системы внешне уже были очень похожи на локальные вычислительные сети. Пользователь мог получить доступ к общим файлам и периферийным устройствам, при этом у него поддерживалась полная иллюзия единоличного владения компьютером, так как он мог запустить нужную ему программу в любой момент и почти сразу же получить результат.
- 4) потребность в создании локальных сетей в это время еще не созрела (производительность компьютера была пропорциональна квадрату его стоимости, отсюда следовало, что за одну и ту же сумму было выгоднее купить одну мощную машину, чем две менее мощных их суммарная мощность оказывалась намного ниже мощности дорогой машины)

Конец 60-х – первые глобальные сети

- 1) потребность в соединении компьютеров, находящихся на большом расстоянии друг от друга
- 2) реализация механизмов **терминал-компьютер** (терминалы соединялись с компьютерами через телефонные сети с помощью модемов) и компьютер-

компьютер (реализованы службы обмена файлами, синхронизации баз данных, электронной почты и другие ставшие теперь традиционными сетевые службы)

- 3) многое унаследовали от телефонных сетей Основные идеи:
 - отказ от коммутации каналов
 - реализация механизма коммутации пакетов

<u>Коммутация каналов</u> – перед передачей данных устанавливается канал связи, по которому передаются все данные

<u>Коммутация пакетов</u> – данные разбиваются на части (пакеты) и передаются по мере готовности

- 4) 1969 создание ARPANET (сеть, объединяющая в единую базу суперкомпьютеры оборонных и научных центров) Идеи:
 - Объединяла разные компьютеры с разными ОС
 - ОС таких компьютеров первые сетевые ОС (позволяли рассредоточить пользователей, организовать распределенные хранение и обработку данных между несколькими компьютерами, связанными электрическими связями) Любая сетевая операционная система, с одной стороны, выполняет все функции локальной операционной системы, а с другой стороны, обладает некоторыми дополнительными средствами, позволяющими ей взаимодействовать через сеть с операционными системами других компьютеров.

Конец 60-х – цифровые телефонные сети

С конца 60-х годов в телефонных сетях все чаще стала применяться передача голоса в цифровой форме. Это привело к появлению высокоскоростных цифровых каналов, соединяющих автоматические телефонные станции (ATC) и позволяющих одновременно передавать десятки и сотни разговоров.

Начало 70-х — первые локальные сети

- 1) В результате технологического прорыва в области производства компьютерных компонентов появились <u>большие интегральные схемы (БИС).</u> Их сравнительно невысокая стоимость и хорошие функциональные возможности привели к созданию миникомпьютеров, которые стали реальными конкурентами мэйнфреймов.
 - 2) Снабжение компьютерными ресурсами подразделений предприятий, но работа компьютеров автономна

<u>Локальные сети</u> (Local Area Network, LAN) — это объединения компьютеров, сосредоточенных на небольшой территории.

3) На первых порах для соединения компьютеров друг с другом использовались нестандартные сетевые технологии.

<u>Сетевая технология</u>— это согласованный набор программных и аппаратных средств (например, драйверов, сетевых адаптеров, кабелей и разъемов), а также механизмов передачи данных по линиям связи, достаточный для построения вычислительной сети.

Начало 80-х – появление ПК и Интернета

ПК стали идеальными элементами построения сетей — с одной стороны, они были достаточно мощными, чтобы обеспечивать работу сетевого программного обеспечения, а с другой — явно нуждались в объединении своей вычислительной мощности для решения сложных задач, а также разделения дорогих периферийных устройств и дисковых массивов. Поэтому персональные компьютеры стали преобладать в локальных сетях, причем не только

в качестве клиентских компьютеров, но и в качестве центров хранения и обработки данных, то есть сетевых серверов, потеснив с этих привычных ролей миникомпьютеры и мэйнфреймы.

Середина 80-х — Стандартные технологии локальных сетей

Ethernet, Arcnet, Token Ring, Token Bus, несколько позже — FDDL

- 1) Опирались на принцип коммутации пакетов
- 2) Простота построения сети (приобретение кабеля и сетевых адаптеров, установка адаптеров в компьютеры, подсоединение к кабелю, установка сетевых ОС)
- 3) Простой и удобный доступ к сетевым ресурсам

1991год – изобретение Web

- 1) Гипертекстовая информационная служба World Wide Web, ставшая основным поставщиком информации в Интернете. Ее интерактивные возможности превзошли возможности многих аналогичных служб локальных сетей, так что разработчикам локальных сетей пришлось просто позаимствовать эту службу у глобальных сетей. Процесс переноса технологий из глобальной сети Интернет в локальные приобрел такой массовый характер, что появился даже специальный термин intranet-технологии (intra внутренний).
- 2) Объединение и взаимопроникновение сетей конвергенция

Начало 90-х появление беспроводных сетей

Конец 90-х – развитие технологии Wi-Fi

- был создан в 1991 году
- продукты, предназначавшиеся изначально для систем кассового обслуживания, были выведены на рынок под маркой WaveLAN и обеспечивали скорость передачи данных от 1 до 2 Мбит/с.
- Создатель Wi-Fi Вик Хейз (Vic Hayes)
- 2. Классификация сетей. Топологии.

Компьютерная сеть - набор автономных компьютеров, связанных одной технологией (способных обмениваться информацией).


Классификации процесс группирования объектов изучения в соответствии с их общими признаками.

Классификация по территории покрытия:

| Тип | Протяженность | Расположение |
|----------------------|---------------|----------------------------|
| Персональная | 1 м | На столе |
| Локальная | 10 м — 1 км | Комната, здание, кампус |
| Муниципальная | 10 км | Город |
| Глобальная | 100 — 1000 км | Страна, континент |
| Объединение сетей | 10 000 км | Весь мир |

Классификация по технологии передачи

- Широковещательные сети единый канал связи, данные получают все компьютеры (Wi-Fi, классический Ethernet)
- Сети точка-точка каналы связи соединяют по 2 компьютера, передача данных через промежуточные компьютеры




Классификация по типу коммутации

- **Коммутация каналов** перед передачей данных устанавливается канал связи, по которому передаются все данные
- **Коммутация пакетов** данные разбиваются на части (пакеты) и передаются по мере готовности

Топология сети – конфигурация графа:

- Вершины узлы сети (компьютеры и сетевое оборудование)
- Ребра связи между узлами (физические или информационные)



- а) Полносвязная топология: громоздкий, неэффективный, квадратичная зависимость от числа узлов, используется в многомашинных комплексах или в сетях, объединяющих небольшое количество компьютеров.
- b) Ячеистая топология получается из полносвязной путем удаления некоторых связей, допускает соединение большого количества компьютеров и характерна, как правило, для крупных сетей.
- с) Кольцевая топология: обеспечивает резервирование связей (любая пара узлов соединена 2 путями), удобная конфигурация для организации обратной связи (данные, сделав полный оборот, возвращаются к узлу-источнику), необходимы меры по поддержанию канала связи (если один из узлов выйдет из строя).
- d) Звездообразная топология: каждый компьютер подключен к центральному элементу концентратору (компьютер или спец. устр-во коммутатор, маршрутизатор и т.п), роль которого направлять информации одному или всем остальным компьютерам сети, высокая стоимость оборудования, ограниченная возможность добавления узлов.
- е) Дерево несколько концентраторов, иерархически соединенные между собой звездообразными связями.


f) Общая шина: в кач-ве центрального эл-та выступает пассивный кабель, по которому распространяется передаваемая информация (доступна всем компьютерам), дешевизна и простота присоединения узлов, но ненадежность (дефект кабеля) и низкая производительность (только 1 компьютер передает информацию в каждый момент времени).

Физическая и логическая топологии сетей.


Физическая топология описывает реально использующиеся способы организации физических соединений различного сетевого оборудования (использующиеся кабели, разъемы и способы подключения сетевого оборудования).

Логическая топология определяет реальные пути движения сигналов при передаче данных по используемой физической топологии. Таким образом, логическая топология описывает пути передачи потоков данных между сетевыми устройствами. Она определяет правила передачи данных в существующей среде передачи с гарантированием отсутствия помех влияющих на корректность передачи данных.

- Концентратор (Hub) устройство для создания сетей Ethernet на основе витой пары
- WiFi:
 - □ Физических соединений нет□ Логическая топология общая шина



Физическая топология - звезда



- 3. Понятия «протокол», «интерфейс» и «сервис». Примеры.
- Создание сети сложная задача.
- Проблем при создании сетей очень много
 - о Надежность
 - Ошибки при передаче по сети:
 - Искажение передаваемых данных
 - Потеря сообщений
 - Нарушение порядка передачи сообщений
 - Поиск рабочего пути через сеть
 - Несколько путей от источника к адресату
 - Часть оборудования может выходить из строя
 - Развитие сети
 - Масштабируемость
 - Рост числа хостов в сети
 - Объединение сетей
 - Разные механизмы адресации
 - Разные размеры сообщения
 - Нарушение порядка передачи сообщений
 - о Распределение ресурсов
 - Распределение пропускной способности сети:
 - Статическое
 - Динамическое
 - Управление потоком
 - Быстрый отправитель перегрузит данными медленного получателя

- Скопление перегрузка сети большим количеством одновременных отправлений
- Качество обслуживания (все возможные характеристики услуг и сети, желательные для пользователя).

Качество разное для разных типов нагрузки

- Файлы:
 - Отсутствие искажений данных
 - Задержки допустимы
- Видео, голос:
 - Минимальная задержка
 - Допустимы небольшие искажения
- о Безопасность
 - Перехват информации, передаваемой по сети
 - Пароль к электронной почте
 - Поддельные узлы сети:
 - Фальшивый сайт банка
 - Изменение сообщений:
 - Было: «Снимите с моего счета \$10»
 - Стало: «Снимите с моего счета \$1000»
- Как организовать сеть так, чтобы все перечисленные проблемы были решены?
 - 1) Декомпозиция разбиение одной сложной задачи на несколько более простых задач-модулей. Декомпозиция состоит в четком определении функций каждого модуля, а также порядка их взаимодействия.
 - 2) Многоуровневый подход. После представления исходной задачи в виде множества модулей эти модули группируют и упорядочивают по уровням, образующим иерархию. В соответствии с принципом иерархии для каждого промежуточного уровня можно указать непосредственно примыкающие к нему соседние вышележащий и нижележащий уровни.

Сервис определяет, что именно делает уровень

Примеры сервисов:

- а. Надежная передача потока данных
- b. Согласование форматов передаваемых данных
- с. Поиск маршрута между сетями

Сервис не определяет:

- d. Как именно уровень реализует сервис
- е. Как получить доступ к данному уровню

Протокол уровня п – правила и соглашения, Прикладной HTTP **SMTP** DNS FTP используемые для связи уровня n одного хоста с уровнем п другого хоста. Транспортный **TCP UDP** Примеры: А) Основным протоколом сетевого уровня является Сетевой IΡ **ICMP** межсетевой протокол (Internet Protocol, ARP DHCP IP). В его задачу входит продвижение пакета Сетевых Ethernet WiFi DSL между сетями — от одного маршрутизатора интерфейсов к другому до тех пор, пока пакет не попадет в сеть

назначения. Разворачивается на всех шлюзах(не только на хостах), дейтаграммный протокол.

Каждый отдельный пакет рассматривается сетью как совершенно независимая единица передачи — *дейтаграмма*.

Б) Протоколы прикладного уровня:

FTP - протокол передачи файлов (File Transfer Protocol)

Telnet -протокол эмуляции терминала

SMTP - простой протокол передачи почты (Simple Mail Transfer Protocol)

HTTP - протокол передачи гипертекста (Hypertext Transfer Protocol)

Интерфейс – набор примитивных операций, предоставляемых нижним уровнем верхнему. Введение интерфейсов дает возможность проводить разработку, тестирование и модификацию отдельного уровня независимо от других уровней.

4. Понятия «стек протоколов» и «инкапсуляция»

Архитектура сети – набор уровней и протоколов сети

Интерфейсы не входят в архитектуру!

Стек протоколов — иерархически организованный набор протоколов, достаточный для организации взаимодействия по сети.

В сети Windows могут использоваться такие стеки протоколов, как NetBIOS/NetBEUI (Microsoft), IPX/SPX (Novell) и TCP/IP.


- **Инкапсуляция** включение сообщения вышестоящего уровня в сообщение нижестоящего уровня
- Сообщение:

□ Заголовок

□ Данные

□ Концевик

<u>Инкапсуляция –</u> это процесс передачи данных с верхнего уровня приложений вниз (по стеку протоколов) к физическому уровню, чтобы быть переданными по сетевой физической среде (витая пара, оптическое волокно, Wi-Fi, и др.). Причём на каждом уровне различные протоколы добавляют к передающимся данным свою информацию.



Инкапсуляция на модели OSI

Процесс преобразования сигналов из провода в данные называется процессом декапсуляции.

5. Модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI.
 ■ На раннем этапе развития сетей (60-70 годы) стандартизации не было
 ■ Оборудование разных производителей не могло взаимодействовать по сети
 □ Несовместимость сетевого оборудования
 □ Разные протоколы
 ■ Решение – стандарты
 Типы стандартов
 ■ De jure (формальные, юридические) – принятые по формальным законам стандартизации
 ■ De facto (фактические) – стандарты, установившиеся сами собой
 □ Новая технология, пользующаяся большой популярностью
 Эталонная модель сети описывает сервисы и уровни сети
 ■ Эталонные модели:
 □ Модель взаимодействия открытых систем (ISO OSI) – юридический стандарт
 □ Модель ТСР/IP – стандарт де-факто

Сетевая модель OSI (базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем) — сетевая модель стека сетевых протоколов OSI/ISO.

- ❖ Принята в качестве стандарта Международной организацией по стандартизации (ISO) в 1983 г.
- ❖ Англоязычное название Open System Interconnection Reference Model (ISO OSI)
- Открытая система построенная в соответствии с открытыми спецификациями

Открытая спецификация – общедоступная спецификация, соответствующая стандартам.

Преимущества открытых систем:

- Возможность построения сети из оборудования разных производителей
- Безболезненная замена отдельных компонентов на более совершенные
- Легкость объединения нескольких сетей
- ❖ Модель OSI описывает:
 - о Семь уровней организации сети
 - о Назначение каждого уровня
- Описание протоколов не включено в модель OSI, они выпущены отдельными стандартами
- Протоколы на практике не применяются
- ❖ Модель OSI используется в качестве «общего языка» для описания разных сетей (теоретическая модель, показывающая принципы реализации сетевых моделей)

Физический уровень:

- нижний уровень модели, который определяет метод передачи данных, представленных в двоичном виде, от одного устройства (компьютера) к другому.
- Задача: Передача потока битов без искажений в соответствии с заданной частотой
- Не вникает в смысл передаваемой информации

Канальный уровень:

- Предназначен для обеспечения взаимодействия сетей по физическому уровню и контролем над ошибками, которые могут возникнуть.
- Задачи:
 - о Установка логического соединения
 - о Согласование скоростей передачи и приема информации
 - о Обеспечение надежности передачи, обнаружение и коррекция ошибок
- В широковещательной сети:
 - о Управление доступом к среде передачи данных

о Физическая адресация

■ Канальный уровень может взаимодействовать с одним или несколькими физическими уровнями, контролируя и управляя этим взаимодействием.

Сетевой уровень:

- Предназначен для определения пути передачи данных.
- Отвечает за
 - трансляцию логических адресов и имён в физические,
 - определение кратчайших маршрутов,
 - коммутацию и маршрутизацию,
 - о отслеживание неполадок и «заторов» в сети.

Транспортный уровень:

- Предназначен для обеспечения надёжной передачи данных от отправителя к получателю. При этом уровень надёжности может варьироваться в широких пределах.
- Существует множество классов протоколов транспортного уровня,

начиная от протоколов, предоставляющих только основные транспортные функции (например, функции передачи данных без подтверждения приема), и заканчивая протоколами, которые гарантируют доставку в пункт назначения нескольких пакетов данных в надлежащей последовательности, мультиплексируют несколько потоков данных, обеспечивают механизм управления потоками данных и гарантируют достоверность принятых данных.

Сеансовый уровень:

- Обеспечивает поддержание сеанса связи, позволяя приложениям взаимодействовать между собой длительное время.
- Уровень управляет
 - созданием/завершение м сеанса,
 - обменом информацией,
 - о синхронизацией задач,
 - о определением права

| | Модель OSI | v. | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Тип данных | Уровень (layer) | Функции | |
| | 7. Прикладной (application) | Доступ к сетевым службам | |
| Данные | 6. Представительский (presentation) | Представление и шифрование данных | |
| | 5. Сеансовый (session) | Управление сеансом связи | |
| Сегменты (сообщения) | 4. Транспортный (transport) | Прямая связь между конечными пунктами и надежность | |
| Пакеты З. Сетево й (network) | | Определение маршрута и логическая адресация | |
| Кадры _(дейтаграммы) | 2. Канальный (data link) | Физическая адресация | |
| Биты | 1. Физический (physical) | Работа со средой передачи, сигналами и двоичными данными | |

Сетевое оборудование

| Уровень модели OSI | Оборудование |
|--------------------|-------------------|
| Физический | Концентратор |
| Канальный | Коммутатор, точка |
| | доступа |
| Сетевой | Маршрутизатор |

на передачу данных и поддержанием сеанса в периоды неактивности приложений.


Уровень представления:

- Обеспечивает представление передаваемой по сети информации, не меняя при этом ее содержания, преобразование протоколов и шифрование/дешифрование данных.
- Запросы приложений, полученные с прикладного уровня, на уровне представления преобразуются в формат для передачи по сети, а полученные из сети данные преобразуются в формат приложений.
- На этом уровне может осуществляться сжатие/распаковка или кодирование/декодирование данных, а также перенаправление запросов другому сетевому ресурсу, если они не могут быть обработаны локально.

Прикладной уровень:

- верхний уровень модели, обеспечивающий взаимодействие пользовательских приложений с сетью:
- позволяет приложениям использовать сетевые службы:
 - о удалённый доступ к файлам и базам данных,
 - о пересылка электронной почты;
- отвечает за передачу служебной информации;
- предоставляет приложениям информацию об ошибках;
- формирует запросы к уровню представления.

6. Стек протоколов TCP/IP.



| Прикладной уровень | FTP, Telnet, HTTP, SMTP, SNMP, TFTP | |
|--------------------------------|--|--|
| Транспортный уровень | TCP, UDP | |
| Сетевой уровень | IP, ICMP, RIP, OSPF | |
| Уровень сетевых интерфейсов | Не регламентируется | |
| | (^Олифер) | |

(<презентация)

Эталонная модель ТСР/ІР

- Стандарт де-факто
- Протоколы TCP/IP стали популярны при создании сети ARPANET
- ARPANET объединяла сети, использующие различные технологии
- Необходимо было разработать модель, которая бы позволила объединять сети на основе стека TCP/IP
- Модель включает:
 - о 4 сетевых уровня
 - о Протоколы для каждого уровня

Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним уровням модели OSI: прикладному, представления и сеансовому. Он объединяет сервисы, предоставляемые системой пользовательским приложениям.

Протоколы прикладного уровня:

> FTP - протокол передачи файлов (File Transfer Protocol)

- > Telnet -протокол эмуляции терминала
- > SMTP простой протокол передачи почты (Simple Mail Transfer Protocol)
- ▶ HTTP протокол передачи гипертекста (Hypertext Transfer Protocol)
- > DNS (Domain Name System) протокол обращения к системе доменных имен

Протоколы **транспортного уровня** могут решать проблему негарантированной доставки сообщений («дошло ли сообщение до адресата?»), а также гарантировать правильную последовательность прихода данных. В стеке TCP/IP транспортные протоколы определяют, для какого именно приложения предназначены эти данные.

- ▶ ТСР «гарантированный» транспортный механизм с предварительным установлением соединения, предоставляющий приложению надёжный поток данных, дающий уверенность в безошибочности получаемых данных, перезапрашивающий данные в случае потери и устраняющий дублирование данных. ТСР позволяет регулировать нагрузку на сеть, а также уменьшать время ожидания данных при передаче на большие расстояния. Более того, ТСР гарантирует, что полученные данные были отправлены точно в такой же последовательности.
- ▶ UDP протокол передачи дейтаграмм без установления соединения. Также его называют протоколом «ненадёжной» передачи, в смысле невозможности удостовериться в доставке сообщения адресату, а также возможного перемешивания пакетов. UDP обычно используется в таких приложениях, как потоковое видео и компьютерные игры, где допускается потеря пакетов, а повторный запрос затруднён или не оправдан, либо в приложениях вида запрос-ответ (например, запросы к DNS), где создание соединения занимает больше ресурсов, чем повторная отправка.

Сетевой уровень, называемый также уровнем Интернета, является стержнем всей архитектуры TCP/IP. Именно этот уровень, функции которого соответствуют сетевому уровню модели OSI, обеспечивает *перемещение пакетов в пределах составной сети*, образованной объединением нескольких подсетей. Протоколы сетевого уровня поддерживают *интерфейс с вышележащим транспортным уровнем*, получая от него запросы на передачу данных по составной сети, а также с нижележащим уровнем сетевых интерфейсов.

- ▶ IP —(Internet Protocol, межсетевой протокол) основной протокол сетевого уровня. В его задачу входит продвижение пакета между сетями от одного маршрутизатора к другому до тех пор, пока пакет не попадет в сеть назначения. В отличие от протоколов прикладного и транспортного уровней, протокол IP развертывается не только на хостах, но и на всех маршрутизаторах (шлюзах). Протокол IP это дейтаграммный протокол, работающий без установления соединений по принципу доставки с максимальными усилиями. Такой тип сетевого сервиса называют также «ненадежным».
- ▶ ICMP (Internet Control Message Protocol протокол межсетевых управляющих сообщений) сетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP. В основном ICMP используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникших при передаче данных, например, запрашиваемая услуга недоступна, или хост, или маршрутизатор не отвечают. Также на ICMP возлагаются некоторые сервисные функции.
- ➤ **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol* протокол динамической настройки узла) сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.
- ➤ **RIP** (протокол маршрутной информации, *Routing Information Protocol*) один из самых простых протоколов маршрутизации. Применяется в небольших компьютерных сетях, позволяет маршрутизаторам динамически обновлять маршрутную информацию

- (направление и дальность в транзитивных участках участках между двумя узлами, по которым передаются данные), получая ее от соседних маршрутизаторов.
- ➤ ARP (Address Resolution Protocol протокол определения адреса) протокол в компьютерных сетях, предназначенный для определения MAC адреса по известному IP адресу.

Уровень сетевых интерфейсов описывает, каким образом передаются пакеты данных через физический уровень, включая кодирование (то есть специальные последовательности бит, определяющих начало и конец пакета данных). Кроме того, уровень описывает среду передачи данных (будь то коаксиальный кабель, витая пара, оптическое волокно или радиоканал), физические характеристики такой среды и принцип передачи данных (разделение каналов, модуляцию, амплитуду сигналов, частоту сигналов, способ синхронизации передачи, время ожидания ответа и максимальное расстояние). Так как для каждой вновь появляющейся технологии разрабатываются собственные интерфейсные средства, функции этого уровня нельзя определить раз и навсегда, и именно поэтому нижний уровень стека TCP/IP не регламентируется.

7. Стеки сетевых протоколов (обзор).

Стек протоколов – иерархически организованный набор протоколов, достаточный для организации взаимодействия по сети.

Важнейшим направлением стандартизации в области вычислительных сетей является стандартизация коммуникационных протоколов. Наиболее известными стеками протоколов являются: OSI, TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS/SMB, DECnet, SNA (не все из них применяются сегодня на практике).

Стек OSI

Важно различать модель OSI и стек протоколов OSI. В то время как модель OSI является концептуальной схемой взаимодействия открытых систем, стек OSI представляет собой набор спецификаций конкретных протоколов. В отличие от других стеков протоколов, стек OSI полностью соответствует модели OSI, включая спецификации протоколов для всех семи уровней взаимодействия, определенных в этой модели.

Протоколы стека OSI отличает сложность и неоднозначность спецификаций. Эти свойства явились результатом общей политики разработчиков стека, стремившихся учесть в своих протоколах все многообразие уже существующих и появляющихся технологий.



На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает протоколы **Ethernet, Token Ring, FDDI**, а также протоколы **LLC, X.25 и ISDN**, то есть использует все разработанные вне стека популярные протоколы нижних уровней, как и большинство других стеков.


Сетевой уровень включает протоколы Connection-oriented Network Protocol (**CONP**) и Connectionless Network Protocol (**CLNP**), протоколы маршрутизации стека OSI: **ES-IS** (End System

— Intermediate System) между конечной и промежуточной системами и **IS-IS** (Intermediate System — Intermediate System) между промежуточными системами.

Транспортный уровень стека OSI в соответствии с функциями, определенными для него в модели OSI, скрывает различия между сетевыми сервисами с установлением соединения и без установления соединения, так что пользователи получают требуемое качество обслуживания независимо от нижележащего сетевого уровня. Чтобы обеспечить это, транспортный уровень требует, чтобы пользователь задал нужное качество обслуживания. **Службы прикладного уровня** обеспечивают передачу файлов, эмуляцию терминала, службу каталогов и почту. Из них наиболее популярными являются служба каталогов (**стандарт X.500**), электронная почта (**X.400**), протокол виртуального терминала (**VTP**), протокол передачи, доступа и управления файлами (**FTAM**), протокол пересылки и управления работами (**JTM**).

Стек IPX/SPX

- является оригинальным стеком протоколов фирмы Novell, разработанным для сетевой операционной системы NetWare еще в начале 80-х годов.
- Протоколы стека разрабатывались с учетом применения в локальных сетях с небольшими сетевыми ресурсами, но с хорошими физическими коммуникационными средствами. Поэтому эти протоколы не очень хорошо работали в составных сетях с глобальными низкоскоростными связями.
- В настоящее время, с одной стороны, возросла пропускная способность глобальных сетей, с другой усовершенствованы протоколы стека. Все это теперь позволяет стеку IPX/SPX успешно конкурировать с другими стеками при создании корпоративных сетей.




Протоколы:

- > **IPX** (Internetwork Packet Exchange) протокол межсетевого обмена пакетами. Это основной протокол стека, он соотносится с сетевым уровнем модели OSI;
- > **SPX** (Sequenced Packet Exchange) протокол последовательного обмена пакетами; обеспечивает надежность передачи данных;
- > **PEP** (Packet Exchange Protocol) протокол обмена пакетами(считается частью подсистемы NCP и не документирован)
- ➤ NCP (NetWare Core Protocol) основной протокол верхнего уровня. Он обеспечивает работу основных служб сетевой ОС Novell NetWare и объединяет функции всех уровней от транспортного до прикладного модели OSI;
- SAP (Service Advertising Protocol) протокол оповещения о сервисах; он используется при широковещательных сообщениях, когда узел передает информацию о сетевых службах, которые он может предоставить; здесь же указывается его сетевой адрес.
- > **RIP** (Routing Information Protocol) протокол маршрутной информации.
- NLSP (Network Link Services Protocol) протокол маршрутизации.

Стек NetBIOS/SMB

 является совместной разработкой компаний IBM и Microsoft



OSI

- На физическом и канальном уровнях этого стека задействованы уже получившие распространение протоколы, такие как Ethernet, Token Ring, FDDI.
- **NetBIOS** интерфейс прикладного программирования сетевых приложений.
- NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) расширенный интерфейс протокола NetBIOS
- **NBF** находится на самом нижнем уровне стека. Он выполняет функции протокола транспортного и сетевого уровней и предоставляет базовые услуги связи между устройствами.
- Протокол Server Message Block **(SMB)** поддерживает функции сеансового уровня, уровня представления и прикладного уровня. На основе SMB реализуется файловая служба, а также службы печати и передачи сообщений между приложениями.

Стек протоколов ТСР/ІР

■ Стек протоколов TCP/IP представляет собой семейство протоколов, обеспечивающих соединение и совместное использование различных систем. Стек был разработан для работы в разнородных сетях. Протоколы стека отличаются высокой надежностью: они отвечают требованию обеспечения возможности работы узлов сети, уцелевших при ограниченном ядерном нападении. В настоящее время стек


| Прикладной уровень | FTP, Telnet, HTTP, SMTP, SNMP, TFTP |
|--------------------------------|--|
| Транспортный уровень | TCP, UDP |
| Сетевой уровень | IP, ICMP, RIP, OSPF |
| Уровень сетевых интерфейсов | Не регламентируется |

протоколов TCP/IP используется как для связи в сети Интернет, так и в локальных сетях.

■ В основу архитектуры TCP/IP была целенаправленно заложена одноранговая структура. TCP/IP имеет распределенный характер, в отличие от классической "нисходящей" модели обеспечения надежности. В среде с TCP/IP никакого центрального органа нет. Узлы взаимодействуют непосредственно друг с другом, и каждый из них обладает полной информацией о всех доступных сетевых сервисах. Если какой-либо из хост-компьютеров отказывает, ни одна из остальных машин на это не реагирует (если только ей не нужны данные, которые как раз на отказавшем компьютере и находятся).

Протоколы:

- TCP (Transmission Control Protocol протокол управления передачей) базовый транспортный протокол, давший название всему семейству протоколов TCP/IP;
- **UDP** (User Datagram Protocol) второй по распространенности транспортный протокол семейства TCP/IP;
- IP (Internet Protocol) межсетевой протокол;
- ARP (Address Resolution Protocol протокол разрешения адресов) используется для определения соответствия IP-адресов и Ethernet-адресов;
- SLIP (Serial Line Internet Protocol) протокол передачи данных по телефонным линиям;
- PPP (Point to Point Protocol) протокол обмена данными "точка-точка";
- **RPC** (Remote Process Control) протокол управления удаленными процессами;
- TFTP (Trivial File Transfer Protocol) простой протокол передачи файлов;
- **DNS** (Domain Name System) протокол обращения к системе доменных имен;
- RIP (Routing Information Protocol) протокол маршрутизации.
- 8. Физический уровень.



Mесто в модели OSI

- нижний уровень модели, который определяет метод передачи данных,
 представленных в двоичном виде, от одного устройства (компьютера) к другому.
- Задача: Передача потока битов без искажений в соответствии с заданной частотой
- Не вникает в смысл передаваемой информации

Среда передачи данных - физическая среда, пригодная для прохождения сигнала

- Служит для физической передачи данных в сети от одного устройства к другому
- Выделяют 3 вида сред:
- 1) Проводная (воздушная) среда
 - провода без каких-либо изолирующих или экранирующих оплеток, проложенные между столбами и висящие в воздухе

Полихлорвиниловая

оболочка

Неэкранированная витая пара

Изоляция

Экран/внешний проводник

Коаксиальный кабель

Внутренний

проводник

Медные провода

Полихлорвинилова

оболочка

Экранированная витая пара

Внешняя

защитная оболочка

Медные провода

Сердечник

Стеклянная оболочка

Волоконно-оптический кабель


- Появились самыми первыми
- Использовались для телефонной связи
- Низкая скорость
- Высокие помехи

2) Кабельная среда:

Медные кабели

витая пара:

- □ Скрученная пара медных проводов
- □ Скручивание снижает помехи
- □ В одном кабеле несколько скрученных пар
 - Экранированная витая пара – большая зашишенность сигнала
 - защищенность сигнала от помех



Пластиковое

покрытие

коаксиальный кабель:

- □ состоит из несимметричных пар проводников.
- □ Каждая пара представляет собой внутреннюю медную жилу и соосную с ней внешнюю жилу, которая может быть полой медной трубой или оплеткой, отделенной от внутренней жилы диэлектрической изоляцией.
- □ Внешняя жила играет двоякую роль по ней передаются информационные сигналы и она является экраном, защищающим внутреннюю жилу от внешних электромагнитных полей.
 - «Толстый» коаксиал (Ethernet) хорошие механические и электрические характеристики, сложность монтажа
 - «Тонкий» коаксиал (Ethernet) (наоборот)
 - Телевизионный кабель (кабельное ТВ)

Оптические кабели

- □ состоит из тонких гибких стеклянных волокон, по которым распространяются световые сигналы
- □ наиболее качественный тип кабеля
 - Одномодовые кабели:
 - о Тонкий сердечник
 - о Одна длина волны
 - о Дороги в изготовлении
 - Работают на расстоянии до сотен километров

- Многомодовые кабели:
 - о Более толстый сердечник
 - о Несколько длин волн
 - о Дешевы в изготовлении
 - Расстояние до 300 500 м
 - При больших расстояниях возникают искажения из-за наложения сигналов с разной длинной волны

3) Беспроводная среда:

- Радиосвязь (образуются с помощью передатчика и приемника радиоволн)
- Спутниковая связь

Передача сигналов

- Задача физического уровня передать сигнал по среде передачи данных
- Основная проблема: искажение сигналов при передаче по линиям связи:
 - о Оптические кабели низкое искажение
 - о Медные кабели среднее искажение
 - о Радиоволны высокое искажение
- Для того чтобы передатчик и приемник, соединенные некоторой средой, могли обмениваться информацией, им необходимо договориться о том, какие сигналы будут соответствовать двоичным единицам и нулям дискретной информации. Для представления дискретной информации в среде передачи данных применяются сигналы двух типов: прямоугольные импульсы и синусоидальные волны. В первом случае используют термин «кодирование», во втором «модуляция».

Основы представления сигналов

- Любой сигнал можно представить суммой гармонических колебаний (с разной частотой и амплитудой)
- Гармоника каждая составляющая разложения сигнала (синусоида)
- **Спектр** (спектральное разложение) набор всех гармоник
- Ширина спектра разность между максимальной и минимальной частотами гармоник
- Полоса пропускания диапазон частот, при которых гармоники передаются по линии связи без искажения
- Чем больше полоса пропускания кабеля, тем лучше
- Чем меньше спектр сигнала, тем лучше

Модуляция

■ передача информации с помощью синусоидальных сигналов путем изменения амплитуды, частоты или фазы


Исходная

последовательность бит – рисунок а.

Типы модуляции:

При **амплитудной**

модуляции для логической единицы выбирается один уровень амплитуды синусоиды несущей частоты, а для логического нуля — другой (рис. б). Этот способ редко используется в чистом



виде на практике из-за низкой помехоустойчивости.

При **частотной модуляции** значения нуля и единицы исходных данных передаются синусоидами с различной частотой —f1 и f2(рис. в). Этот способ модуляции не требует сложных схем и обычно применяется в низкоскоростных модемах, работающих на скоростях 300 и 1200 бит/с.

При фазовой модуляции значениям данных 0 и 1 соответствуют сигналы одинаковой частоты, но различной фазы, например 0 и 180° или 0,90,180 и 270° (рис. г).

Для повышения скорости передачи данных прибегают к комбинированным методам модуляции. (Например, квадратурная амплитудная модуляция.)

Кодирование, проблема синхронизации приемника и передатчика

- В вычислительной технике для представления данных используется двоичный код. Внутри компьютера единицам и нулям данных соответствуют дискретные электрические сигналы. Представление данных в виде электрических или оптических сигналов называется кодированием. Существуют различные способы кодирования двоичных цифр, например потенциальный способ, при котором единице соответствует один уровень напряжения, а нулю другой, или импульсный способ, когда для представления цифр используются импульсы различной полярности.
- При выборе способа кодирования нужно одновременно стремиться к достижению нескольких целей:
 - минимизировать ширину спектра сигнала, полученного в результате кодирования;
 - о обеспечивать синхронизацию между передатчиком и приемником;
 - о обеспечивать устойчивость к шумам;
 - о обнаруживать и по возможности исправлять битовые ошибки;
 - о минимизировать мощность передатчика.

Синхронизация передатчика и приемника нужна для того, чтобы приемник точно знал, в какой момент времени считывать новую порцию информации с линии связи. При передаче дискретной информации время всегда разбивается на такты одинаковой длительности, и приемник старается считать новый сигнал в середине каждого такта, то есть синхронизировать свои действия с передатчиком.

Проблема синхронизации в сетях решается сложнее, чем при обмене данными между близко расположенными устройствами, например, между блоками внутри компьютера или же между компьютером и принтером. На небольших расстояниях хорошо работает схема, основанная на отдельной тактирующей линии связи, так что информация снимается с линии данных только в момент прихода тактового импульса. В сетях использование этой схемы вызывает трудности из-за неоднородности характеристик проводников в кабелях. На больших расстояниях неравномерность скорости распространения сигнала может привести к тому, что тактовый импульс придет настолько позже или раньше соответствующего сигнала данных, что бит данных будет пропущен или считан повторно. Другой причиной, по которой в сетях отказываются от использования тактирующих импульсов, является экономия проводников в дорогостоящих кабелях.

В сетях для решения проблемы синхронизации применяются так называемые **самосинхронизирующиеся коды**, сигналы которых несут для приемника указания о том, в какой момент времени начать распознавание очередного бита. Любой резкий перепад сигнала — **фронт** — может служить указанием на необходимость синхронизации приемника с передатчиком.

Виды кодирования:

1) Кодирование **NRZ** Используется два уровня потенциала:

- а. Положительный 1
- b. Отрицательный 0

Преимущества:

- Хорошая распознаваемость сигнала (уровни резко отличаются)
- Простота реализации

Недостатки:


- Низкочастотная составляющая, переходящая в постоянный ток
- Отсутствие синхронизации

2) Избыточное кодирование

- Избыточные коды основываются на добавлении информации, необходимой для синхронизации
- Исходная последовательность битов разбивается на порции – символы
- Каждый исходный символ заменяется на новый с большим количеством битов
- Часть символов в избыточных кодах не используется
- Обнаружение ошибок:
- Получили неиспользуемый символ значит, произошла ошибка при передаче по сети
- Управляющие символы:
- Начало передачи, конец передачи и т.п.

Избыточный код 4В/5В

- Не содержит длинных последовательностей 0
- ❖ Передается по сети с помощью кодирования, не чувствительного к последовательностям 1 (NRZI)
- Прост в реализации (таблица перекодировки)
- 3) Манчестерское кодирование




- Два уровня сигнала
- Кодирование:
 - а. Переход от низкого сигнала к высокому 1
 - b. Переход от высокого сигнала к низкому 0
 - с. В начале такта возможен служебный переход сигнала
- ХОК данных и тактовых импульсов
- Преимущества:
 - о Два уровня сигнала
 - о Самосинхронизация
- Недостаток:
 - о Частота выше, чем у потенциальных кодов, спектр шире

Избыточный код 4В/5В


| Исходный символ | Результирующий символ | Исходный символ | Результирующий символ |
|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| 0000 | 11110 | 1000 | 10010 |
| 0001 | 01001 | 1001 | 10011 |
| 0010 | 10100 | 1010 | 10110 |
| 0011 | 10101 | 1011 | 10111 |
| 0100 | 01010 | 1100 | 11010 |
| 0101 | 01011 | 1101 | 11011 |
| 0110 | 01110 | 1110 | 11100 |
| 0111 | 01111 | 1111 | 11101 |

4) Импульсное кодирование

- Информация представляется сменой импульса, происходящей в середине такта
- Хорошая самосинхронизация сигнал изменяется каждый такт
- Недостаток: широкий спектр по сравнению с потенциальным кодированием изза высокой частоты
- 5) Потенциальный код **2B1Q** (каждые два бита (2B) передаются за один такт (1) сигналом, имеющим четыре состояния (Q Quadra))
- Для передачи данных используется 4 уровня потенциала:



- b. 2 уровень **–** 10
- с. 3 уровень 01
- d. 4 уровень 00
- За 1 такт передается 2 бита
- Недостаток: нужен мощный передатчик, чтобы различить 4 уровня сигнала



6) Скрэмблирование – перемешивание информации так, чтобы не оставалось длинных последовательностей 0.

9. Понятие «разделяемая среда». Соединение точка-точка.

Физические каналы связи делятся на несколько типов в зависимости от того, могут они передавать информацию в обоих направлениях или нет.

Направления передачи

Симплексный режим – данные передаются только в одну сторону

Дуплексный режим – данные передаются одновременно в обе стороны

Полудуплексный режим – данные передаются в обе стороны с разделением времени

В том случае, когда линия связи является дуплексным каналом связи, как это показано на рис. 2.20, каждый из интерфейсов монопольно использует канал связи в направлении «от себя». Это объясняется тем, что дуплексный канал состоит из двух независимых сред передачи




Рис. 2.20. Дуплексный канал — разделяемая среда отсутствует

данных (подканалов), и так как только передатчик интерфейса является активным устройством, а приемник пассивно ожидает поступления сигналов от приемника, то конкуренции подканалов не возникает.

Такой режим использования среды передачи данных является в настоящее время основным в компьютерных локальных и глобальных сетях.

Однако если в глобальных сетях такой режим использовался всегда, то в локальных сетях до середины 90-х годов преобладал другой режим, основанный на разделяемой среде передачи данных.

Разделяемой средой (shared medium) называется физическая среда передачи данных, к которой непосредственно подключено несколько передатчиков узлов сети. Причем в каждый момент времени только один из передатчиков какого-либо узла сети получает доступ к разделяемой среде и использует ее для передачи данных приемнику другого узла, подключенному к этой же среде.

В наиболее простом случае эффект разделения среды возникает при соединении двух интерфейсов с помощью полудуплексного канала связи, то есть такого канала, который

может передавать данных в любом направлении, но только попеременно (рис. 2.21). В этом случае к одной и той же среде передачи данных (например, к коаксиальному кабелю или общей радиосреде) подключены два приемника двух независимых узлов сети.




Рис. 2.21. Полудуплексный канал -- разделяемая среда

При таком применении среды передачи данных возникает новая задача совместного использования среды независимыми передатчиками таким образом, чтобы в каждый отдельный момент времени по среде передавались данные только одного передатчика. Другими словами, возникает необходимость в механизме синхронизации доступа интерфейсов к разделяемой среде.

Существуют различные способы решения задачи организации совместного доступа к разделяемым линиям связи. Одни из них подразумевают <u>централизованный</u> подход, когда

доступом к каналу управляет специальное устройство— арбитр, другие— <u>децентрализованный</u>.

На первый взгляд может показаться, что механизм разделения среды очень похож на механизм мультиплексирования потоков — в том и другом случаях по линии связи передаются несколько потоков данных. Однако здесь есть принципиальное различие, касающееся того, как контролируется (управляется) линия связи. При мультиплексировании дуплексная линия связи в каждом направлении находится под полным контролем одного коммутатора, который решает, какие потоки разделяют общий канал связи.

Мультиплексирование — образование из нескольких отдельных потоков общего агрегированного потока, который передается по одному физическому каналу связи. Другими словами, мультиплексирование — это способ разделения одного имеющегося физического канала между несколькими одновременно протекающими сеансами связи между абонентами сети.

Сегодня в проворных локальных сетях метод разделения среды практически перестал применяться. Основной причиной отказа от разделяемой среды явилась ее <u>низкая и плохо</u> предсказуемая производительность, а также <u>плохая масштабируемость</u>.

Сети **точка-точка** — каналы связи соединяют по 2 компьютера, передача данных через промежуточные компьютеры

Типичным примером сети типа "точка-точка", предоставляющей большие возможности коррекции ошибок и гибкие средства управления, являются открытые сети данных, использующие протокол X.25.

Технология передачи "точка-точка" основана на последовательной передаче данных и обеспечивает:

- высокоскоростную и безошибочную передачу, применяя радиоканал типа "точкаточка";
- проникновение сигнала через стены и перекрытия;
- скорость передачи от 1,2 до 38,4 Кбит/с на расстояние до 60 м внутри здания и 550 м в условиях прямой видимости.

Прикладной

Представления

Сеансовый

Транспортный

Сетевой

Канальный

Физический

Подуровень управления логическим каналом

(Logical Link Control, LLC)

Подуровень управления доступом к среде (Media Access Control, MAC)

10. Канальный уровень.

- Предназначен для обеспечения взаимодействия сетей по физическому уровню и контролем над ошибками, которые могут возникнуть.
- Задачи:
 - о Установка логического соединения
 - Согласование скоростей передачи и приема информации
 - о Обеспечение надежности передачи, обнаружение и коррекция ошибок
- В широковещательной сети:
 - о Управление доступом к среде передачи данных
 - о Физическая адресация
- Канальный уровень может взаимодействовать с одним или несколькими физическими уровнями, контролируя и управляя этим взаимодействием.

Подуровни канального уровня:

- Подуровень управления логическим каналом (LLC)
 - □ Отвечает за передачу данных
 - □ Обеспечивает проверку и правильность передачи информации по соединению
 - □ Общий для разных технологи
 - □ выступает в качестве интерфейса между подуровнем МАС и сетевым уровнем

Услуги подуровня LLC

- **LLC1** передача данных без установления соединения и без подтверждения получения (Ethernet)
- LLC2 передача данных с установлением соединения (Token Ring)
- **LLC3** передача данных без установления соединения, но с подтверждением получения (WiFi)
- Мультиплексирование
 - ✓ Передача данных разных протоколов (IP, ARP, ICMP) на уровень МАС
- Демультиплексирование
 - ✓ решает, какому из сетевых протоколов передать полученные от МАС данные
- Управление потоком:
 - ✓ Предотвращение «затопления» медленного получателя быстрым отправителем
- Подуровень управления доступом к среде (MAC):
 - □ Обеспечение доступа к разделяемой среде
 - □ Специфичный для разных технологий
 - □ Не является обязательным
 - □ выступает в качестве интерфейса между подуровнем LLC и физическим (первым) уровнем.

Услуги подуровня МАС

- Адресация (присвоение МАС-адреса каждому устройству)
- Согласование скорости передачи данных

11. Классический Ethernet. Концентратор. Метод доступа к среде CSMA/CD. <u>История создания и развития</u>

- Первая сеть на разделяемой среде: радиосеть ALOHA, Гавайский университет
- Роберт Меткалф изучал ALOHA в аспирантуре
- Технология Ethernet была разработана вместе со многими первыми проектами корпорации Xerox PARC. Общепринято считать, что Ethernet был изобретён **22 мая 1973 года**, когда **Роберт Меткалф** составил докладную записку для главы PARC о потенциале технологии Ethernet. Но законное право на технологию Меткалф получил через несколько лет.
- **В 1976 году** он и его ассистент Дэвид Боггс (David Boggs) **издали брошюру** под названием «Ethernet: Distributed Packet-Switching For Local Computer Networks».
- Меткалф ушёл из Xerox в 1979 году и основал компанию 3Com для продвижения компьютеров и локальных вычислительных сетей (ЛВС). Ему удалось убедить DEC, Intel и Xerox работать совместно и разработать стандарт Ethernet (DIX).
- Впервые этот стандарт был опубликован 30 сентября 1980 года.
- 1982 г. Создан проект IEEE 802 для стандартизации Ethernet
- Он начал соперничество с двумя крупными запатентованными технологиями: token ring и ARCNET, которые вскоре были раздавлены под раздавлены под типы Ethernet
 - раздавлены под накатывающимися волнами продукции Ethernet. В процессе борьбы 3Com стала основной компанией в этой отрасли.

Преимущества использования витой пары по сравнению с коаксиальным кабелем:

- возможность работы в дуплексном режиме;
- низкая стоимость кабеля «витой пары»;
- более высокая надёжность сетей при неисправности в

| Название | Скорость | Кабель | Стандарт |
|------------------|----------|--|---------------------|
| Ethernet | 10 Мб/с | «Толстый», «тонкий» коаксиал, Витая пара | 802.3 |
| Fast Ethernet | 100 Мб/с | Витая пара, оптика | 802.3u |
| Gigabit Ethernet | 1 Гб/с | Витая пара, оптика | 802.3z, 802.3ab |
| 10G Ethernet | 10 Гб/с | Витая пара, оптика | 802.3ae, 802.3an |

- кабеле (соединение точка-точка: обрыв кабеля лишает связи два узла. В коаксиале используется топология «шина», обрыв кабеля лишает связи весь сегмент);
- минимально допустимый радиус изгиба меньше;
- большая помехоустойчивость из-за использования дифференциального сигнала;
- возможность питания по кабелю маломощных узлов, например IP-телефонов (стандарт Power over Ethernet, POE);
- гальваническая развязка трансформаторного типа. При использовании коаксиального кабеля в российских условиях, где, как правило, отсутствует заземление компьютеров, применение коаксиального кабеля часто сопровождалось пробоем сетевых карт и иногда даже полным «выгоранием» системного блока.

Причиной перехода на оптический кабель была необходимость увеличить длину сегмента без повторителей.

Типы:

■ Классический Ethernet

□ Разделяемая среда

☐ Ethernet – Gigabit Ethernet

■ Коммутируемый Ethernet

□ Точка-точка

□ Появился в Fast Ethernet

☐ Единственный вариант в 10G Ethernet

Классический Ethernet

- Исторически появился самый первый
- Общая шина коаксиальный кабель

Проблема общей шины:

- Полный отказ сети в случае:
 - Поломки сетевого адаптера
 - Проблемы с кабелем
 - Неисправности коннекторов или терминаторов
- Сложность диагностики
- Сложность монтажа

Коаксиальный кабель =>Витая пара =>Использование концентраторов

Концентратор (hub) – устройство для создания сетей Ethernet на основе витой пары

- Физическая топология звезда
- Логическая топология общая шина
- Работают на физическом уровне
- Соединяют в единую среду кабели, идущие по всем портам
- Данные, поступающие на порт концентратора, передаются на все другие порты, не зависимо от адреса назначения

Характеристики концентраторов:

- **Количество портов** разъёмов для подключения сетевых линий, обычно выпускаются концентраторы с 4, 5, 6, 8, 12, 16, 24 и 48 портами (наиболее популярны с 4, 8 и 16).
- Скорость передачи данных измеряется в Мбит/с, выпускаются концентраторы со скоростью 10 и/или 100 Мбит/с. Скорость может переключаться как автоматически (на наименьшую из используемых), так и с помощью перемычек или переключателей.
- Наличие портов для подключения кабелей Ethernet других типов коаксиальных или оптических.

Преимущества концентраторов:

- Выше надежность:
 - □ Сеть не перестает работать при однократном сбое
- Удобство диагностики:
 - □ Сразу можно определить, какой компьютер/кабель вызвал проблемы
- Удобство монтажа
- Возможность использования существующей витой пары (телефонной проводки)
- Дешевизна

Недостатки:

- снижение пропускной способности сети по мере увеличения числа узлов
- поскольку на канальном уровне узлы не изолированы друг от друга, все они будут работать со скоростью передачи данных самого худшего узла
- низкий уровень безопасности (вещание на все порты)

Коннектор - настроенное соединение между почтовыми серверами в различных группахмаршрутизации или почтовых системах.

Терминатор — поглотитель энергии (обычно резистор) на конце длинной линии, сопротивление которого равно волновому сопротивлению данной линии.



Тест целостности соединения (Link Integrity Test, LIT) – проверка состояния соединения на витой паре

- о Каждые 16 мс отправляются импульсы длительностью 100 нс
 - Если порт не используется
- о Если получатель принимает импульсы, он считает, что соединение работает
 - Подтверждается светом зеленого светодиода

Типы классического Ethernet

| Название | Тип | Максимальная длина сегмента | Узлов на сегмент | Преимущества |
|----------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 10Base5 | Толстый коаксиа ль ный | 500 м | 100 | Первый кабель; ныне устарел |
| 10Base2 | Тонкий коаксиальный | 185 м | 30 | Не нужны концентраторы |
| 10Base-T | Витая пара | 100 м | 1024 | Низкая цена |
| 10Base-F | Оптоволокно | 2000 м | 1024 | Лучший вариант при прокладке между зданиями |

- Расшифровка названий:
 - 10 Максимальная скорость 10Мб/с
 - Base технология передачи Baseband, без модуляции (с модуляцией BROAD)
 - 5, 2 округленная максимальная длина сегмента (500 м и 185 м)
 - T тип кабеля витая пара (twisted pair)
 - F тип кабеля оптический (fiber optic)

| | Физический у | ловень | Ethernet: |
|---|-------------------|---------|-----------|
| _ | T VIOVI ICCIONIVI | PODCIID | Luicinci. |

| | Коаксиальный | кабель |
|--|--------------|--------|
|--|--------------|--------|

□ Витая пара

□ Оптоволокно

| Канальнь | ау йы | овень | Etł | nernet | : |
|----------|-------|-------|-----|--------|---|
| | | | | | |

| | Методы доступа и протоколы, одинаковые для любой среды передачи данных |
|---|--|
| П | B MACCHURCHOM Ethernet CMEUISHN DOUNDORNN LLC N MAC |

Стандарты:

- Первый вариант экспериментальная реализация Ethernet в Xerox
- Ethernet II (Ethernet DIX) фирменный стандарт Ethernet компаний DEC, Intel, Xerox
- IEEE 802.3 юридический стандарт Ethernet

Стандарты Ethernet II и IEEE 802.3 незначительно отличаются друг от друга.

Формат кадра

| 6 байт | 6 байт | 2 байта | 46-1500 байт | 4 байта |
|---------------------|----------------------|---------|--------------|----------------------|
| Адрес получателя | Адрес отправителя | Тип | Данные | Контрольная сумма |
| | | | | |

Заголовок

Концевик

Поле Тип:

- Содержит условный код протокола верхнего уровня:
 - □ 0800 IPv4
 - ☐ 86DD IPv6
 - □ 0806 ARP
- Используется для реализации мультиплексирования и демультиплексирования

Поле Данные:

- Содержит данные, полученные от протокола верхнего уровня
- Максимальная длина 1500 байт
 - □ Выбрана разработчиками Ethernet
 - □ Ограничение на размер памяти для буфера
 - □ Существует расширение Jumbo Frame
- Минимальная длина 46 байт
 - □ Ограничение технологии Ethernet

Контрольная сумма:

- Используется для обнаружения ошибок при передаче кадра по сети
- Вычисляется по алгоритму CRC-32 (Cyclic Redundancy Check)
- При обнаружении ошибки кадр отбрасывается
- Исправления ошибок или перезапросов неправильного кадра нет

Классический Ethernet использует метод доступа к среде CSMA/CD

- Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
- Множественный доступ с прослушиванием несущей частоты и распознаванием коллизий
- Чтобы избежать коллизий, компьютеры должны передавать данные только тогда, когда среда не используется
- Способ определить, свободна ли среда прослушивание основной гармоники сигнала (несущей частоты):
 - о Несущая частота есть среда занята
 - Несущей частоты нет среда свободна
- Классический Ethernet использует манчестерское кодирование, несущая 5-10 МГц




Рис. 4.15. Двоичное кодирование (a); манчестерское кодирование (b); разностное манчестерское кодирование (b)

Jumbo Frame - это сверхдлинные (огромные) Ethernet-кадры, которые используются в высокопроизводительных сетях для увеличения производительности на длинных расстояниях, а также уменьшения нагрузки на центральный процессор. Jumbo-кадры имеют размер, превышающий стандартный размер: от 1500 до 16000 байт. CRC-32 - алгоритм

нахождения контрольной суммы, предназначенный для проверки целостности данных. CRC является практическим приложением помехоустойчивог о кодирования, основанном на определенных математических свойствах циклического кода.

Коллизия – искажение информации при одновременно передаче данных несколькими компьютерами.

Модель CSMA/CD Кадр Кадр Кадр Кадр Период Период Период Период передачи простоя конкуренции переда чи: Если в среде нет несущей частоты, то компьютер может начинать передачу данных Схема передачи: Преамбула Кадр Межкадровый интервал Преамбула: Служит для синхронизации приемника и передатчика Формат преамбулы: □ Длина 8 байт □ Первые 7 байт: 10101010 □ Последний байт: 10101011 (ограничитель начала кадра) Передача кадра После окончания преамбулы компьютер начинает передавать кадр ■ Все остальные компьютеры в сети начинают принимать кадр и записывают его в свой буфер ■ Первые 6 байт кадра содержат адрес получателя: □ Компьютер, который узнал свой адрес, продолжает записывать кадр □ Остальные удаляют кадр из буфера Межкадровый интервал: После окончания передачи все компьютеры ждут в течение межкадрового интервала □ 9,6 мкс в классическом Ethernet Назначение межкадрового интервала: □ Предотвратить монопольный захват канала □ Приведение сетевых адаптеров в исходное состояние Период конкуренции: ■ После завершения межкадрового интервала компьютеры могут начать передачу Два компьютера начали передачу одновременно – коллизия ■ Обнаружение коллизий: □ Компьютер передает и принимает сигналы одновременно □ Если принятый сигнал отличается от переданного – значит, возникла коллизия ■ Jam-последовательность – передается компьютером при обнаружении коллизии для

- Если компьютер начал передавать данные и обнаружил коллизию, то он делает паузу
- Длительность паузы: L * 512 битовых интервалов

того, чтобы другие компьютеры легче ее распознали

| □ 0,1 мкс в классическом Ethernet □ L случайно выбирается из диапазона [0, 2 ^N -1] □ N – номер польтки □ жспоненциальный двоичный алгоритм отсрочки □ Диапазоны L: □ 1 польтка: [0, 1] □ 2 польтка: [0, 3] □ 5 польтка: [0, 31] □ 10 польтка: [0, 13] □ 10 польток интервал не увеличивается □ После 16 польток интервал не увеличивается □ После 16 польток передача прекращается □ Алгоритм хорошо работает, когда в сети мало компьютеров □ Если компьютеров много, то коллизии возникают чаще: □ Растет число польток передачи □ Растет интервал L и длительность пауз □ Экспоненциально увеличивается задержка □ Время оборота (гоили trip time) – время, за которое сигнал коллизии успевает дойти до самого дальнего узла □ Время оборота должно быть меньше, чем время передачи самого короткого кадра □ В противном случае: □ Сигнал о коллизии может прийти уже после того, как компьютер завершил передачу кадра □ Компьютер будет считать, что кадр передан, а на самом деле произошла коллизия □ Параметры Еthernet подобраны так, чтобы коллизии гарантированно распознавались ■ Минимальная длина данных в кадре 46 байт □ Максимальная длина данных в кадре 46 байт □ Максимальная длина сети 2500 м Недостатки классического Ethernet □ Плоха масштабируемость: □ Сеть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на 30% □ Работоспособное количество компьютеров - 30 □ При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: □ Сокращается время оборота □ Разное время доставки кадра: □ Прична — коллизии □ Плохо для трафика реального времени ■ Низкая безопасность: □ Данные в разделяемой среде доступны всем 12. Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. 1 Тилы: □ Классический Ethernet | | Битовый интервал – время между появлениями двух последовательных битов данных |
|--|----|---|
| № номер попытки | | |
| Экспоненциальный двоичный алгоритм отсрочки Диапазоны I: 1 попытка: [0, 1] 2 попытка: [0, 31] 10 попытка: [0, 1023] После 10 попыток интервал не увеличивается После 16 попыток интервал не увеличивается Алгоритм хорошо работает, когда в сети мало компьютеров Если компьютеров много, то коллизии возникают чаще: Растет число попыток передачи Растет интервал L и длительность пауз Экспоненциально увеличивается задержка Время оборота (round trip time) – время, за которое сигнал коллизии успевает дойти до самого дальнего узла В противном случае: Сигнал о коллизии может прийти уже после того, как компьютер завершил передачу кадра Компьютер будет считать, что кадр передан, а на самом деле произошла коллизия Параметры Ethernet подобраны так, чтобы коллизии гарантированно распознавались Минимальная длина данных в кадре 46 байт Если данных меньше, то они дополняются до 46 байт Максимальная длина сети 2500 м Недостатик классического Ethernet Плохая масштабируемость: Сть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на 30% Работоспособное количество компьютеров - 30 При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: Сокращается время оборота Разное время доставки кадра: Причина – коллизии Плохо для трафика реального времени Низкая безопасность: Данные в разделяемой среде доступны всем Классический Ethernet Классический Ethernet Классический Ethernet | | • |
| Диапазоны L: | | · |
| □ 1 попытка: [0, 1] □ 2 попытка: [0, 3] □ 5 попытка: [0, 31] □ 10 попытка: [0, 1023] □ После 10 попытка: [0, 1023] □ После 16 попыток интервал не увеличивается □ После 16 попыток передача прекращается □ После 16 попыток передача прекращается □ Алгоритм хорошо работает, когда в сети мало компьютеров □ Если компьютеров много, то коллизии возникают чаще: □ Растет число попыток передачи □ Растет интервал L и длительность пауз □ Экспоненциально увеличивается задержка □ Время оборота (round trip time) – время, за которое сигнал коллизии успевает дойти до самого дальнего узла □ Время оборота должно быть меньше, чем время передачи самого короткого кадра □ В противном случае: □ Сигнал о коллизии может прийти уже после того, как компьютер завершил передачу кадра □ Компьютер будет считать, что кадр передан, а на самом деле произошла коллизия □ Параметры Еthernet подобраны так, чтобы коллизии гарантированно распознавались ■ Минимальная длина данных в кадре 46 байт □ Если данных меньше, то они дополняются до 46 байт ■ Максимальная длина сети 2500 м Недостатки классического Ethernet □ Плохая масштабируемость: □ Сеть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на 30% □ Работоспособное количество компьютеров - 30 □ При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: □ Сокращается время оборота □ Разное время доставки кадра: □ При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: □ Сокращается время оборота □ Разное время доставки кадра: □ При увеличении скорости передачно увеньшается длина сети: □ Сокращается время оборота □ Разное время доставки кадра: □ При увеличения скорости передачно увеньшается длина сети: □ Сокращается время оборота □ Разное время доставки кадра: □ При увеличения скорости передачно увеньшается длина сети: □ Сокращается время оборота □ Разное время растепьте всеменьшается длина сети: □ Коммутируемый Еthernet использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. □ Кильторова предачи увеньшается длина сети: □ Кампьстать предачи увеньшается длин | | |
| □ 2 попытка: [0, 31] □ 10 попытка: [0, 31] □ 10 попытка: [0, 1023] ■ После 10 попыток интервал не увеличивается ■ После 16 попыток интервал не увеличивается ■ Алгоритм хорошо работает, когда в сети мало компьютеров ■ Если компьютеров много, то коллизии возникают чаще: □ Растет число попыток передачи □ Растет число попыток передачи □ Растет читервал L и длительность пауз □ Экспоненциально увеличивается задержка ■ Время оборота (гоилd trip time) — время, за которое сигнал коллизии успевает дойти до самого дальнего узла ■ Время оборота должно быть меньше, чем время передачи самого короткого кадра ■ В противном случае: □ Сигнал о коллизии может прийти уже после того, как компьютер завершил передачу кадра □ Компьютер будет считать, что кадр передан, а на самом деле произошла коллизия ■ Параметры Ethernet подобраны так, чтобы коллизии гарантированно распознавались ■ Минимальная длина данных в кадре 46 байт ■ Всли данных меньше, то они дополняются до 46 байт ■ Максимальная длина сети 2500 м Недостатки классического Ethernet ■ Плохая масштабируемость: □ Сеть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на 30% □ Работоспособное количество компьютеров - 30 ■ При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: □ Сокращается время оборота ■ Разное время доставки кадра: □ Причина — коллизии □ Плохо для трафика реального времени ■ Низкая безопасность: □ Данные в разделяемой среде доступны всем 12. Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. Типы: ■ Классический Ethernet | | |
| □ 5 полытка: [0, 31] □ 10 полытка: [0, 1023] □ После 10 полытка: [0, 1023] □ После 16 полыток интервал не увеличивается □ После 16 полыток передача прекращается □ Алгоритм хорошо работает, когда в сети мало компьютеров □ Если компьютеров много, то коллизии возникают чаще: □ Растет число полыток передачи □ Время оборота (round trip time) — время, за которое сигнал коллизии успевает дойти до самого дальнего узла □ Время оборота должно быть меньше, чем время передачи самого короткого кадра □ В противном случае: □ Сигнал о коллизии может прийти уже после того, как компьютер завершил передачу кадра □ Компьютер будет считать, что кадр передан, а на самом деле произошла коллизия □ Параметры Еthernet подобраны так, чтобы коллизии гарантированно распознавались ■ Минимальная длина данных в кадре 46 байт □ Вараметры Еthernet подобраны так, чтобы коллизии гарантированно распознавались ■ Минимальная длина данных в кадре 46 байт □ Максимальная длина данных в кадре 46 байт □ Максимальная длина сети 2500 м Недостатки классического Еthernet □ Плохая масштабируемость: □ Сть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на 30% □ Работоспособное количество компьютеров - 30 □ При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: □ Сокращается время оборота □ Разное время доставки кадра: □ Причина – коллизии □ Плохо для трафика реального времени □ Низкая безопасность: □ Данные в разделяемой среде доступны всем 12. Коммутируемый Еthernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. Типы: □ Классический Ethernet | | |
| □ 10 попытка: [0, 1023] ■ После 10 попыток интервал не увеличивается ■ После 16 попыток интервал не увеличивается ■ Алгоритм хорошо работает, когда в сети мало компьютеров ■ Если компьютеров много, то коллизии возникают чаще: □ Растет число попыток передачи □ Растет число попыток передачи □ Растет интервал L и длительность пауз □ Экспоненциально увеличивается задержка ■ Время оборота (round trip time) — время, за которое сигнал коллизии успевает дойти до самого дальнего узла ■ Время оборота должно быть меньше, чем время передачи самого короткого кадра ■ В противном случае: □ Сигнал о коллизии может прийти уже после того, как компьютер завершил передачу кадра □ Компьютер будет считать, что кадр передан, а на самом деле произошла коллизия ■ Параметры Еthernet подобраны так, чтобы коллизии гарантированно распознавались ■ Минимальная длина данных в кадре 46 байт □ Если данных меньше, то они дополняются до 46 байт ■ Максимальная длина сети 2500 м Недостатки классического Ethernet ■ Плохая масштабируемость: □ Сеть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на 30% □ Работоспособное количество компьютеров - 30 ■ При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: □ Сокращается время оборота ■ Разное время доставки кадра: □ Причина – коллизии □ Плохо для трафика реального времени ■ Низкая безопасность: □ Данные в разделяемой среде доступны всем 12. Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. Типы: ■ Классический Ethernet | | |
| После 10 попыток интервал не увеличивается После 16 попыток передача прекращается Алгоритм хорошо работает, когда в сети мало компьютеров Если компьютеров много, то коллизии возникают чаще: | | · / · |
| После 16 попыток передача прекращается Алгоритм хорошо работает, когда в сети мало компьютеров Если компьютеров много, то коллизии возникают чаще: | | |
| ■ Алгоритм хорошо работает, когда в сети мало компьютеров ■ Если компьютеров много, то коллизии возникают чаще: | | |
| ■ Если компьютеров много, то коллизии возникают чаще: | | |
| Растет число попыток передачи Растет интервал L и длительность пауз Экспоненциально увеличивается задержка Время оборота (round trip time) – время, за которое сигнал коллизии успевает дойти до самого дальнего узла Время оборота должно быть меньше, чем время передачи самого короткого кадра В противном случае: Сигнал о коллизии может прийти уже после того, как компьютер завершил передачу кадра Компьютер будет считать, что кадр передан, а на самом деле произошла коллизия Параметры Ethernet подобраны так, чтобы коллизии гарантированно распознавались Минимальная длина данных в кадре 46 байт Максимальная длина сети 2500 м Недостатки классического Ethernet Плохая масштабируемость: | | |
| Растет интервал L и длительность пауз ∃ экспоненциально увеличивается задержка Время оборота (round trip time) – время, за которое сигнал коллизии успевает дойти до самого дальнего узла Время оборота должно быть меньше, чем время передачи самого короткого кадра В противном случае: Сигнал о коллизии может прийти уже после того, как компьютер завершил передачу кадра Компьютер будет считать, что кадр передан, а на самом деле произошла коллизия Параметры Ethernet подобраны так, чтобы коллизии гарантированно распознавались Минимальная длина данных в кадре 46 байт Если данных меньше, то они дополняются до 46 байт Максимальная длина сети 2500 м Недостатки классического Ethernet Плохая масштабируемость: Сеть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на 30% Работоспособное количество компьютеров - 30 При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: Сокращается время оборота Разное время доставки кадра: Причина – коллизии Плохо для трафика реального времени Низкая безопасность: Данные в разделяемой среде доступны всем Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. Тилы: Классический Ethernet | | · |
| □ Экспоненциально увеличивается задержка ■ Время оборота (round trip time) – время, за которое сигнал коллизии успевает дойти до самого дальнего узла ■ Время оборота должно быть меньше, чем время передачи самого короткого кадра ■ В противном случае: | | |
| Время оборота (round trip time) – время, за которое сигнал коллизии успевает дойти до самого дальнего узла Время оборота должно быть меньше, чем время передачи самого короткого кадра В противном случае: Сигнал о коллизии может прийти уже после того, как компьютер завершил передачу кадра Компьютер будет считать, что кадр передан, а на самом деле произошла коллизия Параметры Ethernet подобраны так, чтобы коллизии гарантированно распознавались Минимальная длина данных в кадре 46 байт Если данных меньше, то они дополняются до 46 байт Максимальная длина сети 2500 м Недостатки классического Ethernet Плохая масштабируемость: | | |
| ■ Время оборота должно быть меньше, чем время передачи самого короткого кадра ■ В противном случае: | _ | |
| Время оборота должно быть меньше, чем время передачи самого короткого кадра В противном случае: | | |
| В противном случае: | | • |
| □ Сигнал о коллизии может прийти уже после того, как компьютер завершил передачу кадра □ Компьютер будет считать, что кадр передан, а на самом деле произошла коллизия ■ Параметры Ethernet подобраны так, чтобы коллизии гарантированно распознавались ■ Минимальная длина данных в кадре 46 байт □ Если данных меньше, то они дополняются до 46 байт ■ Максимальная длина сети 2500 м Недостатки классического Ethernet ■ Плохая масштабируемость: □ Сеть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на 30% □ Работоспособное количество компьютеров - 30 ■ При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: □ Сокращается время оборота ■ Разное время доставки кадра: □ Причина – коллизии □ Плохо для трафика реального времени ■ Низкая безопасность: □ Данные в разделяемой среде доступны всем 12. Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. Типы: ■ Классический Ethernet | - | |
| передачу кадра | • | |
| □ Компьютер будет считать, что кадр передан, а на самом деле произошла коллизия ■ Параметры Ethernet подобраны так, чтобы коллизии гарантированно распознавались ■ Минимальная длина данных в кадре 46 байт □ Если данных меньше, то они дополняются до 46 байт ■ Максимальная длина сети 2500 м Недостатки классического Ethernet ■ Плохая масштабируемость: □ Сеть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на 30% □ Работоспособное количество компьютеров - 30 ■ При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: □ Сокращается время оборота ■ Разное время доставки кадра: □ Причина – коллизии □ Плохо для трафика реального времени ■ Низкая безопасность: □ Данные в разделяемой среде доступны всем 12. Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. Типы: ■ Классический Ethernet | | |
| коллизия Параметры Ethernet подобраны так, чтобы коллизии гарантированно распознавались Минимальная длина данных в кадре 46 байт □ Если данных меньше, то они дополняются до 46 байт ■ Максимальная длина сети 2500 м Недостатки классического Ethernet Плохая масштабируемость: □ Сеть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на 30% □ Работоспособное количество компьютеров - 30 ■ При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: □ Сокращается время оборота ■ Разное время доставки кадра: □ Причина – коллизии □ Плохо для трафика реального времени ■ Низкая безопасность: □ Данные в разделяемой среде доступны всем 12. Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. Типы: ■ Классический Ethernet | | |
| Параметры Ethernet подобраны так, чтобы коллизии гарантированно распознавались Минимальная длина данных в кадре 46 байт Если данных меньше, то они дополняются до 46 байт Максимальная длина сети 2500 м Недостатки классического Ethernet Плохая масштабируемость: Сеть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на 30% Работоспособное количество компьютеров - 30 При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: Сокращается время оборота Разное время доставки кадра: Причина – коллизии Плохо для трафика реального времени Низкая безопасность: Данные в разделяемой среде доступны всем 12. Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. | | |
| ■ Минимальная длина данных в кадре 46 байт □ Если данных меньше, то они дополняются до 46 байт ■ Максимальная длина сети 2500 м Недостатки классического Ethernet ■ Плохая масштабируемость: □ Сеть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на 30% □ Работоспособное количество компьютеров - 30 ■ При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: □ Сокращается время оборота ■ Разное время доставки кадра: □ Причина – коллизии □ Плохо для трафика реального времени ■ Низкая безопасность: □ Данные в разделяемой среде доступны всем 12. Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. <u>Типы:</u> ■ Классический Ethernet | | |
| □ Если данных меньше, то они дополняются до 46 байт ■ Максимальная длина сети 2500 м Недостатки классического Ethernet ■ Плохая масштабируемость: □ Сеть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на 30% □ Работоспособное количество компьютеров - 30 ■ При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: | | |
| ■ Максимальная длина сети 2500 м Недостатки классического Ethernet ■ Плохая масштабируемость: Сеть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на 30% Работоспособное количество компьютеров - 30 ■ При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: Сокращается время оборота Разное время доставки кадра: | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Недостатки классического Ethernet Плохая масштабируемость: Сеть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на 30% Работоспособное количество компьютеров - 30 При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: Сокращается время оборота Разное время доставки кадра: Причина − коллизии Плохо для трафика реального времени Низкая безопасность: Данные в разделяемой среде доступны всем 12. Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. Типы: Классический Ethernet | | |
| ■ Плохая масштабируемость: Сеть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на 30% Работоспособное количество компьютеров - 30 При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: Сокращается время оборота Разное время доставки кадра: Причина – коллизии Плохо для трафика реального времени Низкая безопасность: Данные в разделяемой среде доступны всем 12. Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. Типы: Классический Ethernet | He | |
| □ Сеть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на 30% □ Работоспособное количество компьютеров - 30 ■ При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: | | |
| 30% ☐ Работоспособное количество компьютеров - 30 При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: ☐ Сокращается время оборота Разное время доставки кадра: ☐ Причина — коллизии ☐ Плохо для трафика реального времени Низкая безопасность: ☐ Данные в разделяемой среде доступны всем 12. Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. ☐ Типы: ☐ Классический Ethernet | | 1,7 |
| □ Работоспособное количество компьютеров - 30 ■ При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: | | |
| При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: □ Сокращается время оборота Разное время доставки кадра: □ Причина – коллизии □ Плохо для трафика реального времени Низкая безопасность: □ Данные в разделяемой среде доступны всем 12. Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. | | |
| □ Сокращается время оборота ■ Разное время доставки кадра: □ Причина – коллизии □ Плохо для трафика реального времени ■ Низкая безопасность: □ Данные в разделяемой среде доступны всем 12. Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. <u>Типы:</u> ■ Классический Ethernet | | · |
| ■ Разное время доставки кадра: | | |
| □ Причина – коллизии □ Плохо для трафика реального времени ■ Низкая безопасность: □ Данные в разделяемой среде доступны всем 12. Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. <u>Типы:</u> ■ Классический Ethernet | | |
| □ Плохо для трафика реального времени ■ Низкая безопасность: □ Данные в разделяемой среде доступны всем 12. Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. <u>Типы:</u> В Классический Ethernet | | |
| ■ Низкая безопасность: □ Данные в разделяемой среде доступны всем 12. Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. <u>Типы:</u> Классический Ethernet | | · |
| 12. Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. Типы: Классический Ethernet | | |
| обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. <u>Типы:</u> Классический Ethernet | | □ Данные в разделяемой среде доступны всем |
| обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. <u>Типы:</u> Классический Ethernet | | • |
| обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. <u>Типы:</u> Классический Ethernet | | |
| <u>Типы:</u> ■ Классический Ethernet | 12 | . Коммутируемый Ethernet. Использование коммутаторов. Алгоритм |
| ■ Классический Ethernet | | обратного обучения. Алгоритм прозрачного моста. |
| ■ Классический Ethernet | | <u>Типы:</u> |
| | | |
| ш газделяемая среда | | 🗆 Разделяемая среда |
| ☐ Ethernet – Gigabit Ethernet | | ☐ Ethernet – Gigabit Ethernet |

| ■ Коммутируемый Ethernet | |
|---|----|
| □ Точка-точка | |
| □ Появился в Fast Ethernet | |
| □ Единственный вариант в 10G Ethernet | |
| Недостатки классического Ethernet | |
| ■ Плохая масштабируемость: | |
| ☐ Сеть становится неработоспособной при загрузке общей среды больше, чем на | |
| 30% | |
| □ Работоспособное количество компьютеров - 30 | |
| При увеличении скорости передачи уменьшается длина сети: | |
| □ Сокращается время оборота | |
| ■ Разное время доставки кадра: | |
| □ Причина – коллизии | |
| □ Плохо для трафика реального времени | |
| ■ Низкая безопасность: | |
| Данные в разделяемой среде доступны всем | |
| Пути развития Ethernet | |
| ■ Сохранение метода CSMA/CD | |
| □ Увеличение скорости | |
| ☐ Добавление коммутируемого Ethernet | |
| Результат: FastEthernet (IEEE 802.3u) | |
| Усовершенствование метода доступа к разделяемой среде: | |
| □ Приоритетный доступ по требованию | |
| ☐ Разработчики: HP и AT&T | |
| ☐ Результат: 100VG-AnyLAN (IEEE 802.12) | |
| □ Не используется на практике | |
| | |
| ■ Причина проблем классического Ethernet – разделяемая среда передачи данных | |
| ■ Чтобы решить проблемы — нужно перейти от разделяемой среды к соединениям точка- | |
| точка | |
| Для этого применяются специальные устройства – коммутаторы (switch) | |
| Коммутатор (switch) — устройство, предназначенное для соединения нескольких | |
| узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. | |
| Сравнение концентратора и коммутатора ■ Концентратор работает на физическом ■ Концентратор (hub) ■ Коммутатор (switch | h) |
| - Концентратор работает на физическом | , |
| уровне | |
| Выполняет электрическое | |
| соединение | |
| Не вникает в содержание кадров Топология – общая Полносвязная | |
| TOPOROSIAS | |
| уровне. | JL |
| | ID |
| Извлекает адрес получателяПередает кадр только одному получателю | |
| | |
| Алгоритм прозрачного моста ■ Мост – устройство для объединения нескольких сетей | |
| ■ Мост – устроиство для объединения нескольких сетей □ Предшественник коммутатора | |
| □ Предшественник коммутатора □ Алгоритм прозрачного моста (объединяют сети с едиными протоколами | |
| на Алторитм прозрачного моста (ооъединяют сети с едиными протоколами канального и физического уровней модели OSI) | |
| канального и физического уровней модели озгл | |

| | Прозр | ачный мост: |
|---|-------|--|
| | | Не заметен для сетевых устройств |
| | | Не требует настройки |
| | Комму | утатор: |
| | | Мост с большим количеством портов |
| | | Алгоритм работы как у моста |
| | Порты | коммутатора не имеют своих МАС-адресов |
| | | Коммутатор принимает все пакеты, поступающие на порт |
| | | Маршрутизаторы такие адреса имеют |
| _ | | |

| Коммутатор знает, какие МАС-адреса к |
|--------------------------------------|
| какому компьютеру подключены |

| Таблица коммутации содержит данные о |
|--------------------------------------|
| доступности МАС-адресов через порты |
| коммутатора |

| Порт коммутатора | МАС-адрес | | |
|------------------|-------------------|--|--|
| 1 | 1C-75-08-D2-49-45 | | |
| 2 | 00-02-B3-A7-49-D1 | | |
| 3 | 00-04-AC-85-E7-03 | | |

■ Типы записей в таблице коммутации:

□ Статические – создаются вручную администраторами

□ Динамические – создаются автоматически

- Коммутатор получает кадр на порт с номером N и читает MAC-адрес получателя
- Коммутатор проверяет, есть ли МАС-адрес в таблице коммутации
- Если адрес есть, то коммутатор пересылает кадр на тот порт, через который доступен данный адрес
- Если адреса нет, то коммутатор передает кадр на все порты, кроме N

Алгоритм обратного обучения (backward learning):

- применяется для определения наилучшего пути пакетов от источника к приёмнику
- Коммутатор принимает все кадры, поступающие на порт
- ❖ По адресу отправителя в кадре коммутатор узнает, какие компьютеры подключены к порту
- ★ Каждый узел берет только нужную информацию из полученных пакетов. Таким образом, каждый узел знает отправителя пакетов и количество хопов(транзитивных участков участков между двумя узлами, по которым передаются данные), которые этот пакет прошёл. Затем происходит сравнение с данными в таблице маршрутизации, и если у полученного пакета меньшее количество хопов, то происходит обновление таблицы.
- К каждому порту коммутатора подключен только один компьютер/коммутатор
- Режим работы:
 - о Полный дуплекс коллизии не возникают
 - о Полудуплекс коллизия может возникнуть, если компьютер и коммутатор одновременно решат передавать данные
- К порту коммутатора может быть подключен концентратор


- Общая среда передачи, подключенная к порту коммутатора
- Коллизии возникают, как в классическом Ethernet


Типы коммутации

- Сквозная (напролет, в реальном времени, on the fly)
 - Коммутатор начинает принимать кадр на одном из портов
 - Приняв первые 6 байт кадра, коммутатор определяет адрес получателя
 - Если порт получателя свободен, коммутатор сразу начинает передавать данные получателю
 - Преимущество: высокая скорость
- С промежуточной буферизацией (с запоминанием, store-and-forward)
 - Если порт получателя занят, коммутатор записывает кадр во внутренний буфер
 - После того, как порт получателя освободится, кадр пересылается из буфера
 - Недостаток: задержка при передаче кадра
 - Преимущество: работает, даже если порт получателя занят
- Параллельная коммутация
 - Коммутатор может передавать данные на разные порты параллельно, предоставляя каждому компьютеру выделенную пропускную способность канала
 - Существенно повышает производительность работы сети

Дополнительные функции коммутаторов:

- Виртуальные локальные сети (VLAN)
 - Виртуальные локальные сети (Virtual local area networks, VLAN) технология разделения единой сети на несколько логических сетей, изолированных друг от друга
 - Типы VLAN:
 - На основе коммутатора (нетеггированные)
 - Теггированные
- Связующее дерево (Spaning Tree)
 - Надежность:
 - о Случайно достали/Сломался кабель
 - о Сломался порт
 - о Сломался коммутатор
 - Недостатки:
 - Ethernet не допускает нескольких соединений
 - Кадры будут бесконечно переходить из коммутатора в коммутатор
- Агрегация каналов
 - технологии объединения нескольких параллельных каналов передачи данных в один логический.
 - это позволяет увеличить пропускную способность каналов и повысить их надежность.






13. Wi-Fi. Метод доступа к среде CSMA/CA.

- Wi-Fi технология беспроводных локальных сетей
 - a. Wi-Fi торговая марка (принадлежит Wi-Fi Alliance)
 - b. Стандарт IEEE 802.11
- Никак не расшифровывается


- с. Игра слов с Ні-Fi
- d. Paнee «Wireless Fidelity»
- Обычно схема Wi-Fi сети содержит не менее одной точки доступа и не менее одного клиента.
- Также возможно подключение двух клиентов в режиме точка-точка (Ad-hoc), когда точка доступа не используется, а клиенты соединяются посредством сетевых адаптеров «напрямую».
- Точка доступа передаёт свой идентификатор сети (SSID) с помощью специальных сигнальных пакетов на скорости 0,1 Мбит/с каждые 100 мс. Поэтому 0,1 Мбит/с наименьшая скорость передачи данных для Wi-Fi.
- > Зная SSID сети, клиент может выяснить, возможно ли подключение к данной точке доступа. При попадании в зону действия двух точек доступа с идентичными SSID приёмник может выбирать между ними на основании данных об уровне сигнала.
- > Стандарт Wi-Fi даёт клиенту полную свободу при выборе критериев для соединения.


Mecto Wi-Fi в модели OSI

- Физический уровень способ передачи сигналов
 - □ 5 стандартов IEEE серии 802.11
- Уровень MAC способ доступа к общей среде:
 - □ Один общий способ для всех 5 вариантов физического уровня
- Уровень LLC передача данных
 - □ Один общий способ



Архитектура Wi-Fi





Инфраструктурный режим

Произвольный режим (ad hoc)

Существует два основных способа организации беспроводной сети – это клиент-сервер (Infrastructure Mode) и точка-точка (Ad-hoc).

• В первом случае сеть состоит из одной или нескольких точек доступа и произвольного количества клиентов. Это стандартная модель построения локальной сети, которая принципиально отличается от проводной разве что отсутствием тех самых проводов.

 Во втором случае связь устанавливается непосредственно между несколькими клиентами, минуя точку доступа. Такая модель удобна для соединения между собой нескольких портативных устройств, например, для моментальной печати фотографий с Wi-Fi-камеры на Wi-Fi-принтер или многопользовательской игры на портативных консолях (Sony PSP, Nintendo DS и других).

Wi-Fi и Ethernet

- Wi-Fi похожа на технологию Ethernet
- Адресация МАС-адреса
- Разделяемая среда:
 - □ Ethernet кабели
 - □ Wi-Fi радиоэфир
- Формат кадра уровня LLC

История развития

- Беспроводная сеть ALOHA
 - □ Разделяемая среда радиоэфир
- Проводная сеть Ethernet
 - □ Разделяемая среда кабели

Стандарты физического уровня Wi-Fi

| Название | Год принятия | Скорость |
|----------|--------------|------------------|
| 802.11 | 1997 | 1 и 2 Мб/с |
| 802.11a | 1999 | 54 Мб/с |
| 802.11b | 1999 | 11 Мб/с |
| 802.11g | 2003 | 54 Мб/с |
| 802.11n | 2009 | 600 М б/с |

- Коммутируемый Ethernet
 - □ Отказ от разделяемой среды
- Беспроводная сеть Wi-Fi
 - □ Разделяемая среда радиоэфир

Физический уровень Wi-Fi

- Инфракрасное излучение
 - □ 802.11, устаревший метод
- Радиоэфир:
 - □ 2,4 ГГц 802.11b, 802.11g, 802.11n

| □ 5 ГГц — 802.11а | |
|--|-----|
| Диапазоны 2,4 и 5 ГГц не требуют лицензирования | |
| □ Можно использовать свободно | |
| □ Другие устройства также используют этот диапазон и создают помехи | |
| Представление сигнала | |
| ■ Современные стандарты Wi-Fi | |
| используют метод OFMD: | |
| Orthogonal Frequency | |
| Division Multiplexing ☐ Мультиплексирование с | |
| ортогональным Част | ота |
| частотным разделением | |
| Данные передаются параллельно на разных частотах | |
| Адаптация скорости | |
| Wi-Fi позволяет менять скорость при разном уровне сигнала: | |
| □ Высокий уровень – скорость увеличивается | |
| □ Низкий уровень – скорость уменьшается | |
| Адаптация скорости реализуется за счет изменения числа и ширины гармоник сигнала | |
| <u>Уровень МАС в Wi-Fi</u> | |
| Wi-Fi использует разделяемую среду передачи данных | |
| □ Возможны коллизии | |
| ■ Задача уровня MAC в Wi-Fi: | |
| □ Обеспечить доступ к разделяемой среде только одного компьютера в каждый момент времени | |
| □ Безопасность передачи данных | |
| Особенности беспроводной связи | |
| ■ Вероятность ошибки передачи выше, чем в проводной среде | |
| ■ Мощность передаваемого сигнала намного выше, чем принимаемого | |

получают данные Проблема «скрытой станции»

■ Станция В находится в зоне досягаемости станций А и С, однако расстояние между станциями А и С настолько велико, что ни одна из них не попадает в зону покрытия другой и не в состоянии определить, производит ли передачу другая.

■ Станция А выполняет передачу данных станции В.




Рис. 4.23. Проблема скрытой станции (a); проблема засвеченной станции (δ)

■ Станция С, используя метод многостанционного доступа с контролем несущей и обнаружении коллизий (англ. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection - CSMA/CD), определяет, что эфир свободен, после чего также начинает передавать данные станции В. Таким образом, возникает коллизия.

Ограниченный диапазон распространения сигнала – не все компьютеры в сети

■ Обе станции передают пакеты данных на станцию В до их завершения, не зная, что эти пакеты не могут быть корректно приняты. Фактически, происходит двойная трата ресурсов. Во-первых, возникает конфликт - коллизия данных. Во-вторых, теряется

время передачи всего пакета. В таких случаях говорят, что станция С скрыта для станции А.

Проблема «засвеченной станции»

■ В случае, когда передачу ведет узел В, узел С может решить, что начало передачи сообщения узлу D не возможно, так как в зоне С детектируется излучение станции В.

| ~ ~ | | |
|-----------------|--------|----------|
| <i>(</i>)hiian | MMMM | |
| OURAD | ижепие | коллизий |
| | | |

- **■** Ethernet
 - □ Компьютер передает и одновременно принимает сигнал, если они не совпадают коллизия
 - □ Јат-последовательность для усугубления коллизии
- Wi-Fi
 - □ Передаваемый сигнал намного мощнее принимаемого
 - □ Проблемы «Скрытой» и «засвеченной» станции
 - □ Сигнал о коллизии может не дойти до всех компьютеров

Обнаружение коллизии и ошибок в Wi-Fi

- Wi-Fi использует подтверждение доставки кадра:
 - □ Обнаружение коллизий
 - □ Обнаружение ошибок
- При отсутствии подтверждения кадр пересылается повторно

Коллизия в Wi-Fi


- Коллизии в Ethernet дешевы:
 - □ Обнаруживаются сразу после возникновения
 - □ Все компьютеры в сети информируются о коллизии с помощью Jamпоследовательности
- Коллизия в Wi-Fi обходится очень дорого:
 - □ Обнаруживается по отсутствию подтверждения
 - □ Временные затраты: передача кадра, тайм-аут ожидания подтверждения
- Вывод: коллизий в Wi-Fi следует избегать

Метод доступа к среде

- Метод доступа к среде в Ethernet:
 - □ CSMA/CD Множественный доступ с прослушиванием несущей частоты и распознаванием коллизий
- Метод доступа к среде в Wi-Fi:
 - □ **CSMA/CA** Множественный доступ с прослушиванием несущей частоты с предотвращением коллизий

Модель CSMA/CA

Слоты ожидания



- В Wi-Fi компьютеры прослушивают несущую чтобы определить, свободен ли канал Период передачи состоит из двух частей: □ Передача кадра □ Передача подтверждения ■ После завершения передачи и межкадрового интервала компьютеры в Wi-Fi начинают период молчания: □ Слот ожидания - промежуток времени фиксированной длины □ Количество слотов ожидания компьютеры выбирают случайным образом ■ Начинает передачу тот компьютер, который выбрал наименьшее число слотов ожидания Компьютер передает кадр и ожидает подтверждения Если подтверждение не пришло: □ Произошла ошибка □ Произошла коллизия ■ Производится повторная передача кадра □ Время ожидания увеличивается экспоненциально с каждой новой попыткой (как в Ethernet) Формат кадра: Байты 2 0-23124 4 6 6 6 2 Управление Длительность Адрес1 Адрес2 Адрес3 Номер Адрес4 Данные 3 кадром
 - Поле управления кадром имеет 11 субполей.

Подтип

Тип

Версия

о **Субполе** *версия протокола* позволяет двум протоколам работать в пределах одной ячейки.

Повтор

Питание

Биты

Продол-

жительность

- о Поле *тип* задает разновидность кадра (информационный, служебный или управляющий).
- о *Подтип*(RTS, CTS или ACK).
- Биты к DS и om DS указывают на направление транспортировки кадра: к межсотовой системе (например, Ethernet() или от нее.
- о Бит **MF** указывает на то, что далее следует еще один фрагмент.
- о Бит **повтор** отмечает повторно посылаемый фрагмент.
- о Бит *управление питанием* используется базовой станцией для переключения в режим пониженного энергопотребления или для выхода из этого режима.
- о Бит *продолжение* говорит о том, что у отправителя имеются еще кадры для пересылки.
- Бит *W* является указателем использования шифрования в теле кадра согласно алгоритму WEP (Wired Equivalent Protocol).
- **Однобитовое поле** *O* сообщает приемнику, что кадры с этим битом (=1) должны обрабатываться строго по порядку.
- Поле длительность задает время передачи кадра и его подтверждение.
- **Заголовок содержит четыре адреса**. Это адрес отправителя и получателя, а также адреса ячейки отправителя и места назначения. **Поле номер** служит для нумерации

фрагментов. Из 16 бит номера 12 идентифицируют кадр, а 4 - фрагмент. Управляющие кадры имеют сходный формат, только там отсутствуют поля базовых станций, так как эти кадры не покидают пределов сотовой ячейки. В служебных кадрах отсутствуют поля данные и номер, ключевым здесь является содержимое поля субтип (RTS, CTS или ACK).

|--|

| | Ассоциация |
|----|--|
| | □ Подключение компьютера к точке доступа |
| | Аутентификация |
| | 🗆 Проверка права передачи данных |
| | Доставка данных |
| | Служба распределения |
| | □ Выбор способа доставки: беспроводная или проводная сеть |
| | Служба конфиденциальности |
| | Ассоциациия |
| | □ Подключение компьютера к точке доступа |
| | Аутентификация |
| | 🛘 Проверка права передачи данных |
| | Доставка данных |
| | Служба распределения |
| | □ Выбор способа доставки: беспроводная или проводная сеть |
| | Служба конфиденциальности |
| Бе | зопасность: |
| | Wired Equivalent Privacy (WEP) — первоначальная схема, высокая уязвимость |
| | Слабые места: |
| | механизмы обмена ключами и проверки целостности данных |
| | \square малая разрядность ключа и вектора инициализации (Initialization vector), |
| | способ аутентификации |
| | алгоритм шифрования |
| _ | |
| | Wi-Fi Protected Access (WPA) — временная улучшенная схема |
| | □ усовершенствованная схема шифрования <u>RC4</u> |
| | □ обязательная аутентификация с использованием EAP. |
| | □ система централизованного управления безопасностью, возможность |
| _ | использования в действующих корпоративных политиках безопасности. |
| • | Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2): |
| | □ Используется сейчас |
| | □ Стандарт 802.11i |
| | □ Шифрование на основе AES (симметричный алгоритм блочного шифрования) |
| | |

14. Технологии канального уровня (обзор).

1) Ethernet

История создания и развития

- Первая сеть на разделяемой среде: радиосеть ALOHA, Гавайский университет
- Роберт Меткалф изучал ALOHA в аспирантуре
- Технология Ethernet была разработана вместе со многими первыми проектами корпорации Xerox PARC. Общепринято считать, что Ethernet был изобретён **22 мая 1973 года**, когда **Роберт Меткалф** составил докладную записку для главы PARC о

потенциале технологии Ethernet. Но законное право на технологию Меткалф получил через несколько лет.

- **В 1976 году** он и его ассистент Дэвид Боггс (David Boggs) **издали брошюру** под названием «Ethernet: Distributed Packet-Switching For Local Computer Networks».
- Меткалф ушёл из Xerox в 1979 году и основал компанию 3Com для продвижения компьютеров и локальных вычислительных сетей (ЛВС). Ему удалось убедить DEC, Intel и Xerox работать совместно и разработать стандарт Ethernet (DIX).
- Впервые этот стандарт был опубликован 30 сентября 1980 года.
- 1982 г. Создан проект IEEE 802 для стандартизации Ethernet
- Он начал соперничество с двумя крупными запатентованными технологиями: token ring и ARCNET, —

Типы Ethernet

Скорость

10 Мб/с

100 Мб/с

1 Гб/с

10 Гб/с

Кабель

«Толстый»,

«тонкий» коаксиал,

Витая пара

Витая пара, оптика

Витая пара, оптика

Витая пара, оптика

Стандарт

802.3

802.3u

802.3z, 802.3ab

802.3ae.

802.3an

Название

Fast Ethernet

10G Ethernet

Gigabit Ethernet

Ethernet

которые вскоре были раздавлены под накатывающимися волнами продукции Ethernet. В процессе борьбы 3Com стала основной компанией в этой отрасли.

Типы:

■ Классический Ethernet

| Разделяемая |
|-------------|
| среда |

- ☐ Ethernet −
 Gigabit
 Ethernet
- Коммутируемый

Ethernet

□ Появился в Fast Ethernet

□ Единственный вариант в 10G Ethernet

Стандарты:

- Первый вариант экспериментальная реализация Ethernet в Xerox
- Ethernet II (Ethernet DIX) фирменный стандарт Ethernet компаний DEC, Intel, Xerox
- IEEE 802.3 юридический стандарт Ethernet

Стандарты Ethernet II и IEEE 802.3 незначительно отличаются друг от друга.

Формат кадра

| 6 байт | 6 байт | 2 байта | 46-1500 байт | 4 байта |
|---------------------|----------------------|---------|--------------|----------------------|
| Адрес получателя | Адрес отправителя | Тип | Данные | Контрольная сумма |
| | | | | |

Заголовок

Концевик

Поле Тип:

| Содержит условный код протокола верхнего уровня: |
|---|
| □ 0800 – IPv4 |
| □ 86DD – IPv6 |
| □ 0806 – ARP |
| ■ Используется для реализации мультиплексирования и демультиплексирования |
| <u>Поле Данные</u> : |
| ■ Содержит данные, полученные от протокола верхнего уровня |
| ■ Максимальная длина 1500 байт |
| □ Выбрана разработчиками Ethernet |
| □ Ограничение на размер памяти для буфера |
| □ Существует расширение Jumbo Frame |
| ■ Минимальная длина 46 байт |
| ☐ Ограничение технологии Ethernet |
| KONTDOUCHER CAMMS: |


<u>Контрольная сумма</u>:


- Используется для обнаружения ошибок при передаче кадра по сети
- Вычисляется по алгоритму CRC-32 (Cyclic Redundancy Check)
- При обнаружении ошибки кадр отбрасывается
- Исправления ошибок или перезапросов неправильного кадра нет

2) <u>Wi-Fi</u>

- Wi-Fi технология беспроводных локальных сетей
 - e. Wi-Fi торговая марка (принадлежит Wi-Fi Alliance)
 - f. Стандарт IEEE 802.11
- Никак не расшифровывается
 - g. Игра слов с Hi-Fi
 - h. Paнee «Wireless Fidelity»
- ➤ Обычно схема Wi-Fi сети содержит не менее одной точки доступа и не менее одного клиента.
- Также возможно подключение двух клиентов в режиме точка-точка (Ad-hoc), когда точка доступа не используется, а клиенты соединяются посредством сетевых адаптеров «напрямую».
- > Точка доступа передаёт свой идентификатор сети (SSID) с помощью специальных сигнальных пакетов на скорости 0,1 Мбит/с каждые 100 мс. Поэтому 0,1 Мбит/с наименьшая скорость передачи данных для Wi-Fi.
- > Зная SSID сети, клиент может выяснить, возможно ли подключение к данной точке доступа. При попадании в зону действия двух точек доступа с идентичными SSID приёмник может выбирать между ними на основании данных об уровне сигнала.
- > Стандарт Wi-Fi даёт клиенту полную свободу при выборе критериев для соединения.

Архитектура Wi-Fi





Инфраструктурный режим

Произвольный режим (ad hoc)

Существует два основных способа организации беспроводной сети – это клиент-сервер (Infrastructure Mode) и точка-точка (Ad-hoc).

- В первом случае сеть состоит из одной или нескольких точек доступа и произвольного количества клиентов. Это стандартная модель построения локальной сети, которая принципиально отличается от проводной разве что отсутствием тех самых проводов.
- Во втором случае связь устанавливается непосредственно между несколькими клиентами, минуя точку доступа. Такая модель удобна для соединения между собой нескольких портативных устройств, например, для моментальной печати фотографий с Wi-Fi-камеры на Wi-Fi-принтер или многопользовательской игры на портативных консолях (Sony PSP, Nintendo DS и других).

Формат кадра:



- Поле управления кадром имеет 11 субполей.
 - о **Субполе** *версия протокола* позволяет двум протоколам работать в пределах одной ячейки.
 - о Поле *тип* задает разновидность кадра (информационный, служебный или управляющий).
 - Подтип(RTS, CTS или ACK).
 - **Биты** *к DS* и *om DS* указывают на направление транспортировки кадра: к межсотовой системе (например, Ethernet() или от нее.

- о Бит **MF** указывает на то, что далее следует еще один фрагмент.
- о Бит **повтор** отмечает повторно посылаемый фрагмент.
- о Бит **управление питанием** используется базовой станцией для переключения в режим пониженного энергопотребления или для выхода из этого режима.
- о Бит *продолжение* говорит о том, что у отправителя имеются еще кадры для пересылки.
- о **Бит W** является указателем использования шифрования в теле кадра согласно алгоритму WEP (Wired Equivalent Protocol).
- Однобитовое поле O сообщает приемнику, что кадры с этим битом (=1) должны обрабатываться строго по порядку.
- Поле длительность задает время передачи кадра и его подтверждение.
- Заголовок содержит четыре адреса. Это адрес отправителя и получателя, а также адреса ячейки отправителя и места назначения. Поле номер служит для нумерации фрагментов. Из 16 бит номера 12 идентифицируют кадр, а 4 - фрагмент. Управляющие кадры имеют сходный формат, только там отсутствуют поля базовых станций, так как эти кадры не покидают пределов сотовой ячейки. В служебных кадрах отсутствуют поля данные и номер, ключевым здесь является содержимое поля субтип (RTS, CTS или АСК).

Cepi

| | with read. |
|----|---|
| ВИ | <u>сы Wi-Fi</u> |
| | Ассоциация |
| | □ Подключение компьютера к точке доступа |
| | Аутентификация |
| | □ Проверка права передачи данных |
| | Доставка данных |
| | Служба распределения |
| | □ Выбор способа доставки: беспроводная или проводная сеть |
| | Служба конфиденциальности |
| | Ассоциациия |
| | □ Подключение компьютера к точке доступа |
| | Аутентификация |
| | □ Проверка права передачи данных |
| | Доставка данных |
| | and the same of the same |
| _ | □ Выбор способа доставки: беспроводная или проводная сеть |
| | en. Inner men it allendamene en |
| | зопасность: |
| | Wired Equivalent Privacy (WEP) – первоначальная схема, высокая уязвимость |
| | Слабые места: |
| | □ механизмы обмена ключами и проверки целостности данных |
| | □ малая разрядность ключа и вектора инициализации (Initialization vector), |
| | □ способ аутентификации |
| | алгоритм шифрования |
| | Wi-Fi Protected Access (WPA) — временная улучшенная схема |
| | □ усовершенствованная схема шифрования <u>RC4</u> |
| | □ обязательная аутентификация с использованием EAP. |
| | система централизованного управления безопасностью, возможность |
| | использования в действующих корпоративных политиках безопасности. |
| | Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2): |
| | |

| Используется сейчас |
|--|
| Стандарт 802.11і |
| Шифрование на основе AES (симметричный алгоритм блочного шифрования) |

3) Token Ring

- Сеть Token-Ring была предложена фирмой IBM в 1985 году (первый вариант появился в 1980 году). Назначением Token-Ring было объединение в сеть всех типов компьютеров, выпускаемых IBM (от персональных до больших).
- Token-Ring является в настоящее время международным стандартом IEEE 802.5.
- Фирма IBM сделала все для максимально широкого распространения своей сети: была выпущена подробная документация вплоть до принципиальных схем адаптеров..
- По сравнению с аппаратурой Ethernet аппаратура Token-Ring оказывается заметно дороже, так как использует более сложные методы управления обменом, поэтому
 - распространена сеть Token-Ring значительно меньше. Однако ее применение становится оправданным, когда требуются большие интенсивности обмена (например, при связи с большими компьютерами) и ограниченное время доступа.
- В качестве среды передачи в сети IBM Token-Ring сначала применялась витая пара, но затем появились варианты

| Скорость передачи данных | 4,16 Мбит/с |
|----------------------------------|--|
| Количество станций в сегменте | 260 (экранированная витая пара) 72 (неэкранированная витая пара) |
| Физическая топология | Звезда |
| Логическая топология | Кольцо |

аппаратуры для коаксиального кабеля, а также для оптоволоконного кабеля в стандарте FDDI. Витая пара применяется как неэкранированная (UTP), так и экранированная (STP).

- Основные технические характеристики сети Token-Ring следующие.
 - Максимальное количество концентраторов типа IBM 8228 MAU 12.
 - о Максимальное количество абонентов в сети 96.
 - о Максимальная длина кабеля между абонентом и концентратором 45 м.
 - о Максимальная длина кабеля между концентраторами -45м.
 - о Максимальная длина кабеля, соединяющего все концентраторы 120м.
 - о Скорость передачи данных 4 Мбит/с и 16 Мбит/с.
- В сети Token-Ring используется классический маркерный метод доступа, то есть по кольцу постоянно циркулирует маркер, к которому абоненты могут присоединять свои пакеты данных. Отсюда следует такое важное достоинство данной сети, как отсутствие конфликтов, но отсюда же следуют такие недостатки, как необходимость контроля за целостностью маркера и зависимость функционирования сети от каждого из абонентов (в случае неисправности абонент обязательно должен быть исключен из кольца).
- Для контроля за целостностью маркера используется один из абонентов (так называемый активный монитор). Его аппаратура ничем не отличается от остальных, но его программные средства следят за временными соотношениями в сети и формируют в случае необходимости новый маркер. Активный монитор выбирается при инициализации сети, им может быть любой компьютер сети. Если активный монитор по какой-то причине выходит из строя, то включается специальный механизм, посредством которого другие абоненты (запасные мониторы) принимают решение о назначении нового активного монитора.

■ Маркер представляет собой управляющий пакет, содержащий всего три байта: байт начального разделителя (SD - Start Delimiter), байт управления доступом (AC - Access Control) и байт конечного разделителя (ED - End Delimiter).

| Начальный | Управление | Конечный |
|-------------|------------|-------------|
| разделитель | доступом | разделитель |
| (1 байт) | (1 байт) | (1 байт) |

Формат пакета Token-Ring.



Назначение полей пакета следующее:

- □ Начальный разделитель (SD) является признаком начала пакета.
- □ Байт управления доступом (АС) имеет то же назначение, что и в маркере.
- □ Байт управления пакетом (FC Frame Control) определяет тип пакета (кадра).
- □ Шестибайтовые адреса отправителя и получателя пакета имеют стандартный формат, описанный в разделе 3.2.
- Поле данных включает в себя передаваемую информацию или информацию управления обменом.
- □ Поле контрольной суммы представляет собой 32-разрядную циклическую контрольную сумму пакета (CRC).
- □ Конечный разделитель является признаком конца пакета. Кроме того, он определяет, является ли данный пакет промежуточным или заключительным в последовательности передаваемых пакетов, а также содержит признак ошибочности пакета (для этого выделены специальные биты).
- □ Байт состояния пакета говорит о том, что происходило с данным пакетом: был ли он принят и скопирован в память приемника. По нему отправитель пакета узнает, дошел ли пакет по назначению и без ошибок или его надо передавать заново.
 - 4) FDDI
- Сеть FDDI (от английского Fiber Distributed Data Interface, оптоволоконный распределенный интерфейс данных) это одна из новейших разработок стандартов локальных сетей. Стандарт FDDI, предложенный Американским национальным институтом стандартов ANSI (спецификация ANSI X3T9.5), изначально ориентировался на высокую скорость передачи (100 Мбит/с) и на применение перспективного оптоволоконного кабеля (длина волны света 850 нм).
- Выбор оптоволокна в качестве среды передачи определил такие преимущества новой сети, как высокая помехозащищенность, максимальная секретность передачи информации и прекрасная гальваническая развязка абонентов. Высокая скорость передачи, которая в случае оптоволоконного кабеля достигается гораздо проще, позволяет решать многие задачи, недоступные менее скоростным сетям, например, передачу изображений в реальном масштабе времени. Кроме того, оптоволоконный кабель легко решает проблему передачи данных на расстояние нескольких километров без ретрансляции, что позволяет строить гораздо большие по размерам

сети, охватывающие даже целые города и имеющие при этом все преимущества локальных сетей (в частности, низкий уровень ошибок). И хотя к настоящему времени аппаратура FDDI не получила еще широкого распространения, ее перспективы очень неплохие.

- За основу стандарта FDDI был взят метод маркерного доступа, предусмотренный международным стандартом IEEE 802.5 Token-Ring. Небольшие отличия от этого стандарта определяются необходимостью обеспечить высокую скорость передачи информации на большие расстояния. Топология сети FDDI это кольцо, причем применяется два разнонаправленных оптоволоконных кабеля, что позволяет в принципе использовать полнодуплексную передачу информации с удвоенной эффективной скоростью в 200 Мбит/с (при этом каждый из двух каналов работает на скорости 100 Мбит/с). Применяется и звездно-кольцевая топология с концентраторами, включенными в кольцо.
- Основные технические характеристики сети FDDI следующие.
 - Максимальное количество абонентов сети 1000.
 - Максимальная протяженность кольца сети 20 км.
 - Максимальное расстояние между абонентами сети 2 км.
 - Среда передачи многомодовый оптоволоконный кабель (возможно применение электрической витой пары).
 - Метод доступа маркерный.
 - Скорость передачи информации 100 Мбит/с (200 Мбит/с для дуплексного режима передачи).
- В отличие от метода доступа, предлагаемого стандартом IEEE 802.5, в FDDI применяется так называемая множественная передача маркера. Если в случае сети Token-Ring новый (свободный) маркер передается абонентом только после возвращения к нему его пакета, то в FDDI новый маркер передается абонентом сразу же после окончания передачи им пакета. Последовательность действий здесь следующая.
 - 1) Абонент, желающий передавать, ждет маркера, который идет за каждым пакетом.
 - 2) Когда маркер пришел, абонент удаляет его из сети и передает свой пакет.
 - 3) Сразу после передачи пакета абонент посылает новый маркер.
- Форматы маркера и пакета сети FDDI несколько отличаются от форматов, используемых в сети Token-Ring.
- Назначение полей следующее.
 - Преамбула используется для синхронизации. Первоначально она содержит 64 бита, но абоненты, через которых проходит пакет, могут менять ее размер.
 - Начальный разделитель выполняет функцию признака начала кадра.

Формат маркера FDDI

| Преамбула (8 байт) | Начальный разделитель (1 байт) | Управление (1 байт) | Консчный разделитель (1 байт) | Статус пакета (1 байт) |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|


• Адреса приемника и источника могут быть 6-байтовыми

(аналогично Ethernet и Token-Ring) или 2-байтовыми.

- Поле данных может быть переменной длины, но суммарная длина пакета не должна превышать 4500 байт.
- Поле контрольной суммы содержит 32-битную циклическую контрольную сумму пакета.


- Конечный разделитель определяет конец кадра.
- Байт состояния пакета включает в себя бит обнаружения ошибки, бит распознавания адреса и бит копирования (все аналогично Token-Ring).

Формат пакета FDDI



5) 100VG-AnyLAN

- Сеть IOOVG-AnyLAN это одна из последних разработок высокоскоростных локальных сетей, недавно появившаяся на рынке. Она разработана фирмами Hewlett-Packard и IBM и соответствует стандарту IEEE 802.12, так что уровень ее стандартизации достаточно высокий. Главными достоинствами ее являются большая скорость обмена, сравнительно невысокая стоимость аппаратуры (примерно вдвое дороже по сравнению с наиболее популярной сетью Ethernet 10BASE-T), централизованный метод управления обменом без конфликтов и совместимость на уровне пакетов с популярными сетями Ethernet и Token-Ring. В названии сети цифра 100 соответствует скорости 100 Мбит/с, буквы VG обозначают дешевую витую пару категории 3 (Voice Grade), а AnyLAN (любая сеть) обозначает то, что сеть совместима с двумя самыми распространенными сетями.
- Основные технические характеристики сети IOOVG-AnyLAN следующие.
 - Скорость передачи 100 Мбит/с.
 - Топология звезда с возможностью наращивания.
 - Метод доступа централизованный, бесконфликтный (Demand Priority с запросом приоритета).
 - Среда передачи счетверенная неэкранированная витая пара (кабели UTP категории 3,4 или 5), сдвоенная витая пара (кабель UTP категории 5), сдвоенная экранированная витая пара (STP), а также оптоволоконный кабель. Сейчас в основном распространена счетверенная витая пара.
 - Максимальная длина кабеля между концентратором и абонентом и между



концентраторами - 100 м (для UTP кабеля категории 3), 150 м (для UTP кабеля категории 5 и экранированного кабеля), 2 км (для оптоволоконного кабеля).

Структура сети 100VG-AnyLAN

■ Сеть IOOVG-AnyLAN состоит из центрального (основного) концентратора уровня 1, к которому

- могут подключаться как отдельные абоненты, так и концентраторы уровня 2, к которым в свою очередь подключаются абоненты и концентраторы уровня 3. При этом сеть может иметь не более трех таких уровней. Получается, что максимальный размер сети может составлять 600 метров для неэкранированной витой пары.
- В отличие от неинтеллектуальных концентраторов других сетей (например, Ethernet), концентраторы сети IOOVG-AnyLAN это интеллектуальные контроллеры, которые управляют всем доступом к сети. Для этого они непрерывно контролируют запросы, поступающие на все порты. Концентраторы принимают все приходящие пакеты и отправляют их только тем абонентам, которым они адресованы. Однако никакой обработки информации они не производят, то есть в данном случае получается всетаки не настоящая (активная) звезда, но и не пассивная звезда.
- Каждый из концентраторов может быть настроен на работу с форматами пакетов Ethernet или пакетов Token-Ring. При этом концентраторы всей сети должны работать с пакетами только какого-нибудь одного формата. Для связи с сетями Ethernet и Token-Ring необходимы мосты, но мосты довольно простые.
- Концентраторы имеют один порт верхнего уровня (для присоединения его к концентратору более высокого уровня) и несколько портов нижнего уровня (для присоединения абонентов). В качестве абонента может выступать компьютер (рабочая станция), сервер, мост, маршрутизатор, коммутатор, а также другой концентратор.
- Каждый порт концентратора может быть установлен в один из двух возможных режимов работы.
 - Нормальный режим предполагает пересылку абоненту, присоединенному к порту, тольк о пакетов, адресованных лично ему.
 - Мониторный режим предполагает пересылку абоненту, присоединенному к порту, всех пакетов, приходящих на концентратор. Этот режим позволяет одному из абонентов контролировать работу всей сети в целом (выполнять функцию мониторинга).
- Метод доступа к сети IOOVG-AnyLAN довольно типичен для сетей с топологией «звезда» и состоит в следующем. Каждый желающий передавать абонент посылает концентратору свой запрос на передачу. Концентратор циклически прослушивает всех абонентов по очереди и дает право передачи абоненту, следующему по порядку за тем, который закончил передачу. То есть величина времени доступа гарантирована. Но этот простейший алгоритм усложнен в сети IOOVG-AnyLAN, так как запросы могут иметь два уровня приоритета:
 - нормальный уровень приоритета используется для обычных приложений;
 - высокий уровень приоритета используется для приложений, требующих быстрого обслуживания.
- Запросы с высоким уровнем приоритета обслуживаются раньше, чем запросы с нормальным приоритетом. Если приходит запрос высокого приоритета, то нормальный порядок обслуживания прерывается, и после окончания приема текущего пакета обслуживается запрос высокого приоритета. Если таких высокоприоритетных запросов несколько, то возврат к нормальной процедуре обслуживания происходит только после полной обработки всех этих запросов. При этом концентратор следит за тем, чтобы не была превышена установленная величина гарантированного времени доступа. Если высокоприоритетных запросов слишком много, то запросы с нормальным приоритетом автоматически переводятся им в ранг высокоприоритетных. Таким образом, даже низкоприоритетные запросы не будут ждать своей очереди слишком долго.

- Концентраторы более низких уровней также анализируют запросы абонентов, присоединенных к ним, и в случае необходимости пересылают их запросы к концентратору более высокого уровня. За один раз концентратор более низкого уровня может передать концентратору более высокого уровня не один пакет (как обычный абонент), а столько пакетов, сколько абонентов присоединено к нему.
- Интересно решена в сети IOOVG-AnyLAN проблема кодирования передаваемых данных. Вся передаваемая информация проходит следующие этапы обработки.
 - о Разделение на квинтеты (группы по 5 бит).
 - о Перемешивание, скремблирование (scrambling) полученных квинтетов.
 - Кодирование квинтетов специальным кодом 5В6В (этот код обеспечивает в выходной последовательности не более трех единиц или нулей подряд, что используется для детектирования ошибок).
 - о Добавление начального и конечного разделителей кадра.
- В сети 100 VG-AnyLAN предусмотрены два режима обмена: полудуплексный и полнодуплексный.
 - При полудуплексном обмене все четыре витые пары используются для передачи одновременно в одном направлении (от абонента к концентратору или наоборот). Он используется для передачи пакетов.
 - При полнодуплексном обмене две витые пары передают в одном направлении, а две другие - в другом направлении. Он используется для передачи управляющих сигналов.

15.Сетевой уровень. Понятие «маршрутизация». Согласование различий в сетях.

- Сетевой уровень (network layer) служит для образования единой транспортной системы, объединяющей несколько сетей (построенных на разных технологиях), называемой составной сетью, или интернетом.
- Предназначен для определения пути передачи данных.
- Сервисы сетевого уровня:
 - а. Передача без установления соединения
 - Нет гарантии доставки
 - Протокол IP
 - b. Передача с установлением соединения
 - Гарантия доставки данных
 - Гарантия нужного порядка получения
 - Использовалась в телефонных сетях
- Отвечает за
 - Объединение сетей
 - трансляцию логических адресов и имён в физические
 - определение кратчайших маршрутов,
 - **коммутацию и маршрутизацию,**
 - отслеживание неполадок и «заторов» в сети (качество обслуживания)
- Функции сетевого уровня реализуются:
 - □ группой протоколов;
 - □ специальными устройствами маршрутизаторами.


Прикладной
Представления
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический

Модель TCP/IP

Модель OSI

Маршрутизатор – устройство, объединяющее несколько сетей

- Умеет согласовывать различия в сетях
- Имеет несколько сетевых интерфейсов и адрес в каждой сети, к которой подключен



Объединение сетей

Различия сетей

| ■ Cep | ЭВИС |
|-------|------|
|-------|------|

- □ С установлением соединения (WiMAX)
- □ Без установления соединения (Ethernet)
- □ Без установки соединения но с отправкой подтверждений (Wi-Fi)
- Адресация
 - □ Разный размер, плоская, иерархическая
 - □ MAC адрес в Ethernet, IMEI в 3G
- Широковещание
 - □ Поддерживается или нет
- Размер пакета (MTU):
 - ☐ Ethernet 1500
 - ☐ WiFi 2304

Согласование сетей

- Соединения
 - □ Маршрутизатор принимает пакеты без соединения, а для отправки устанавливает соединение
- Адресация:
 - □ Глобальные адреса (у узлов), не зависимые от конкретных технологий
 - □ Методы преобразования глобального адреса в локальный (ARP для TCP/IP)
- Широковещание:
 - □ Маршрутизатор отправляет пакеты всем хостам в сети по индивидуальным адресам

Маршрутизация

- Маршрутизация поиск маршрута доставки пакета между сетями через транзитные узлы маршрутизаторы
- Учет изменений в топологии сети
- Учет загрузки каналов связи и маршрутизаторов
- Маршрутизатор собирает информацию о топологии связей между сетями и на основе этой информации строит таблицы коммутации, которые в данном случае носят специальное название таблиц маршрутизации.

Качество обслуживания

- Параметры качества обслуживания:
 - □ Пропускная способность
 - □ Задержка

| □ Флуктуация (термин, характеризующий любое колебание или любое периодическое изменение) |
|--|
| □ Потери |
| Разным приложениям нужны разные параметры качества |
| Разные сети могут предоставлять разное качество обслуживания |
| Передача файлов: |
| □ Нужна высокая пропускная способность |
| □ Нельзя терять и искажать данные |
| □ Допускается задержка и флуктуация |
| Аудио |
| □ Низкая пропускная способность |
| □ Допускаются потери пакетов |
| □ Требуется низкая задержка и флуктуация |
| Подходы к обеспечению качества обслуживания |
| |


- Диспетчеризация пакетов
 - Резервирование ресурсов
 - Интегральное обслуживание
 - RFC 2205-2212
 - Резервирование для потоковой передачи
 - о Дифференцированное обслуживание (RFC 2474-75, Разбиение данных на классы)
 - Срочная пересылка
 - Два класса обслуживания:
 - о Обычный
 - о Срочный
 - Классы определяет отправляющий компьютер
 - Стандарт RFC 3246, маршрутизаторы поддерживают классы



Физическая линия связи

- Гарантированная пересылка
 - RFC 2597
 - 12 классов обслуживания:
 - о 4 приоритета
 - о 3 класса игнорирования пакетов
 - Более совершенная схема, чем в срочной пересылке

Сетевой уровень в ТСР/ІР



- ▶ IP (Internet Protocol) основной протокол сетевого уровня, обеспечивает передачу данных
- ARP (Address Resolution Protocol) протокол определения локального адреса по глобальному
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) протокол автоматического назначения IPадресов компьютерам в сети
- > ICMP (Internet Control Message Protocol) управляющий протокол сетевого уровня

16. ІР-адреса и ІР-сети.

Типы адресов:

| | локальные а | ідреса: |
|--|-------------|---------|
|--|-------------|---------|

- □ Адреса в технологии сетевого уровня
- □ Пример: MAC адрес в Ethernet, IMEI в 3G
- □ Привязаны к конкретной технологии
- □ Не могут быть использованы в гетерогенных сетях
- Глобальные адреса:
 - □ Адреса сетевого уровня
 - □ Пример IP-адреса
 - □ Не привязаны к технологии
 - □ Применяются при объединении сетей

ІР-адреса:

- Глобальные адреса, используемые в стеке протоколов TCP/IP
- Используются для уникальной идентификации компьютеров в составной сети
- Широко используются в Интернет
- Две версии протокола IP:
 - □ IPv4: адрес 4 байта
 - □ IPv6: адрес 16 байт

Структура IP-адреса (IPv4)

- Длина 4 байта, 32 бита
- Форма представления:
 - □ 4 десятичных числа 0-255, разделенных точками
 - □ Пример: 213.180.193.3

| ■ Структура IP-адреса: ☐ Номер сети ☐ Номер компьютера в се ■ Пример структуры: ☐ IP-адрес: 213.180.193.3 ☐ Номер сети: 213.180.193 ☐ Номер хоста: 3 (0.0.0.3) Классы IP-адресов | · | a) | | | | |
|---|----------|-------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Первоначальный подход – раз | вделени | іе ІР-ад | ресов на | а классы | | |
| В каждом классе жестко определено количество бит для номера сети и хоста Определены в стандарте RFC | Кл | ассь | ı IP-a | адресов | | |
| 791 | Класс | Пер- | Номер | Диапазон | Максимальное | Максималь- |
| Использовался до 1993 г. | | вые | сети, | сетей | число сетей | ное число |
| ■ Достоинства: | | биты | бит | 1000 | 106 | хостов в сети |
| По IP-адресу можно | A | 0 | 8 | 1.0.0.0 – 126.0.0.0 | 126 | 16 777 214 |
| точно узнать, где номер сети, а где – хоста | В | 10 | 16 | 128.0.0.0 – 191.255.0.0 | 16 382 | 65 534 |
| Недостатки: | С | 110 | 24 | 192.0.0.0 - | 2 097 150 | 254 |
| • Фиксированное | | | | 223.255.255.0 | | |
| количество хостов в сети | D | 1110 | - | 224.0.0.0 - | Групповь | іе адреса |
| (254 – 65 тыс. – 16 млн.) | | 44440 | | 239.255.255.255 | | |
| • Неэффективное | E | 11110 | - | 240.0.0.0- 255.255.255.255 | Зарезерв | вировано |
| распределение IP- | | | | | | |
| адресов | | | | | | |
| Нехватка IP-адресов | | | | | | |
| о Длина IP-адреса 32 бита | 1 | | | | | |
| Максимум 4 294 | 967 296 | ІР-адре | есов | | | |
| о Используются не все ад | реса в с | ети | | | | |
| Примечание : адреса класса D по-преж | кнему г | оупповы | ые, а адр | реса класса Е п | о-прежнему | |
| зарезервированы (несмотря на недос | таток ІР | v4 адре | сов). | | | |
| 2. Бесклассовая междоменная м | аршрут | изация | (Classle | ss Inter Domai | n Routing, CIDI | ₹) – |
| отказ от классов ІР-адресов | | | | | | |
| ■ Появилась в 1993 г. | | | | | | |
| ■ Определена в стандарте RFC 15 | 517-1520 |) | | | | |
| Используется сейчас | | | | | | |
| Для определения номера сети | - | яются л | ласки пе | ременной дли | 1ННЫ | |
| Любое количество хостов в сет | И | | | | | |
| <u>Маска подсети</u> : | | | | | | |
| Маска подсети показывает, где | в ІР-ад | ресе но | мер сет | и, а где хоста | | |
| Структура маски: | | | | | | |
| □ Единицы в позициях, за | дающих | номер | сети | | | |
| 🗆 Нули в позициях, задаю | щих нол | иер хос | га | | | |
| Способ получения номера сети | ı: | | | | | |
| □ Побитовое И маски и IP- | -адреса | | | | | |
| Пример вычисления адреса сет | ги | | | | | |
| □ IP-адрес: 213.180.193.3 | | | | | | |
| □ Расчет в двоичном предста | влении | | | | | |

IP: 11010101.10110100.11000001.00000011

AND

Mask: 11111111.11111111.00000000.00000000 Net: 11010101.10110100.00000000.00000000

☐ Результат: 213.180.0.0

- Представление маски подсети
 - о Десятичное представление:

■ IP-адрес: 213.180.193.3

Маска подсети: 255.255.255.0Адрес сети: 213.180.193.0

- о В виде префикса:
 - **213.180.193.3 / 24**

■ Адрес сети: 213.180.193.0

о Оба представления эквивалентны

Распределение ІР-адресов

- IP адреса должны быть уникальны во всем мире
- Адреса распределяются специальной организацией ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
- Организации получают блоки IP-адресов и могут использовать по своему усмотрению

Специальные ІР-адреса

- В номере хоста нельзя использовать только битовые 0 или 1
- Битовые 0 в номере хоста:
 - Адрес сети: 213.180.0.0
- Битовые 1 в номере хоста:
 - о Широковещательный адрес: 213.180.255.255
- Договоренность (не обязательная):
 - Хост с номером 1 маршрутизатор по умолчанию (шлюз): 213.180.0.1
- 0.0.0.0 текущий хост (сеть)
- 255.255.255.255 все хосты в текущей сети
- 127.0.0.0 обратная петля (loopback)
 - Сеть для тестирования
 - о Данные не передаются в сеть, а приходят обратно
 - o 127.0.0.1 localhost (текущий компьютер)

Приватные адреса

| Зарезервированные | лиапазоны | алпесов: |
|--------------------|-----------|----------|
| Japesephilobannoic | дианазопы | адресов. |

- \square 10.0.0.0 10.255.255.255 / 8
- □ 172.16.0.0 − 172.31.255.255 / 12
- □ 192.168.0.0 − 192.168.255.255 / 16
- Не маршрутизируются в Интернет
- Могут использоваться внутри организации без обращения в ICANN
- Подключение к Internet с использованием технологии NAT (Network Address Translation)

Подсети

- Организация, получив блок адресов в ICANN, может разбить его на части:
 - □ Интернет провайдер выделение сетей для клиентов
 - □ Предприятие сети отделов
- Разбиение осуществляется с использованием масок подсетей.
- Пример:



17. Разрешение ІР-адреса в МАС-адрес.

МАС-адреса

- Служат для идентификации сетевых интерфейсов узлов сети Ethernet
- Регламентированы стандартом IEEE 802.3
- Длина 6 байт (48 бит)
- Форма записи шесть шестнадцатеричных чисел:
 - □ 1C-75-08-D2-49-45
 - □ 1C:75:08:D2:49:45

Типы МАС-адресов

- Индивидуальный (unicast):
 - □ 1C-75-08-D2-49-45
- Групповой (multicast, первый бит старшего байта адреса равен 1):
 - □ 80-00-A7-F0-00-00
- Широковещательный (broadcast, все 1):
 - ☐ FF-FF-FF-FF-FF

Способы назначения МАС-адресов

- Централизованный (по умолчанию):
 - □ Адреса назначаются производителям оборудования
 - □ Правила назначения описываются стандартом IEEE 802
 - При централизованном назначении МАС-адреса должны быть уникальны во всем мире
 - □ Структура МАС-адреса:
 - Первые 3 байта уникальный идентификатор организации (OUI), выдаются IEEE производителям оборудования
 - Последние 3 байта назначает производитель оборудования, который отвечает за уникальность
 - □ Примеры OUI:
 - 00:00:0C Cisco (еще есть 6C:50:4D, 70:81:05 и др.)
 - 00:02:B3 Intel
 - 00:04:AC IBM
- Локальный:
 - □ Адреса назначаются администратором сети
 - □ Администратор должен обеспечить уникальность
- Индикатор способа назначения второй бит старшего байта МАС-адреса:
 - □ 0 адрес назначен централизованно

| □ 1 – адрес назначен локально |
|--|
| Протокол ARP |
| Address Resolution Protocol (ARP) – протокол разрешения адресов |
| ■ Задача ARP |
| □ По известному глобальному адресу (IP-адресу) найти локальный адрес (в |
| технологии канального уровня) |
| ■ Типы ARP: |
| Для широковещательных сетей |
| Для глобальных сетей (без широковещания) |
| ARP в широковещательных сетях |
| ■ Схема работы: |
| \square Хост-отправитель рассылает широковещательный запрос «У кого адрес IP_1 » |
| Все хосты получают широковещательный запрос |
| \square Хост с адресом IP $_1$ сообщает свой локальный адрес, остальные запрос |
| игнорируют |
| □ Хост-отправитель получает ответ и извлекает из него локальный адрес |

Формат ARP-запроса

Формат ARP-ответа

| Поле | Значение | Поле | Значение |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Тип сети | 1 | Тип сети | 1 |
| Тип протокола | 2048 | Тип протокола | 2048 |
| Длина локального адреса | 6 | Длина локального адреса | 6 |
| Длина глобального адреса | 4 | Длина глобального адреса | 4 |
| Операция | 1 | Операция | 2 |
| Локальный адрес отправителя | 1C:75:08:D2:49:45 | Локальный адрес отправителя | 00:1C:C5:34:B3:01 |
| Глобальный адрес отправителя | 172.16.10.88 | Глобальный адрес отправителя | 172.16.10.253 |
| Локальный адрес получателя | 00:00:00:00:00 | Локальный адрес получателя | 1C:75:08:D2:49:45 |
| Глобальный адрес получателя | 172.16.10.253 | Глобальный адрес получателя | 172.16.10.88 |

ARP-таблица

■ Хост кэширует ответы ARP

■ Для Ethernet локальный адрес – MAC-адрес

- □ Нет необходимости запрашивать МАС-адрес при каждом отправлении
- ARP-таблица хранит данные о соответствии MAC и IP-адресов

| IP-адрес | МАС-адрес | Тип |
|---------------|-------------------|--------------|
| 172.16.10.253 | 00:1C:C5:34:B3:01 | Динамический |
| 172.16.10.88 | 1C:75:08:D2:49:45 | Статический |

| Типы записи в ARP-таблице |
|---|
| □ Динамические – создаются в результате рассылки ARP-запросов |
| □ Статические – создаются администраторами вручную |
| Команды работы с ARP-таблицей: |
| □ arp -a – просмотр таблицы |
| □ arp -s – добавление статической записи |
| |

| □ arp - | d – удаление запи | ІСИ | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------|
| Срок жизни записе | <u>й ARP</u> | | | | | |
| | кие записи в таблі | | = | | | |
| | ипьютера может и | | | | | |
| | • | | • • | цаляется из таблиц і | ы ARP | |
| | ное ARP-сообщені | | • | | | |
| • | авка ARP-запроса | | | | | |
| | льзуется для сооб | • | | • •• | | |
| • • | цотвращение назн | іачения один | наковых | IP . | | |
| ARP в глобальных с | | | | | | |
| | | ния, нельзя р | разослат | ть запрос локально | го адреса всем | |
| компьютера | | | | | | |
| | IP поверх X.25 | | | | | |
| ■ Решение: | 1 | | _ | | | |
| | ицы, формируемі | | | · | _ | |
| ⊔ ARP- | серверы – выделе | енные марш | рутизато | оры <i>,</i> ведущие ARP-1 | гаолицы | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 18. Протокол | IPv4. | Прикла | адной | HTTP SMTP | DNS | FTP |
| ■ IP (Internet I | | | | | | |
| межсетевой | • | Транспо | ากтมมหั | TCP | UDP | |
| | net – объединенн | | эртный | | ODF | |
| | / subnet - подсеть | | | , | | |
| j. internetworking – Сетевой объединение сетей | | | вой | IP ICMP ARP DHCP | | |
| | | | | | | |
| k. Inter | net – название | Сете | вых | | | DOI |
| само | й крупной | интерф | | Ethernet | WiFi | DSL |
| объе | диненной сети | | | | | |
| ■ Основа сети | і Интернет | | | | | |
| Сервисы ІР | | | | | | |
| ■ Передача б | ез установления с | оединения | | | | |
| □ Нет г | арантии доставки | 1 | | | | |
| □ Прои | ізвольный порядо | ок доставки | | | | |
| ■ Задачи IP | | | | | | |
| □ Маршру | тизация | | | | | |
| □ Объедин | нение сетей | | | | | |
| □ Качество | о обслуживания | | | | | |
| | | | | | | 1 |
| 6 байт | 6 байт | 2 байта | 40 | 6-1500 байт | 4 байта | |
| | | | | | | - |
| Адрес | Адрес | Тип | | Данные | Контрольная | |
| получателя | отправителя | 17111 | | данные | сумма | |
| | • | | <u> </u> , | | | <u>,</u> |
| | | | | | | , |
| | Заголовок | | | | Концевик | |
| | | | | | NO. ILOUM | |
| П Постари | □ Доставка на канальном уровне | | | | | |
| | а на канальном ур 1AC-адреса получ | | | | | |


- □ Мультиплексирование
 Поле «Тип» протокол вышестоящего уровня
 □ Проверка правильности передачи
 Поле «Контрольная сумма»
- Формат заголовка

| 4 бита Номер версии | 4 бита Длина заголовка | 8 бит Тип сервиса | 16 бит Общая длина | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| 16 бит Идентификатор пакета | | | 3 бита Флаги | 13 бит Смещение фрагмента | |
| | бит ия жизни | 8 бит Тип протокола | | | |
| | 32 бита IP-адрес отправителя | | | | |
| | 32 бита IP-адрес получателя | | | | |
| | Опции и выравнивание (не обязательно) | | | | |

- □ Версия
 - Первым полем пакета является версия протокола размером в четыре бита.
 Для IPv4 это 4.
- □ В ІР длина заголовка не фиксирована:
 - Дополнительные опции
 - Служебная информация
 - Заполнитель
 - о Поле «Длина заголовка» измеряется в 32-битных словах
 - о Длина:
 - Минимальная 20 байт (5 32-битных слов)
 - Максимальная 60 байт (15 32-битных слов)
- □ Тип сервиса
 - о Назначение обеспечение качества обслуживания
 - Два формата:
 - Тип сервиса (старый)
 - ❖ Используется 6 из 8 бит
 - ❖ PR (3 бита) приоритет пакета:
 - 0 самый низкий
 - 7 самый высокий
 - Критерий выбора маршрута:
 - D (Delay) минимизация задержек
 - о T (Throughput) максимизация пропускной способности
 - R (Reliability) максимизация надежности
 - Поле «Тип сервиса» было придумано на ранней стадии развития Интернет



- Оказалось, что качество обслуживания на основе поля «Тип сервиса» обеспечить сложно
- С ростом и увеличением популярности Интернет появились практические подходы:
 - о Интегрированное обслуживание
 - о Дифференцированное обслуживание
- Дифференцированное обслуживание (используется сейчас)



Физическая линия связи

- ❖ Дифференцированное обслуживание вытеснило традиционное представление поля «Тип сервиса»
- **❖** RFC 2474
- Простота реализации:
 - Выполняется отдельно на каждом маршрутизаторе (Per-Hop Behavior)
 - Нет необходимости знать топологию сети и требования приложений
- ❖ Используется 6 из 8 бит
- ❖ 3 бита класс обслуживания
- 2 бита варианты обслуживания пакета внутри класса
- ❖ 1 бит флаг индикатор «выхода» пакета из профиля класса
- По умолчанию все 0 для совместимости
- □ Общая длина длина пакета, включая заголовок и данные
 - о Измеряется в байтах
 - о Максимальное значение 65535 байт
 - На практике длина выбирается с учетом МТИ канального уровня
 - o 1500 байт для Ethernet

Фрагментация

- □ При передаче по сетям с разным МТU IP-пакет может быть разбит на части
 □ Поля в заголовке IP, отвечающие за фрагментацию:
 - о Идентификатор пакета
 - о Флаги
 - о Смещение фрагмента
- □ Поле флаги состоит из тех бит:
 - о Первый бит зарезервирован и не используется
 - O DF (Do not Fragment) не фрагментировать
 - о MF (More Fragments) есть еще фрагменты
- □ Идентификатор пакета:
 - Уникальный номер пакета, разбитого на части (фрагментированного)
 - о Все фрагменты пакета должны иметь одинаковый идентификатор
- □ Получатель может принимать фрагменты разных пакетов

- Задержки в передаче
- о Разные маршруты
- о Отброшенные пакеты

Смещение фрагмента:

- о Используется для сборки фрагментированных пакетов
- о Фрагменты пакета могут прийти в неправильном порядке
- Содержит смещение поля данных относительно нефрагментированного пакета

Схема дефрагментации

- Получатель принимает пакет и видит, что установлен флаг МF
- Получатель запоминает идентификатор пакета и записывает в буфер все пакеты с этим идентификатором
- Приходит пакет со сброшенным флагом MF признак завершения передачи
- Получатель собирает пакет из фрагментов на основе поля «Смещение»
 - □ Время жизни (TTL, Time To Live) максимальное время, в течение которого пакет может перемещаться по сети
 - о Нужно для предотвращения «бесконечного» продвижения пакетов
 - о Единицы измерения:
 - Секунды
 - Прохождение через маршрутизатор (hop)

□ Тип протокола


- Предназначено для реализации функции мультиплексирования/ демультиплексирования
- Код протокола, данные которого передаются (RFC 1700):
 - TCP 6
 - UDP 17
 - ICMP 1
- □ Контрольная сумма рассчитывается по заголовку
 - о Проверяется и пересчитывается на каждом промежуточном маршрутизаторе
 - о При ошибке в контрольной сумме пакет отбрасывается
 - Нет оповещения отправителя об ошибке
 - Нет запросов на повторную передачу
- □ Заголовок IP-пакета может включать дополнительные поля
 - о Примеры опций:
 - Записать маршрут
 - Маршрут отправителя
 - Жесткая маршрутизация
 - Свободная маршрутизация
 - Временные метки

Уже в 1980-е годы стало очевидно, что распределение адресного пространства происходит значительно более быстрыми темпами, чем было заложено в архитектуру IPv4. Это привело сначала к появлению классовой адресации, позднее бесклассовой адресации, и в конечном итоге к разработке нового протокола IPv6.

19.Протокол IPv6.

- IPv6 (Internet Protocol version 6) протокол сетевого уровня стека TCP/IP
- IPv6 используется для передачи данных на сетевом уровне

- IPv6 замена IPv4
- IPv6 не совместим с IPv4
- IPv6 совместим с другими протоколами стека TCP/IP: TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS и др.



Цели создания IPv6

- Адресация миллиардов устройств в сети (борьба с нехваткой адресов в IPv4)
- Упрощение протокола для ускорения работы маршрутизаторов
- Обеспечение безопасности
- Качество облуживания

История создания

- 1990 проблемная группа проектирования Интернета IETF начала работу над новой версией протокола IP
- 1998 IPv6 принят в качестве стандарта RFC 2460
- IPv5:
 - \square Экспериментальный протокол потоковой передачи данных (Streaming Protocol), предложен в 1979 г.
 - □ Не использовался широко
 - □ Концепции IPv5 перешли в ATM(асинхронный способ передачи данных —

Формат заголовка IPv6

| 4 бита 8 бит Номер Дифференцированное версии обслуживание 16 бит Длина полезной нагрузки | | 16 б Метка г | | |
|---|--|---------------------------------|--|--|
| | | 8 бит Следующий заголовок | 8 бит Максимальное число транзитных участков | |
| 16 байт IPv6-адрес отправителя | | | | |
| 16 байт IPv6-адрес получателя | | | | |
| Дополнительные заголовки (не обязательно) | | | | |

сетевая высокопроизводи тельная технология коммутации и мультиплексирования, основанная на передаче данных в виде ячеек (cell) фиксированного размера (53 байта), из которых 5 байтов используется под заголовок) и MPLS (многопротокольная коммутация по меткам механизм в высокопроизводительной телекоммуникационной сети, осуществляющий передачу данных от одного узла сети к

другому с помощью меток.)

- **Версия** номер версии протокола IP: 6
- **Дифференцированное обслуживание** параметры качества обслуживания (перешло из IPv4)
- ▶ Метка потока сообщение об особенных требованиях к обработке.
 - Маршрутизаторы смотрят на метку потока и обрабатывают пакеты по разному
 - Аналог виртуальных каналов в MPLS
 - о Метки должны быть настроены на всех маршрутизаторах заранее
- **Длина полезной нагрузки** размер данных в IPv6 пакете (в IPv4 был размер всего пакета)
- **Следующий заголовок** использование дополнительных заголовков
 - о Тип следующего необязательного заголовка
 - Последний тип заголовка протокол транспортного уровня (ТСР или UDP)
- Максимальное число транзитных участков максимальное число маршрутизаторов, после которого пакет отбрасывается (аналог TTL в IPv4)
- Дополнительные заголовки IPv6
 - о Параметры маршрутизации
 - Параметры получателя
 - о Маршрутизация
 - о Фрагментация
 - о Аутентификация
 - о Шифрование

Отличия от IPv4

В IPv6 отказались от контрольной суммы в заголовке

Аргументация:

- а) Контрольную сумму необходимо пересчитывать на каждом маршрутизаторе– высокие накладные расходы
- b) Каналы связи надежные ошибок мало
- с) Контрольные суммы рассчитываются на канальном и транспортном уровне: достаточно для обнаружения ошибок
- Маршрутизаторы IPv6 не выполняют фрагментацию
 - о Высокие накладные расходы на маршрутизаторе
 - о Фрагментацию выполняют хосты, которые отправляют данные

Как хост может узнать МТU(максимальный размер полезного блока данных) в сети?

- ✓ Технология, позволяющая хосту определить МТU
 - o RFC 1191 Path MTU Discovery (1990)
 - o RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6 (1996)
- ✓ Маршрутизатор не фрагментирует IP пакет, а отбрасывает его и оправляет хосту ICMP сообщение:
 - ICMP Тип 3 (Destination Unreachable), код 4 (fragmentation needed and DF set) + размер MTU
 - ICMPv6 Тип 2 код 0 (Packet Too Big) + MTU
- ✓ Хост отправляет новый пакет с меньшим размером МТU

Влияние IPv6 на IPv4

- Некоторые возможности IPv6 были внесены в IPv4
- Качество обслуживания:
 - Поле «Тип сервиса» в заголовке IPv4 было заменено на «Дифференцированное обслуживание», как в IPv6
- о Безопасность:

• Аутентификация и шифрование были перенесены в IPv4 в виде технологии IPSec (IP Security)

Адресация в IPv6

- Адресация основное отличие IPv6 от IPv4
 - □ IPv4 размер адреса 4 байта
 - □ IPv6 размер адреса 16 байт
- Рассматриваемые варианты размера адреса
 - □ 8 байт первоначальное предложение разработчиков IPv6
 - □ 20 байт размер адреса в протоколе CLNP (протокол сетевого уровня в стеке OSI)
 - □ Адреса переменной длинны
- RFC 4291 (IP Version 6 Addressing Architecture)

Форма представления IPv6 адреса

- Размер адреса IPv6 увеличился, старый формат записи неудобен
- Новый формат:
 - о 8 групп по четыре шестнадцатеричных цифры
 - o 8000:0000:0000:0127:AB68:CD45:EF15

Сокращения IPv6 адреса

- Адреса IPv6 часто содержат много нулей, поэтому разработано несколько форм сокращения
- Ведущие нули в группе можно опустить

8000:0000:0000:0000:0127:AB68:CD45:EF15

8000:0000:0000:0000:**127**:AB68:CD45:EF15

■ Несколько подряд идущих групп нулей можно пропустить:

8000::127:AB68:CD45:EF15

Специальные ІРv6 адреса

- Localhost
 - o ::1 (0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001)
- Адрес IPv4 в формате IPv6
 - Используется на время переходного периода, когда применяются обе версии протокола
 - о Два двоеточия и затем адрес в десятичном виде
 - 0 ::192.168.1.1

Структура


Network – 64 bits Interface ID – 64 bits

2001:DB8:130F:0: 0:870:0:140B


Типы IPv6 адресов

- Unicast
 - Адреса хостов в сети (данные получает только один хост)
- Multicast
 - о Групповые адреса (данные получают все хосты в группе)
- Anycast
 - о Групповые адреса (данные получает только один хост в группе)
- Нет широковещательных адресов
 - Можно использовать групповой адрес FF02::1


Область действия IPv6 адресов



- Link local адреса для передачи данных в рамках одного сегмента сети (без маршрутизации)
 - о Используются внутри одного сегмента сети
 - Начинаются с FE80::/10
- Site local адреса для передачи данных внутри организации (аналог Private адресов в IPv4).
 - о Маршрутизируются в сети организации, но недоступны их Интернет
 - о Используются внутри одной организации
 - о Начинаются с FC00::/7 (сейчас с FD00::/8)



- Global ID выбирается для каждой организации по алгоритму из RFC 4193 (с высокой долей вероятности уникальный)
- Global глобальные адреса для работы в Интернет
 - о Используются в Интернет
 - о Выделяются регистратором ICANN (не должны дублироваться)
 - о Сейчас выделяются из диапазона 2000::/3




■ В IPv6 интерфейс может иметь несколько адресов разных типов

Варианты назначения IPv6 адресов

- Вручную
- DHCPv6
- Автоматическая конфигурация
 - о Формирование Interface ID на основе MAC-адреса процесс EUI-64 (Extended Unique Identifier, 64 бита)

Процесс EUI-64



- В IPv6 хост может получить от маршрутизатора следующие параметры:
 - Subnet ID, адрес шлюза, адрес DNS-сервера и т.д.
- о Механизм реализации:
 - Хост отправляет ICMPv6 запрос тип 133 код 0 (Router Solicitation) на групповой адрес FF02::2 (all routers)
 - Маршрутизатор, который получил запрос, отвечает ICMPv6 сообщением тип 134 код 0 (Router Advertisement) с параметрами сети
- Маршрутизаторы периодически рассылают Unsolicited Router Advertisements на групповой адрес FF02::1 (all nodes)

Переход на IPv6

- IPv4 и IPv6 не совместимы, необходим явный переход на IPv6, заметный для пользователей Интернет
- Не предполагается, что переход на IPv6 будет быстрым
 - □ Долгое время будут сосуществовать два протокола
- Механизмы перехода
 - □ Dual Stack (параллельное использование с IPv4)
 - □ Туннелирование (процесс, в ходе которого создается защищенное логическое соединение между двумя конечными точками посредством инкапсуляции различных протоколов)
 - o 6to4
 - o Teredo
 - o Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP)

Проблемы внедрения IPv6

- ✓ IPv6 был стандартизован в 1998
- ✓ IPv6 решает насущную проблему нехватка адресов IPv4
- ✓ IPv6 поддерживается всем современным оборудованием, операционными системами и ПО
- ✓ Протокол IPv6 проще, чем IPv4
- IPv6 не совместим с IPv4
 - о Требуется полная замена, заметная для пользователей
- Для многих проблем IPv4 удалось найти решение (хотя бы временное)
 - Нехватка IPv4-адресов NAT
 - Низкая безопасность IPSec

а. Закончилось время жизни

- о Качество обслуживания Дифференцированное обслуживание
- Люди и организации не понимают, зачем переходить на IPv6

20. Протокол ІСМР. Назначение и варианты использования.

ICMP (Internet Control Message Protocol) – протокол межсетевых HTTP Прикладной **SMTP** DNS FTP управляющих сообщений Определен в RFC 792 Транспортный **TCP UDP** • Протокол IP использует передачу без установки соединения Сетевой IΡ **ICMP** • Нет гарантии доставки пакетов • ІСМР – средство оповещения о проблемах с доставкой пакетов Сетевых WiFi Ethernet DSL • Примеры сообщений об ошибках: интерфейсов

пакета (TTL)

- b. Запрещено фрагментировать пакет (установлен флаг DF), а для передачи нужна дефрагментация
- Сообщения отправляются не всегда:
 - а. Нет сообщений о проблемах с пакетами с ICMP-сообщениями
- IP или ICMP не обязаны обрабатывать сообщения ICMP
 - а. Нет исправления ошибок
 - b. Нет повторной отправки пакетов

Формат пакета ІСМР

| | | | 1 | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------|--|--|
| 1 байт 1 байт | | 2 байта |) ¥ | | |
| Тип сообщения Код сообщения | | Контрольная сумма | | | |
| 2 байта | | 2 байта | Загоповок | | |
| Зависит от типа и кода сообщения | | Зависит от типа и кода сообщения | ' | | |
| Поле данных | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Поля заголовка:

□ Тип – идентификатор типа сообщения

Типы ICMP-сообщений

| Тип | Назначение сообщения |
|-----|--------------------------------|
| 0 | Эхо-ответ |
| 3 | Узел назначения недостижим |
| 4 | Подавление источника |
| 5 | Перенаправления маршрута |
| 8 | Эхо-запрос |
| 11 | Истечение времени жизни пакета |
| 12 | Проблемы с параметрами |
| 13 | Запрос отметки времени |
| 14 | Ответ отметки времени |
| 17 | Запрос маски |
| 18 | Ответ маски |

□ Код – идентификатор кода сообщения об ошибке

Пример для типа 3:

| Код | Причина |
|-----|-----------------------------|
| 0 | Сеть недостижима |
| 1 | Узел недостижим |
| 2 | Протокол недостижим |
| 3 | Порт недостижим |
| 4 | Ошибка фрагментации |
| 5 | Ошибка в маршруте источника |
| 6 | Сеть назначения неизвестна |
| 7 | Узел назначения неизвестен |
| 8 | Узел-источник изолирован |
| 9 | Административный запрет |

| □ Контрольная сумма | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| ■ Данные: | | | |
| Заголовок и первые 8 байт данных IP-п | акета | | |
| Сообщения ICMP: | | | |
| Сообщения об ошибках (host unreachable) | ole) | | |
| □ Сообщения запрос-ответ (ping) | | | |
| Применение ІСМР | | | |
| Диагностика сети | | | |
| ■ Утилиты | Формал | r ICMP-coc | общения ping |
| ☐ Ping | Формал | i icivii coc | ющения ping |
| | | | |
| ■ Простое средство проверки | Тип = 8/0 | Код = 0 | Контрольная сумма |
| работоспособности сети | | | |
| ■ Эхо-протокол: | Идентифика | атор запроса | Порядковый номер |
| ✓ Эхо-запрос ICMP (Тип = | | | |
| 8) | | Поле данны | ыX |
| ✓ Эхо-ответ ICMP (Тип = 0) | | Данные Эхо-запроса и | ли Эхо-ответа |
| ■ Проверка доступности по сети | | | |
| конкретного хоста | | | |
| traceroute (tracert в Windows) | | | |
| Утилита, позволяющая проследи | ить маршрут с | т отправителя | к получателю |
| ■ Находит адреса всех маршрутиз | аторов, через | которые прох | одит пакет |
| ■ traceroute использует сообщени | е «Время жиз | вни истекло» (1 | тип 11) для |
| поиска маршрутизаторов | | | |
| Сначала traceroute отправляет II | Р-пакет с TTL= | 1 | |
| о Первый маршрутизатор г | тринимает его |), уменьшает Т | TL до 0 и |
| понимает, что пакет нужн | но отбросить | | |
| о Первый маршрутизатор о | тправляет IC <mark>l</mark> | ЛР-сообщени е | е «Время |
| жизни истекло», Тип=11 | | | |
| о traceroute запоминает ад | рес маршруті | изатора | |
| traceroute отправляет IP-пакет с | TTL=2 | | |
| ■ Так продолжается до тех пор, по | ка IP-пакет не | е достигнет по | лучателя |
| Правила генерации ІСМР пакетов | | | |
| 1. При потере ICMP-пакета никогда не генерируе | ется новый. | | |
| 2. ІСМР-пакеты никогда не генерируются в ответ | на ІР-пакеты | с широковеща | этельным или |
| групповым адресом, чтобы не вызывать пере | грузку в сети (| так называем | ый |
| «широковещательный шторм»). | | | |
| 3. При повреждении фрагментированного ІР-пан | кета ІСМР-соо | бщение отпра | вляется |
| только после получения первого повреждённ | ого фрагмент | а, поскольку о | тправитель |
| всё равно повторит передачу всего IP-пакета | целиком. | | |
| | | | |
| | | | |
| 21.Транспортный уровень. Адресация на т | ранспортно | м уровне. | |
| Задачи транспортного уровня: | | Модель OSI | Модель TCP/II |
| Передача данных между процессами на хоста | x | | |
| ■ Предоставление нужного уровня надежности | | Прикладной | |
| данных, не зависимого от надежности сети | | Представления | Прикладной |
| ■ Адресация | | | . Принаналич |
| Транспортный и сетевой уровень: | | Сеансовый | |
| | | Транспортный | Транспортный |

Сетевой

Канальный

Физический

Сетевой


Сетевых интерфейсов

| | Сетевой уровень обеспечивает передачу данных между хостами в объединенной сети |
|--------------|--|
| | На одном хосте могут работать несколько приложений с разными требованиями к сети |
| | Сетевой уровень – передача между хостами |
| | Транспортный уровень – передача между процессами на хостах |
| Особе | енности: |
| | Транспортный уровень есть только на хостах |
| | □ Сетевое оборудование – канальный или сетевой уровень |
| | Сквозное соединение – от процесса отправителя к процессу получателю |
| | □ Не видит промежуточного сетевого оборудования |
| <u>Надех</u> | кность передачи данных |
| | Транспортный уровень может обеспечить надежность передачи данных выше, чем у |
| | лежащей в его основе сети |
| | □ Эффективно на практике |
| | Гарантия доставки данных: |
| | □ Подтверждение получения |
| | □ Повторная отправка не подтвержденных данных |
| | Гарантия порядка следования сообщений: |
| | □ Нумерация сообщений |
| Адрес | <u>сация</u> |
| | У хоста в сети есть IP-адрес |
| | На хосте могут работать несколько приложений |
| | 🗆 Открыто два окна браузера |
| | □ Браузер и клиент электронной почты |
| | □ Сервер Web, DNS и почты |
| | В какое приложение отправить данные из поступившего ІР-пакета? |
| | Адрес на транспортном уровне: число от 1 до 65535 |
| | Адрес называется портом |
| | Каждое сетевое приложение на хосте имеет свой порт |
| | Номера портов у приложений не повторяются |
| | Форма записи: 192.168.1.3:80 |
| | ГР-адрес Порт |
| _ | Полный адрес в Интернет (кортеж из 5 значений, 5tuple): |
| _ | □ Транспортный протокол (TCP/UDP) |
| | □ IP-адрес получателя |
| | Порт получателя |
| | □ IP-адрес отправителя |
| | Порт отправителя |
| Типы і | портов |
| <u> </u> | 1-1024 — Хорошо известные порты |
| _ | □ Well-known ports – порты популярных сервисов |
| | ■ 80 – HTTP (Web) |
| | ■ 22 – SSH |
| | ■ 25 – SMTP (Электронная почта) |
| | ■ 53 – DNS |
| | □ Файл /etc/services в UNIX |
| | □ Ограничение: использовать может только root/Администратор |
| | 1025-49151 — Зарегистрированные порты |
| _ | Регистрация портов: |
| | · c.nc.paqim noproor |


- Выполняется Internet Assigned Numbers Authority (IANA Администрация адресного пространства Интернет)
 - □ Хорошо известные порты
 - □ Зарегистрированные порты
- Популярные сервисы также могут работать на любых портах
 - □ Требуется специальная настройка сервиса
 - □ Клиент должен явно указать порт http://192.168.1.3:8080
- 49151-65535 Динамические порты
 - □ Хорошо известные и зарегистрированные порты используются серверами
 - Клиенты должны знать, к какому порту подключаться
 - □ Клиентам также нужны порты для адресации на транспортном уровне
 - □ Для клиента номер порта принципиального значения не имеет
 - Значения
 выбираются
 случайно из
 диапазона
 динамических
 портов

<u>Утилита netstat -</u> отображение статистики протокола и текущих сетевых подключений TCP/IP.

Протоколы транспортного уровня:




Порты и ІР-адреса



➤ TCP — «гарантированный» транспортный механизм с предварительным установлением соединения, предоставляющий приложению надёжный поток данных, дающий уверенность в безошибочности получаемых данных, перезапрашивающий данные в случае потери и устраняющий дублирование данных. TCP позволяет

регулировать нагрузку на сеть, а также уменьшать время ожидания данных при передаче на большие расстояния. Более того, TCP гарантирует, что полученные данные были отправлены точно в такой же последовательности.

▶ UDP - протокол передачи дейтаграмм без установления соединения. Также его называют протоколом «ненадёжной» передачи, в смысле невозможности удостовериться в доставке сообщения адресату, а также возможного перемешивания пакетов. UDP обычно используется в таких приложениях, как потоковое видео и компьютерные игры, где допускается потеря пакетов, а повторный запрос затруднён или не оправдан, либо в приложениях вида запрос-ответ (например, запросы к DNS), где создание соединения занимает больше ресурсов, чем повторная отправка.



22. Протокол UDP.

UDP - протокол транспортного уровня, который <u>служит для передачи дейтаграмм без установления соединения</u>. Также его называют протоколом «ненадёжной» передачи, в смысле <u>невозможности</u>

удостовериться в доставке сообщения адресату, а также возможного перемешивания пакетов. UDP обычно используется в таких приложениях, как потоковое видео и компьютерные игры, где допускается потеря пакетов, а повторный запрос затруднён или не оправдан, либо в приложениях вида запрос-ответ (например, запросы к DNS), где создание соединения занимает больше ресурсов, чем повторная отправка.

Дейтаграмма — блок информации, посланный как пакет сетевого уровня через передающую среду без предварительного установления соединения и создания виртуального канала. Датаграмма представляет собой единицу информации в протоколе (protocol data unit, PDU) для обмена информацией на сетевом в случае протокола IP, IP-датаграммы) и транспортном (в случае протокола UDP, UDP-датаграммы) уровнях эталонной модели OSI.

Название «датаграмма» было выбрано по аналогии со словом телеграмма.

Назначение:

- Основная задача UDP адресация транспортного уровня
 - □ Указать порты отправителя и получателя
- Надежность доставки по сравнению с IP не повышается

Формат заголовка UDP

| 16 бит | 16 бит |
|------------------|-----------------------|
| Порт отправителя | Порт получателя |
| 16 бит | 16 бит |
| Длина UDP | Контрольная сумма UDP |

Порт отправителя

- В этом поле указывается номер порта отправителя.
- Предполагается, что это значение задаёт порт, на который при необходимости будет посылаться ответ. В противном же случае, значение должно быть равным 0.
- Если хостом-источником является клиент, то номер порта будет, скорее всего, эфемерным.
- Если источником является сервер, то его порт будет одним из «хорошо известных».

Порт получателя

- Это поле обязательно и содержит порт получателя.
- Аналогично порту отправителя, если клиент хост-получатель, то номер порта эфемерный, иначе (сервер получатель) это «хорошо известный порт».

Длина UDP:

- Минимум 8 байт (только заголовок)
- Максимум 65 515 байт (максимальная длина данных IP-пакета)

Контрольная сумма

- Поле контрольной суммы используется для проверки заголовка и данных на ошибки.
- Если сумма не сгенерирована передатчиком, то поле заполняется нулями.
- Поле не является обязательным для IPv4.

Применение UDP

■ Преимущество UDP – скорость работы
 □ Нет накладных расходов на установку соединения
 ■ Надежность
 □ В современных сетях ошибки происходят редко
 □ Ошибку может обработать приложение

- Область применения
 - □ Клиент-сервер, короткие запросы

Применение UDP: DNS


- DNS использует UDP, порт 53
 - □ Клиент DNS отправляет UDP-запрос серверу DNS
 - ☐ Сервер DNS отправляет UDP-ответ клиента
- При использовании ТСР сначала нужно было бы установить соединение (три пакета)
- Клиент DNS запускает таймер после отправления запроса
 - □ Если через определенный промежуток времени ответ не пришел запрос отправляется еще раз

Протокол UDP не сложен. Действительно, его функции сводятся к простой передаче данных между прикладным и сетевым уровнями, а также примитивному контролю искажений в передаваемых данных. При контроле искажений протокол UDP только диагностирует, но не исправляет ошибку. Если контрольная сумма показывает, что в поле данных UDP-дейтаграммы произошла ошибка, протокол UDP просто отбрасывает поврежденную дейтаграмму.

23.Протокол ТСР. Гарантированная доставка данных. Процесс установки соединения.

Transmission Control Protocol (TCP) - протокол управления передачей

- ТСР передает поток байт от одного процесса другому
- Сообщение ТСР называется сегментом
- Особенность ТСР: гарантия доставки и порядка следования данных



тср — «гарантированный» транспортный механизм с предварительным установлением соединения, предоставляющий приложению надёжный поток данных, дающий уверенность в безошибочности получаемых данных, перезапрашивающий данные в случае потери и устраняющий дублирование данных. ТСР позволяет

<u>регулировать нагрузку на сеть</u>, а также <u>уменьшать время</u> ожидания данных при передаче на большие расстояния. Более того, TCP гарантирует, что <u>полученные данные</u> были отправлены точно в такой же последовательности.

Формат заголовка ТСР

| . | 32 бита | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|--|-----------------|
| | Порт отправителя Порт получателя | | | | | Порт получателя |
| | Порядковый номер | | | | | ый номер |
| | Номер подтверждения | | | | | |
| Длина заголо- вка | заголо- R C S S Y I Pазмер | | Размер окна | | | |
| | Контрольная сумма Указатель на срочные данны | | | Указатель на срочные данные | | |
| | Параметры (не обязательно) | | | | | |
| | Данные (не обязательно) | | | | | |

■ Порт источника идентифицирует приложение клиента, с которого отправлены пакеты. По возвращении данные передаются клиенту на основании номера порта источника. ■ Порт назначения идентифицирует порт, на который отправлен пакет. ■ Порядковый номер – номер пересылаемого байта в сегменте ■ Номер подтверждения – номер следующего ожидаемого байта Кумулятивное подтверждение (подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих), что все предыдущие байты получены ■ Длина заголовка TCP – длина в 32-х разрядных словах (4 бита) □ Заголовок может включать параметры, поэтому длина может быть разной 4 бита не используется ■ Флаги – 6 шт. по 1 биту □ URG – флаг наличия в сегменте срочных данных ■ Используется совместно с полем «Указатель на срочные данные» ■ Позволяет передавать сигналы от отправителя к получателю (прерывания) □ АСК – флаг подтверждения ■ Если флаг АСК установлен, значит поле «Номер подтверждения» содержит осмысленные данные □ PSH – флаг выталкивания (PUSH) Просит получателя сразу отправлять данные приложению, без буферизации □ Флаги RST, SYN и FIN используются для управления соединением ■ SYN – установка соединения ■ FIN, RST – разрыв соединения ■ Размер окна – количество байт, которое может быть принято получателем ■ Контрольная сумма – контрольная сумма заголовка и данных ТСР □ Служит для повышения надежности □ Не обязательна Указатель на срочные данные – смещение от текущего порядкового номера байта до срочных данных в сегменте ■ Параметры в заголовке ТСР являются необязательными, но некоторые используются широко ■ Примеры параметров: □ Максимальный размер сегмента (Maximum Segment Size, MSS) □ Масштаб окна - позволяет увеличить размер окна до 1 ГБ, что эффективно для быстрых каналов □ Метки времени □ Выборочное подтверждение (Selective Acknowledgment, SACK) – подтверждение диапазонов принятых байт Поток байт Поток байт от приложения

| Сегмент | Сегмент | Сегмент | Сегмент |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| Байт 0 | Байт 1024 | Байт 2048 | Байт 3072 |

- Транспортная подсистема получает от приложения данные в виде потока байт
- Поток разбивается на отдельные части сегменты

| | Протокол ТСР нумерует байты в потоке | | | |
|--------------|---|---|------------|----------------------|
| | □ Сегменты не нумеруются | | | |
| <u>Гаран</u> | <u>ітия доставки</u> | | | |
| | Возможные проблемы при доставке: | | | |
| | □ Потеря сегментов | | | |
| | □ Изменение порядка доставки сегментов | | | |
| | □ Повторная доставка сегментов | | | |
| | Механизмы реализации: | | | |
| | □ Нумерация сообщений | | | |
| | □ Подтверждение получения сообщения | | | |
| | □ Повторная отправка при отсутствии подтверждения | | | |
| Нуме | рация сообщений | | | |
| | | | | |
| | Возможные проблемы: | | | |
| | Пришел задержавшийся сегмент | | | |
| | □ Первый сегмент потерян, сразу пришел второй | | | |
| | □ Первый сегмент выслан повторно | | | |
| | Начальные номера сегментов не повторяются | | | |
| | Начальный номер выбирается случайным образом, затем | номера увель | ичиваются | |
| Соеді | <u>инение</u> | | | |
| | Соединение – договоренность между отправителем и пол | учателем | | |
| | Соединение задает: | • | | |
| | □ Начальные номера для нумерации данных отправиз | геля и получа | геля | |
| | □ Объем данных, которые готов принять получатель | , | | |
| | Соединение в ТСР дуплексное | | | |
| | | | | |
| | Подтверждение получения и данные в одном сегме | нте | | |
| Устан | овка соединения | | | |
| | Простейшая схема: | ТСР на с клие | • | на стороне эрвера |
| | Папрос на установку соединения | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1 | |
| | □ Ответ об установке соединения (или отказ) | Запрос | | Подготовка |
| | Проблемы: | соединения | SYN | соединения |
| | . Потеря или повторная доставка сегментов | | ack 3 | прошла успешно |
| | Применяемая схема: | Состояние | SYN, ACK | , |
| | Прехкратное рукопожатие | ESTABLISHED | ACK | |
| | Флаг SYN – признак установки соединения | | | Состояние |
| | □ SYN = 1, ACK = 0 – запрос установки соединения | | | ESTABLISHED |
| | (CONNECTION REQUEST) | , | ∀ , | ∀ , |
| | □ SYN = 1, ACK = 1 – подтверждение установки | | • | • |
| | соединения (CONNECTION ACCEPT) | | | |
| | ☐ SYN = 0, ACK = 1 — завершение установки соединения | Я | | |
| Разрь | ыв соединения | | | |
| | Соединение в ТСР дуплексное | | | |
| | | | | |
| | Схема разрыва соединения | | | |
| | □ Одновременное (обе стороны разорвали соединени | ле) | | |
| | Одностороннее (сторона прекращает передавать да | | кет приним | ать) |
| | Флаг FIN — одностороннее закрытие соединение | = 2, | le | - , |

| Флаг RST – разрыв соединения из-за критической ситуации | | □ Соединение закрывается, когда обе стороны отправят сегмент с установленным флагом FIN |
|--|-----------|---|
| □ Одновременный разрыв соединения обеими сторонами 24.Протокол ТСР. Управление скоростью передачи данных. Скользящее окно, окно управления потоком, окно перегрузки. (Определение и особенности из 23) Управление потоком в ТСР ■ Управление не отово получателя □ Сеть может быть свободна, но приложения не готово получить данные □ Приложение не обязано забирать данные, как только они появились □ Приложение не обязано забирать данные, как только они появились □ Транспортная подсистема не обязана передавать данные приложению или в сеть, как только она их колучила ■ Для управления потоком ТСР использует механизм скользящего окна □ Получатель записывает в поле заголовка ТСР «Размер окна» объем данных, которые он готов принять ■ Размер окна может меняться динамически □ Приложение читает данные из буфера быстро — окно растет □ Приложение читает медленно, буфер заполнен — окно уменьшается ■ Получатель может установить окно нулевого размера □ Передача данных прекращается не зависимо от нагрузки на сеть ■ Продолжение передачи: □ Получатель повторно отправляет подтверждение с ненулевым размеров окна □ Отправитель направляет запрос «window probe» - просьба повторить подтверждение и размер окна Скользящее окно ■ Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности ■ Пример сети: □ Пропускная способность 1 Гб/с □ Время доставки сетмента — 100 мс Количество сетментов в секунду — 5 шт. ■ Размые варианты подтверждений: □ Остановка и ожидание — передача данных после получения подтверждения (КСР, транспортный уровень) □ Скользящее окно — передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (КГР, транспортный уровень) ■ Размер окна — количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения подтверждение подтверждение подтверждение подтверждение подтверждение по | _ | · |
| 24.Протокол ТСР. Управление скоростью передачи данных. Скользящее окно, окно управления потоком, окно перегрузки. (Определение и особенности из 23) Управление потоком в ТСР ■ Управление потоком в ТСР ■ Управление потоком позволяет регулировать скорость передачи данных □ Предотвращение «затопления» быстрым отправителем медленного получателя □ Сеть может быть свободна, но приложение не готово получить данные ■ Транспортная подсистема работает с приложение не готово получить данные ■ Транспортная подсистема не обязана передавать данные приложению или в сеть, как только она их получила ■ Для управления потоком ТСР использует механизм скользящего окна ■ Получатель записывает в поле заголовка ТСР «Размер окна» объем данных, которые он готов принять ■ Размер окна может меняться динамически □ Приложение читает медленно, буфер заполнен — окно уменьшается ■ Получатель может установить окно нулевого размера □ Передача данных прекращается не зависимо от нагрузки на сеть □ Продолжение передачи: □ Получатель повторно отправляет подтверждение с ненулевым размеров окна □ Отправитель направляет запрос «window probe» – просьба повторить подтверждение и размер окна Скользящее окно ■ Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности ■ Пример сети: □ Пропускная способность 1 Гб/с □ Время доставки сегмента – 100 мс □ Количество сегментов в секунду – 5 шт. ■ Разные варианты подтверждений: □ Остановка и ожидание – передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) □ Скользящее окно — передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения подтверждения (ТСР, транспортный уровень) ■ Размер окна — количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения подтверждение подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР ■ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями ■ Эмуляторы териминала telnet или ssh | _ | |
| Окно управления потоком, окно перегрузки. (Определение и особенности из 23) Управление потоком в ТСР Управление потоком позволяет регулировать скорость передачи данных □ предотвращение «затопления» быстрым отправителем медленного получателя □ Сеть может быть свободна, но приложение не готово получить данные Транспортная подсистема работает с приложение не готово получить данные □ Приложение не обязано забирать данные, как только они появились □ Гранспортная подсистема не обязана передавать данные приложению или в сеть, как только она их получила ■ Для управления потоком ТСР использует механизм скользящего окна ■ Получатель записывает в поле заголовка ТСР «Размер окна» объем данных, которые он готов принять ■ Размер окна может меняться динамически □ Приложение читает медленно, буфер заполнен – окно растет □ Приложение читает медленно, буфер заполнен – окно уменьшается ■ Получатель может установить окно нулевого размера □ Передача данных прекращается не зависимо от нагрузки на сеть ■ Продолжение передачи: □ Получатель повторно отправляет подтверждение с ненулевым размеров окна □ Отправитель направляет запрос «window probe» - просьба повторить подтверждение и размер окна Скользящее окно ■ Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности ■ Пример сети: □ Пропускная способность 1 Гб/с □ Время доставки сегмента – 100 мс □ Количество сегментов в секунду – 5 шт. ■ Разные варианты подтверждений: □ Остановка и ожидание – передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) □ Скользящее окно — передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (ТСР, транспортный уровень) ■ Размер окна – количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения е подтверждение подт | | — одновременный разрыв соединении обенний сторонами |
| (Определение и особенности из 23) Управление потоком в ТСР ■ Управление потоком позволяет регулировать скорость передачи данных □ Предотвращение «затопления» быстрым отправителем медленного получателя □ Сеть может быть свободна, но приложение не готово получить данные ■ Транспортная подсистема работает с приложение не готово получить данные □ Приложение не обязано забирать данные, как только они появились □ Транспортная подсистема не обязана передавать данные приложению или в сеть, как только она их получила ■ Для управления потоком ТСР использует механизм скользящего окна ■ Получатель записывает в поле заголовка ТСР «Размер окна» объем данных, которые он готов принять ■ Размер окна может меняться динамически □ Приложение читает данные из буфера быстро – окно растет □ Приложение читает медленно, буфер заполнен – окно уменьшается ■ Получатель может установить окно нулевого размера □ Передача данных прекращается не зависимо от нагрузки на сеть ■ Продолжение передачи: □ Продолжение передачи: □ Получатель повторно отправляет подтверждение с ненулевым размеров окна □ Отправитель направляет запрос « window probe» - просьба повторить подтверждение и размер окна Скользящее окно ■ Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности □ Пример сети: □ Пропускная способность 1 Гб/с □ Время доставки сетмента – 100 мс □ Количество сетментов в секунду – 5 шт. ■ Разные варианты подтверждений: □ Остановка и ожидание – передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) □ Скользящее окно – передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (ТСР, транспортный уровень) □ Скользящее окно – передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (ТСР, транспортный уровень) ■ Размер окна – количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждение подтверждение подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдительность ТСР ■ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями ■ Эмулят | 24 | |
| Управление потоком в TCP ■ Управление потоком позволяет регулировать скорость передачи данных □ Предотвращение «затопления» быстрым отправителем медленного получателя □ Сеть может быть свободна, но приложение не готово получить данные ■ Транспортная подсистема работает с приложение не готово получить данные □ Приложение не обязано забирать данные, как только они появились □ Транспортная подсистема не обязана передавать данные приложению или в сеть, как только она их получила ■ Для управления потоком ТСР использует механизм скользящего окна ■ Получатель записывает в поле заголовка ТСР «Размер окна» объем данных, которые он готов принять ■ Размер окна может меняться динамически □ Приложение читает данные из буфера быстро — окно растет □ Приложение читает медленно, буфер заполнен — окно уменьшается ■ Получатель может установить окно нулевого размера □ Передача данных прекращается не зависимо от нагрузки на сеть ■ Продолжение передачи: □ Получатель повторно отправляет подтверждение с ненулевым размеров окна □ Отправитель направляет запрос «window probe» - просьба повторить подтверждение и размер окна Скользящее окно ■ Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности □ Пример сети: □ Пропускная способность 1 Гб/с □ Время доставки сегмента — 100 мс □ Количество сегментов в секунду – 5 шт. ■ Разные варианты подтверждений: □ Остановка и ожидание — передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) □ Скользящее окно — передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (ТСР, транспортный уровень) ■ Размер окна — количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения ■ Кумулятивное подтверждение — подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР ■ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями ■ Эмуляторы терминала telnet или ssh | 10 | |
| Управление потоком позволяет регулировать скорость передачи данных | • | , |
| Предотвращение «затопления» быстрым отправителем медленного получателя Сеть может быть свободна, но приложение не готово получить данные Транспортная подсистема работает с приложениями: Приложение не обязано забирать данные, как только они появились Транспортная подсистема не обязана передавать данные приложению или в сеть, как только она их получила Для управления потоком ТСР использует механизм скользящего окна Получатель записывает в поле заголовка ТСР «Размер окна» объем данных, которые он готов принять Размер окна может меняться динамически Приложение читает данные из буфера быстро − окно растет Приложение читает данные из буфера заполнен − окно уменьшается Получатель может установить окно нулевого размера Получатель может установить окно нулевого размера Получатель повторно отправляет подтверждение с ненулевым размеров окна Отправитель направляет запрос «window probe» - просьба повторить подтверждение и размер окна Скользящее окно Скользящее окно Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности Пример сети: Пропускная способность 1 Гб/с Время доставки сегмента − 100 мс Количество сегментов в секунду − 5 шт. Разыве варианты подтверждений: Остановка и ожидание − передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) Скользящее окно − передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (ТСР, транспортный уровень) Размер окна − количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения Кумулятивное подтверждение − подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями Эмуляторы терминала telnet или ssh | <u>УП</u> | |
| ■ Транспортная подсистема работает с приложениями: | • | □ Предотвращение «затопления» быстрым отправителем медленного получателя |
| Приложение не обязано забирать данные, как только они появились □ Транспортная подсистема не обязана передавать данные приложению или в сеть, как только она их получила □ Для управления потоком ТСР использует механизм скользящего окна □ Получатель записывает в поле заголовка ТСР «Размер окна» объем данных, которые он готов принять □ Размер окна может меняться динамически □ Приложение читает данные из буфера быстро — окно растет □ Приложение читает жедленно, буфер заполнен — окно уменьшается □ Получатель может установить окно нулевого размера □ Передача данных прекращается не зависимо от нагрузки на сеть □ Получатель повторно отправляет подтверждение с ненулевым размеров окна □ Отправитель направляет запрос «window probe» - просьба повторить подтверждение и размер окна □ Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности □ Пример сети: □ Пропускная способность 1 Гб/с □ Время доставки сегмента — 100 мс □ Количество сегментов в секунду — 5 шт. □ Разные варианты подтверждений: □ Остановка и ожидание — передача заданных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) □ Скользящее окно — передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (ТСР, транспортный уровень) □ Размер окна — количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения ■ Кумулятивное подтверждение — подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР ■ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями □ Эмуляторы терминала telnet или ssh | _ | • |
| Пранспортная подсистема не обязана передавать данные приложению или в сеть, как только она их получила Для управления потоком ТСР использует механизм скользящего окна Получатель записывает в поле заголовка ТСР «Размер окна» объем данных, которые он готов принять Размер окна может меняться динамически Приложение читает данные из буфера быстро — окно растет Приложение читает медленно, буфер заполнен — окно уменьшается Получатель может установить окно нулевого размера Передача данных прекращается не зависимо от нагрузки на сеть Продолжение передачи: Получатель повторно отправляет подтверждение с ненулевым размеров окна Отправитель направляет запрос «window probe» - просьба повторить подтверждение и размер окна Скользящее окно Пример сети: Пропускная способность 1 Гб/с Время доставки сегмента — 100 мс Количество сегментов в секунду — 5 шт. Разные варианты подтверждения: Остановка и ожидание — передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) Скользящее окно — передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (ТСР, транспортный уровень) Размер окна — количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения Кумулятивное подтверждение — подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями Эмуляторы терминала telnet или ssh | _ | |
| | | · |
| Для управления потоком ТСР использует механизм скользящего окна Получатель записывает в поле заголовка ТСР «Размер окна» объем данных, которые он готов принять Размер окна может меняться динамически | | |
| ■ Получатель записывает в поле заголовка ТСР «Размер окна» объем данных, которые он готов принять ■ Размер окна может меняться динамически | _ | • |
| Размер окна может меняться динамически □ Приложение читает данные из буфера быстро — окно растет □ Приложение читает медленно, буфер заполнен — окно уменьшается □ Получатель может установить окно нулевого размера □ Передача данных прекращается не зависимо от нагрузки на сеть □ Продолжение передачи: □ Получатель повторно отправляет подтверждение с ненулевым размеров окна □ Отправитель направляет запрос «window probe» - просьба повторить подтверждение и размер окна Скользящее окно ■ Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности □ Пример сети: □ Пропускная способность 1 Гб/с □ Время доставки сегмента — 100 мс □ Количество сегментов в секунду — 5 шт. ■ Разные варианты подтверждений: □ Остановка и ожидание — передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) □ Скользящее окно — передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (ТСР, транспортный уровень) ■ Размер окна — количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения ■ Кумулятивное подтверждение — подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР ■ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями ■ Эмуляторы терминала telnet или ssh | _ | |
| ■ Размер окна может меняться динамически □ Приложение читает данные из буфера быстро – окно растет □ Приложение читает медленно, буфер заполнен – окно уменьшается ■ Получатель может установить окно нулевого размера □ Передача данных прекращается не зависимо от нагрузки на сеть ■ Продолжение передачи: □ Получатель повторно отправляет подтверждение с ненулевым размеров окна □ Отправитель направляет запрос «window probe» - просьба повторить подтверждение и размер окна Скользящее окно ■ Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности ■ Пример сети: □ Пропускная способность 1 Гб/с □ Время доставки сегмента – 100 мс □ Количество сегментов в секунду – 5 шт. ■ Разные варианты подтверждений: □ Остановка и ожидание – передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) □ Скользящее окно – передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (TCP, транспортный уровень) ■ Размер окна – количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения ■ Кумулятивное подтверждение – подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР ■ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями ■ Эмуляторы терминала telnet или ssh | _ | |
| Приложение читает данные из буфера быстро — окно растет Приложение читает медленно, буфер заполнен — окно уменьшается Получатель может установить окно нулевого размера Передача данных прекращается не зависимо от нагрузки на сеть Продолжение передачи: Получатель повторно отправляет подтверждение с ненулевым размеров окна Получатель направляет запрос «window probe» - просьба повторить подтверждение и размер окна Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности Пример сети: Пропускная способность 1 Гб/с Время доставки сегмента − 100 мс Количество сегментов в секунду − 5 шт. Разные варианты подтверждений: Остановка и ожидание − передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) Скользящее окно − передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (ТСР, транспортный уровень) Размер окна − количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения Кумулятивное подтверждение − подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями Эмуляторы терминала telnet или ssh | | • |
| Приложение читает медленно, буфер заполнен — окно уменьшается Получатель может установить окно нулевого размера | | · |
| ■ Получатель может установить окно нулевого размера □ Передача данных прекращается не зависимо от нагрузки на сеть ■ Продолжение передачи: □ Получатель повторно отправляет подтверждение с ненулевым размеров окна □ Отправитель направляет запрос «window probe» - просьба повторить подтверждение и размер окна Скользящее окно ■ Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности ■ Пропускная способность 1 Гб/с □ Время доставки сегмента – 100 мс □ Количество сегментов в секунду – 5 шт. ■ Разные варианты подтверждений: □ Остановка и ожидание – передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) □ Скользящее окно – передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (TCP, транспортный уровень) ■ Размер окна – количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения ■ Кумулятивное подтверждение – подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР ■ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями ■ Эмуляторы терминала telnet или ssh | | |
| Передача данных прекращается не зависимо от нагрузки на сеть Продолжение передачи: Плоучатель повторно отправляет подтверждение с ненулевым размеров окна Отправитель направляет запрос «window probe» - просьба повторить подтверждение и размер окна Скользящее окно Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности Пример сети: Пропускная способность 1 Гб/с Время доставки сегмента − 100 мс Количество сегментов в секунду − 5 шт. Разные варианты подтверждений: Остановка и ожидание − передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) Скользящее окно − передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (ТСР, транспортный уровень) Размер окна − количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения Кумулятивное подтверждение − подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями Эмуляторы терминала telnet или ssh | | |
| Продолжение передачи: Получатель повторно отправляет подтверждение с ненулевым размеров окна Отправитель направляет запрос «window probe» - просьба повторить подтверждение и размер окна Скользящее окно Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности Пример сети: | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| □ Получатель повторно отправляет подтверждение с ненулевым размеров окна □ Отправитель направляет запрос «window probe» - просьба повторить подтверждение и размер окна Скользящее окно ■ Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности ■ Пример сети: □ Пропускная способность 1 Гб/с □ Время доставки сегмента — 100 мс □ Количество сегментов в секунду — 5 шт. ■ Разные варианты подтверждений: □ Остановка и ожидание — передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) □ Скользящее окно — передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (TCP, транспортный уровень) ■ Размер окна — количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения ■ Кумулятивное подтверждение — подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность TCP ■ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями ■ Эмуляторы терминала telnet или ssh | | |
| □ Отправитель направляет запрос «window probe» - просьба повторить подтверждение и размер окна Скользящее окно ■ Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности ■ Пример сети: □ Пропускная способность 1 Гб/с □ Время доставки сегмента – 100 мс □ Количество сегментов в секунду – 5 шт. ■ Разные варианты подтверждений: □ Остановка и ожидание – передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) □ Скользящее окно – передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (ТСР, транспортный уровень) ■ Размер окна – количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения ■ Кумулятивное подтверждение – подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР ■ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями ■ Эмуляторы терминала telnet или ssh | | |
| Техользящее окно □ Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности □ Пример сети: □ Пропускная способность 1 Гб/с □ Время доставки сегмента — 100 мс □ Количество сегментов в секунду — 5 шт. □ Разные варианты подтверждений: □ Остановка и ожидание — передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) □ Скользящее окно — передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (ТСР, транспортный уровень) □ Размер окна — количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения □ Кумулятивное подтверждение — подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР □ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями □ Эмуляторы терминала telnet или ssh | | |
| Скользящее окно ■ Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности ■ Пример сети: Пропускная способность 1 Гб/с Время доставки сегмента – 100 мс Количество сегментов в секунду – 5 шт. ■ Разные варианты подтверждений: Остановка и ожидание – передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) Скользящее окно – передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (TCP, транспортный уровень) ■ Размер окна – количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения ■ Кумулятивное подтверждение – подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность TCP ■ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями Эмуляторы терминала telnet или ssh | | · |
| ■ Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности ■ Пример сети: □ Пропускная способность 1 Гб/с □ Время доставки сегмента – 100 мс □ Количество сегментов в секунду – 5 шт. ■ Разные варианты подтверждений: □ Остановка и ожидание – передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) □ Скользящее окно – передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (TCP, транспортный уровень) ■ Размер окна – количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения ■ Кумулятивное подтверждение – подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР ■ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями ■ Эмуляторы терминала telnet или ssh □ Октанова производительность ПСР □ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями □ Эмуляторы терминала telnet или ssh □ Октанова производительность ПСР □ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями □ Эмуляторы терминала telnet или ssh □ Октанова производительность ПСР □ Октанова производительность ПСР □ Октанова производительность ПСР □ Октанова производительность ПСР □ Октанова производительность ПСР | Скольз | |
| Пример сети: | | |
| Пропускная способность 1 Гб/с Время доставки сегмента − 100 мс Количество сегментов в секунду − 5 шт. Разные варианты подтверждений: Остановка и ожидание − передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) Скользящее окно − передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (TCP, транспортный уровень) Размер окна − количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения Кумулятивное подтверждение − подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями Эмуляторы терминала telnet или ssh | | |
| Время доставки сегмента – 100 мс Количество сегментов в секунду – 5 шт. Разные варианты подтверждений: Остановка и ожидание – передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) Скользящее окно – передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (TCP, транспортный уровень) Размер окна – количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения Кумулятивное подтверждение – подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность TCP Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями Эмуляторы терминала telnet или ssh | | |
| □ Количество сегментов в секунду – 5 шт. ■ Разные варианты подтверждений: □ Остановка и ожидание – передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) □ Скользящее окно – передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (TCP, транспортный уровень) ■ Размер окна – количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения ■ Кумулятивное подтверждение – подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР ■ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями ■ Эмуляторы терминала telnet или ssh | | |
| ■ Разные варианты подтверждений: □ Остановка и ожидание – передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) □ Скользящее окно – передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (TCP, транспортный уровень) ■ Размер окна – количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения ■ Кумулятивное подтверждение – подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР ■ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями ■ Эмуляторы терминала telnet или ssh | | • |
| □ Остановка и ожидание – передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) □ Скользящее окно – передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (TCP, транспортный уровень) ■ Размер окна – количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения ■ Кумулятивное подтверждение – подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность TCP ■ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями ■ Эмуляторы терминала telnet или ssh | | |
| каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень) Скользящее окно — передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (TCP, транспортный уровень) Размер окна — количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения Кумулятивное подтверждение — подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность TCP Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями Эмуляторы терминала telnet или ssh | | |
| подтверждения (ТСР, транспортный уровень) Размер окна — количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения Кумулятивное подтверждение — подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями Эмуляторы терминала telnet или ssh | | |
| подтверждения (ТСР, транспортный уровень) Размер окна — количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения Кумулятивное подтверждение — подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность ТСР Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями Эмуляторы терминала telnet или ssh | | □ Скользящее окно – передача заданного количества сообщений без ожидания |
| подтверждения Кумулятивное подтверждение – подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность TCP Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями Эмуляторы терминала telnet или ssh | | • |
| подтверждения Кумулятивное подтверждение – подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих Производительность TCP Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями Эмуляторы терминала telnet или ssh | | Размер окна – количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения |
| всех предыдущих Производительность ТСР ■ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями ■ Эмуляторы терминала telnet или ssh | | |
| Производительность ТСР ■ Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями ■ Эмуляторы терминала telnet или ssh | | Кумулятивное подтверждение – подтверждение приема указанного байта данных и |
| Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями Эмуляторы терминала telnet или ssh | | всех предыдущих |
| Эмуляторы терминала telnet или ssh | Произ | <u>водительность TCP</u> |
| | | Некоторые приложения читают и пишут данные маленькими порциями |
| 🛘 При нажатии каждой клавиши данные передаются на сервер – 1 байт данных | | Эмуляторы терминала telnet или ssh |
| | | □ При нажатии каждой клавиши данные передаются на сервер – 1 байт данных |
| □ Для передачи 1 байта данных требуется передать IP-пакет длиной 41 байт (20 байт заголовок IP, 20 байт заголовок TCP, 1 байт данных) | | □ Для передачи 1 байта данных требуется передать IP-пакет длиной 41 байт (20 |

| | Ш | высокие накладные расходы |
|-------|---------------|---|
| | Отлож | енные подтверждения |
| | | Задержка отправки подтверждения до 500 мс в надежде получить данные |
| | | Терминал за 500 мс выдает эхо, данные отправляются вместе с |
| | | подтверждением |
| | Алгорі | итм Нагля (Nagle's algorithm) |
| | | Получателю отправляется только первая порция маленьких данных |
| | | Остальные данные буферизируются, пока не придет подтверждение |
| | | Данные из буфера отправляются в одном сегменте |
| | | Продолжается накопление данные в буфере, пока не придет новое |
| | | подтверждение |
| | - | ом «глупого окна» |
| | | Приложение читает данные из буфера по символам |
| | | Буфер заполнен, размер окна 0 |
| | | Приложение прочитало один байт – размер окна увеличился до 1 |
| | | Отправитель передал 1 байт данных (IP-пакет 41 байт) |
| | | Буфер заполнен, размер окна 0 |
| - | <u>ры ТСР</u> | |
| | | р повторной передачи |
| | | Время ожидания подтверждения получения сегмента |
| _ | | Если подтверждения нет, сегмент отправляется вновь |
| • | | р настойчивости |
| _ | | Время, через которое отправляется запрос «window probe» |
| - | | р проверки активности |
| | | Используется при длительном простое соединения |
| | Ш | Задает время, через которое должна выполниться проверка работоспособности |
| _ | Тайма | соединения |
| - | | р закрытия соединения Задает ожидание равное двойному времени жизни сегмента |
| | | За это время все сегменты соединения должны уйти из сети |
| Конто | | оверузки в TCP |
| | | сть передачи данных по сети определяется не только возможностями |
| _ | • | ателя, но и нагрузкой на сеть |
| | • | измы регулирования скорости: |
| _ | | Окно управления потоком |
| | _ | ■ Задается получателем (поле «Размер окна» в заголовке ТСР) |
| | | Размер определяется возможностями приложения читать данные из |
| | | буфера |
| | | Окно перегрузки |
| | | Задается отправителем |
| | | ■ Размер определяется загрузкой сети |
| | | Размер скользящего окна определяется меньшим из окон перегрузки или |
| | | управления потоком |
| | | Приложение просит много данных, но сеть перегружена: |
| | | Окно управления потоком: 40Кбайт |
| | | Окно перегрузки: 20 Кбайт |
| | | Скользящее окно: 20 Кбайт |
| | | Сеть свободна, но приложение ограничивает скорость: |
| | | ■ Окно управления потоком: 20Кбайт |
| | | |

■ Окно перегрузки: 40 Кбайт ■ Скользящее окно: 20 Кбайт

| Окно перегрузки | Окно | пек | регр | V 3КИ |
|-----------------|------|-----|------|--------------|
|-----------------|------|-----|------|--------------|

| Размер окна перегрузки определяется нагрузкой на сеть |
|--|
| Сигнал о перегрузке – потеря пакетов |
| □ Считается, что пакеты редко теряются из-за ошибок передачи |
| □ Если ошибки в среде встречаются часто, то это решается на канальном уровне (например, Wi-Fi) |
| ☐ Пакеты отбрасываются маршрутизаторами при перегрузках |
| — Пакеты отораеываются маршрутиваторами при перегрузках |
| |
| 25.Протокол ТСР. Управление скоростью передачи данных. Медленный старт. |
| AIMD. |
| (Определение протокола ТСР, особенности из 23. Управление потоком из 24) |
| Контроль перегрузки в ТСР |
| ■ Скорость передачи данных по сети определяется не только возможностями |
| получателя, но и нагрузкой на сеть |
| Механизмы регулирования скорости: |
| □ Окно управления потоком |
| Задается получателем (поле «Размер окна» в заголовке ТСР) |
| Размер определяется возможностями приложения читать данные из |
| буфера |
| □ Окно перегрузки |
| Задается отправителем |
| Размер определяется загрузкой сети |
| ☐ Размер скользящего окна определяется меньшим из окон перегрузки или |
| управления потоком |
| Окно перегрузки |
| ■ Размер окна перегрузки определяется нагрузкой на сеть |
| Сигнал о перегрузке – потеря пакетов |
| Считается, что пакеты редко теряются из-за ошибок передачи |
| Если ошибки в среде встречаются часто, то это решается на канальном уровне |
| (например, Wi-Fi) |
| □ Пакеты отбрасываются маршрутизаторами при перегрузках |
| Управление размером окна перегрузки |
| ■ Транспортная система отправителя не знает, какие сетевые соединения встретятся по |
| пути к получателю |
| Как выбрать размер окна перегрузки? |
| □ Слишком маленький размер приведет к низкой скорости передачи данных из-за |
| постоянного ожидания подтверждений |
| □ Слишком большой размер окна приведет к низкой скорости передачи данных |
| из-за перегрузки сети |
| ■ ТСР использует следующие механизмы определения размера окна перегрузки: |
| □ Аддитивное увеличение мультипликативное уменьшение (AIMD) |
| □ Медленный старт |
| ■ ТСР начинает работу с медленного старта, затем переходит на AIMD |
| Медленный старт |
| ■ Особенности медленного старта: |
| |

□ Первоначально размер окна перегрузки устанавливается маленьким (1 или 4 сегмента) □ При каждом получении подтверждения отправляется 2 сегмента ■ Экспоненциальный рост размера окна (1 сегмент, 2, 4, 8 и т.д.) ■ При потере сегмента медленный старт начинается заново Метод AIMD ■ Особенности метода AIMD □ При получении подтверждения размер окна перезагрузки увеличивается на 1 (аддитивное увеличение) □ При потере сегмента размер окна перезагрузки уменьшается в 2 раза (мультипликативное уменьшение) Отличия от медленного старта: □ Размер окна растет медленнее □ При потере сегмента не нужно начинать все с начала Размер окна перегрузки ТСР Потеря пакета Аддитивное увеличение Мультипликативное Размер окна уменьшение Порог медленного старта Медленный старт Время

26. Динамическое конфигурирование хостов. Протокол DHCP.

DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol* — протокол динамической настройки узла) — сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.

Методы назначения ІР-адресов

| . 04 | 4DI HUSH | ачения и адресов |
|------|-----------------|--|
| | Вручну | ую администратором |
| | | ІР-адрес назначается вручную на каждом компьютере в сети |
| | | В крупной сети высокие трудозатраты |
| | | Постоянный IP-адрес |
| | I Автоматически | |
| | | Используется протокол DHCP |
| | | Требуется создание DHCP-сервера |
| | | Не нужна ручная настройка компьютеров |
| | | IP-алрес может меняться |

Клиент DHCP - компьютер, который получает IP-адрес автоматически

Сервер DHCP - компьютер, который обеспечивает назначение IP-адресов, ведет таблицу выделенных IP-адресов, чтобы избежать дублирования.

Опции протокола:

Помимо IP-адреса, DHCP также может сообщать клиенту дополнительные параметры, необходимые для нормальной работы в сети. Эти параметры называются опциями DHCP. Список стандартных опций можно найти в RFC 2132.

Некоторыми из наиболее часто используемых опций являются:

- ІР-адрес маршрутизатора по умолчанию;
- маска подсети;
- адреса серверов DNS;
- имя домена DNS.

DNS - доменная система имен.

- DNS обеспечивает отображение доменных имен в IP-адреса и наоборот
- DNS-cepsep

| | Сервер, который хранит таблицу соответствия доменных имен и IP-адрес | СОВ |
|--------|--|-----|
| Утилит | ы для DNS: | |

| Ш | nsiookup |
|---|------------|
| П | dia /LININ |

- ☐ dig (UNIX)
- С точки зрения компьютеров в сети IP-адрес и DNS-имя равнозначны
- DNS-имя может отображаться на несколько IP-адресов

Сообщения протокола:

- > DHCP DISCOVER широковещательный запрос на поиск DHCP-сервера в сети
- ▶ DHCP OFFER предложение IP-адреса DHCP-сервером клиенту
- ▶ DHCP REQUEST запрос IP-адреса DHCP-клиентом
- ▶ DHCP ACK подтверждение назначения IP-адреса DHCP-клиенту
- ▶ DHCP RELEASE освобождение IP-адреса DHCP-клиентом
- Зачем три сообщения с одинаковым ІР-адресом?

| | DHCP | OFFER |
|--|------|-------|
|--|------|-------|

☐ DHCP REQUEST

☐ DHCP ACK

- В сети может быть несколько DHCP-серверов
 - □ Все серверы присылают клиенту IP-адреса (DHCP OFFER)
 - □ Клиент запрашивает IP-адрес только у одного DHCP-сервера (DHCP REQUEST)
- DHCP-сервер должен находится в той же сети, что и клиент
- Поиск DHCP-серверов выполняется с помощью широковещательного запроса
 - Широковещательный запрос не выходит за границы сети (маршрутизатор)
- DHCP Relay устройство, которое принимает широковещательные запросы и пересылает их DHCP-серверу (коммутатор, маршрутизатор и др.)

Схема обмена сообщениями между клиентскими и серверными частями DHCP.

- 1. Когда компьютер включают, установленный на нем DHCP-клиент посылает ограниченное широковещательное сообщение DHCP-поиска (IP-пакет с адресом назначения, состоящим из одних единиц, который должен быть доставлен всем узлам данной ІР-сети).
- 2. Находящиеся в сети DHCP-серверы получают это сообщение. Если в сети DHCP-серверы отсутствуют, то сообщение DHCP-поиска получает связной DHCP-агент. Он пересылает это сообщение в другую, возможно, значительно отстоящую от него сеть DHCP-серверу, IP-адрес которого ему заранее известен.
- 3. Все DHCP-серверы, получившие сообщение DHCP-поиска, посылают DHCP-клиенту, обратившемуся с запросом, свои DHCP-предложения. Каждое предложение содержит IPадрес и другую конфигурационную информацию. (DHCP-сервер, находящийся в другой сети, посылает ответ через агента.)
- 4. DHCP-клиент собирает конфигурационные DHCP-предложения от всех DHCP-серверов. Как правило, он выбирает первое из поступивших предложений и отправляет в сеть

широковещательный DHCP-запрос. В этом запросе содержатся идентификационная информация о DHCP-сервере, предложение которого принято, а также значения принятых конфигурационных параметров.

- 5. Все DHCP-серверы получают DHCP-запрос, и только один выбранный DHCP-сервер посылает положительную DHCP-квитанцию (подтверждение IP-адреса и параметров аренды), а остальные серверы аннулируют свои предложения, в частности возвращают в свои пулы предложенные адреса.
- 6. DHCP-клиент получает положительную DHCP-квитанцию и переходит в рабочее состояние.

Способы назначения ІР-адресов

- Пул адресов список (диапазон) IP-адресов, которые назначает DHCP-сервер
- Способы назначения IP-адресов:
 - □ Постоянный выделенный IP-адрес для каждого MAC-адреса
 - □ Динамический выделение компьютеру любого ІР-адреса из пула
- Сколько IP-адресов нужно для пула DHCP-сервера?
- Компьютеры могут появляться и исчезать (ноутбуки, планшеты и т.п.)
- ІР-адреса назначаются не навсегда, а на фиксированный срок
 - □ Lease time (Срок аренды)
 - После завершения срока аренды IP-адрес должен быть возвращен в пул DHCP-сервера
 - Что делать, если компьютер хочет продолжить работу в сети
 - о Повторный запрос IP-адреса
 - Что делать, если компьютер отключился до истечения срока аренды
 - о ІР-адрес будет считаться занятым, пока не закончится срок аренды

Освобождение ІР-адреса

- После того, как компьютер закончил работу в сети, он может вернуть IP-адрес в пул DHCP-сервера
 - □ Сообщение DHCP RELEASE
- Команда
 - ☐ ipconfig /release
- Получение нового IP-адреса
 - ☐ ipconfig /renew

27. Сетевые устройства.

Сетевые устройства - устройства позволяют осуществлять связь с другими сетевыми устройствами или устройствами конечного пользователя.

- Устройства, которые связывают конечного пользователя с сетью, называются также оконечными узлами или станциями (host). Примером таких устройств является обычный персональный компьютер или рабочая станция.
- Для работы в сети каждый хост оснащен платой сетевого интерфейса (Network Interface Card NIC), также называемой сетевым адаптером.
- Сетевой адаптер представляет собой печатную плату, которая вставляется в слот на материнской плате компьютера, или внешнее устройство. Каждый адаптер NIC имеет уникальный код, называемый МАС-адресом. Этот адрес используется для организации работы этих устройств в сети. Сетевые устройства обеспечивают транспортировку данных, которые необходимо передавать между устройствами конечного пользователя. Они удлиняют и объединяют кабельные соединения, преобразуют данные из одного формата в другой и



управляют передачей данных. Примерами устройств, выполняющих перечисленные функции, являются **повторители, концентраторы, мосты, коммутаторы и** маршрутизаторы.

- Модем Специальный вид сетевого адаптера для передачи данных по телефонным каналам связи:
 - о Аналоговый модем
 - ISDN модем
 - 3G модем
- Повторители (repeater) представляют собой сетевые устройства, функционирующие на первом (физическом) уровне эталонной модели OSI. Целью использования повторителя является регенерация и ресинхронизация сетевых сигналов на битовом уровне, что позволяет передавать их по среде на большее расстояние.
- **Концентратор (hub)** устройство для создания сетей Ethernet на основе витой пары
 - Физическая топология звезда
 - Логическая топология общая шина
 - □ Работают на физическом уровне
 □ Соединяют в единую среду кабели, идущие по всем портам
 □ Данные, поступающие на порт концентратора, передаются на все другие порты, не зависимо от адреса назначения
- Мост (bridge) представляет собой устройство второго уровня, предназначенное для создания двух или более сегментов локальной сети LAN, каждый из которых является отдельным коллизионным доменом. Иными словами, мосты предназначены для более рационального использования полосы пропускания. Целью моста является фильтрация потоков данных в LAN-сети с тем, чтобы локализовать внутрисегментную передачу данных и вместе с тем сохранить возможность связи с другими частями (сегментами) LAN-сети для перенаправления туда потоков данных. Мост собирает информацию о том, на какой его стороне (порте) находится конкретный МАС-адрес, и принимает решение о пересылке данных на основании соответствующего списка МАС-адресов. Мосты осуществляют фильтрацию потоков данных на основе только МАС-адресов узлов.
- **Коммутатор** (*switch*) устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети.
 - о Коммутатор работает на канальном уровне:
 - Анализирует содержимое кадров
 - Извлекает адрес получателя
 - Передает кадр только одному получателю
- Маршрутизатор устройство, объединяющее несколько сетей
 - о Умеет согласовывать различия в сетях
 - Имеет несколько сетевых интерфейсов и адрес в каждой сети, к которой подключен
 - о Маршрутизаторы способны выбирать наилучший путь в сети для передаваемых данных.
 - Функционируя на третьем уровне, маршрутизатор может принимать решения на основе сетевых адресов вместо использования индивидуальных МАС-адресов второго уровня.
 - Маршрутизаторы также способны соединять между собой сети с различными технологиями второго уровня.

- **брандмауэр (firewall)** используется либо по отношению к программному обеспечению, работающему на маршрутизаторе или сервере, либо к отдельному аппаратному компоненту сети.
 - Брандмауэр защищает ресурсы частной сети от несанкционированного доступа пользователей из других сетей. Работая в тесной связи с программным обеспечением маршрутизатора, брандмауэр исследует каждый сетевой пакет, чтобы определить, следует ли направлять его получателю.
- Точка доступа (Access Point AP), называемая также базовой станцией, представляет собой беспроводной приемопередатчик локальной сети LAN, который выполняет функции концентратора, т.е. центральной точки отдельной беспроводной сети, или функции моста точки соединения проводной и беспроводной сетей. Использование нескольких точек AP позволяет обеспечить выполнение функций роуминга (roaming), что предоставляет пользователям беспроводного доступа свободный доступ в пределах некоторой области, поддерживая при этом непрерывную связь с сетью.
- 28. Преобразование сетевых адресов (NAT).

Трансляция сетевых адресов (Network address translation, NAT) — изменение IP-адреса


отправителя в пакете

Причины использования:

- I. Нехватка сетевых адресов IPv4
- т. Желание скрыть структуру сети увеличение безопасности


Схема работы NAT

- Преобразованием адресов занимается устройство NAT
 - □ Имеет 2 интерфейса и 2 IP-адреса
 - □ Один адрес из внутренней сети из диапазона приватных адресов
 - □ Второй адрес из сети Интернет, реальный адрес
- При поступлении пакета устройство NAT:
 - □ Меняет IP-адрес отправителя из внутренней сети на внешний IP-адрес
 - □ Меняет Порт отправителя на некоторый уникальный номер порта
 - □ Запоминает соответствие Исходные IРадрес и порт новый порт в таблице NAT
- При получении ответа на пакет из Интернет устройство NAT:
 - □ Ищет номер порта получателя в таблице NAT
 - □ Извлекает из таблицы внутренний IP-адрес и порт получателя
 - □ Заменяет IP-адрес получателя на внутренний IP-адрес
 - □ Заменяет порт получателя на реальный номер порта



□ Отправляет пакет по указанному адресу

Пример



- В тупиковой сети А используются внутренние адреса из блока 10.0.0.0.
- Внешнему интерфейсу маршрутизатора этой сети поставщиком услуг назначен адрес 181.230.25.1.
- Когда хост 10.0.1.4 внутренней сети посылает во внешнюю сеть пакет серверу telnet, то он в качестве адреса назначения использует его глобальный адрес 136.56.28.8.
- Пакет поступает маршрутизатору R1, который знает, что путь к сети 136.56.0.0/16 идет через пограничный маршрутизатор R2.
- Модуль NAPT маршрутизатора R2 транслирует адрес 10.0.1.4 и порт TCP 1245 источника в глобально уникальный адрес 181.230.25.1 и уникально назначенный TCP-порт, в приведенном примере 3451. В таком виде пакет отправляется во внешнюю сеть и достигает сервера telnet.
- Когда получатель генерирует ответное сообщение, то он в качестве адреса назначения указывает единственный зарегистрированный глобальный адрес внутренней сети, являющийся адресом внешнего интерфейса NAPT-устройства.
- В поле номера порта получателя сервер помещает назначенный номер TCP-порта, взятый из поля порта отправителя пришедшего пакета.
- При поступлении ответного пакета на NAPT-устройство внутренней сети именно по номеру порта в таблице трансляции выбирается нужная строка. По ней определяется внутренний IP-адрес соответствующего узла и действительный номер порта.
- Эта процедура трансляции полностью прозрачна для конечных узлов.

Преимущества:

- о Независимость от количества внешних IP-адресов
- о Безопасность

Недостатки:

 Нет возможности установить соединение с компьютерами во внутренней сети из внешнего мира

Статическое отображение – трансляция по фиксированным правилам

- Отображать некоторые внутренние IP-адреса на фиксированные внешние IP-адреса
 - Требуется несколько IP-адресов

- Отображать хорошо известные порты одного внешнего IP-адреса на фиксированные внутренние IP-адреса и порты
 - \circ Порт 80 \rightarrow Внутренний адрес Web-сервера и порт 80
 - $\circ\quad$ Порт 25 \rightarrow Внутренний адрес почтового сервера и порт 25
 - \circ Порт 21 \rightarrow Внутренний адрес FTP сервера и порт 21