1. Удалить старые версии:

sudo apt remove docker docker-engine docker.io containerd runc

2. Установить зависимости:

sudo apt update
sudo apt install -y apt-transport-https ca-certificates curl softwareproperties-common

3. Добавить ключи GPG от Докера:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor
-o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

4. Добавить репозиторий Докера:

echo "deb [arch=\$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/
docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \$
(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /
dev/null

5. Установить Docker Engine:

sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io

6. Запустить докер:

sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker

7. Проверить запуск:

sudo docker run hello-world

8. Добавить пользователя в группу Докера чтобы взаимодействовать с ним без sudo:

sudo usermod -aG docker \$USER
newgrp docker # Refreshes group permissions without logout