

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG

Cấu hình mạng

Trình bày: TS. NGÔ BÁ HÙNG Email: nbhung@cit.ctu.edu.vn

Giao diện mạng Ethernet

- Mỗi máy tính cần có một card mạng Ethernet có dây hoặc không dây
- Nhận dạng bởi tên: eth X
 - eth0 cho card mang thứ nhất
 - eth1 cho card mang thứ 2,
- Xem có bao nhiêu giao diện Ethernet
 - ifconfig -a | grep eth
- Xem tất cả các giao diện mạng
 - sudo lshw -class network

Địa chỉ IP cho giao diện mạng

- Để giao tiếp với các thiết bị/máy tính khác, giao diện mạng phải được cấu hình địa chỉ IP
- Thông tin cấu hình địa chỉ IP cho giao diện mạng:
 - Địa chỉ IP: Nhận dạng 1 giao diện mạng
 - Địa chỉ mạng: Nhận dạng mạng mà nó thuộc về
 - Địa chỉ quảng bá: Nhận dạng các máy tính có cùng địa chỉ mạng với giao diện

Các cách cấu hình địa chỉ IP

- Cấu hình IP tạm thời
 - Sē mất sau khi reboot máy tính
- Cấu hình IP tĩnh
 - Cấu hình vẫn giữ sau khi reboot máy tính
- Cấu hình IP động
 - Nhận địa chỉ IP một cách tự động từ một DHCP server

Cấu hình IP tạm thời

- Sử dụng lệnh ifconfig để đặt địa chỉ IP
- Xem tất cả giao diện mạng
 - ifconfig -a
- Xem cấu hình hiện tại
 - ifconfig {eth X}
 - ifconfig eth0
- Đặt cấu hình IP mới
 - ifconfig <u>ethX</u> <u>IP-address</u> netmask <u>net-mask-addr</u>
 - ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0

- Cấu hình tạm thời cho máy tính X
 - IP:192.168.1.X
 - Netmask: 255.255.255.0
 - sudo ifconfig eth0 192.168.1.X netmask 255.255.255.0
- Kiểm tra nối kết với máy tính kế bên Y
 - ping 192.168.1.Y

Cấu hình IP tạm thời (cont.)

- Sử dụng lệnh route để thiết lập đường đi
- Xem đường đi hiện tại
 - route -n
- Đặt cửa khẩu mặc định (default gateway)
 - route add default gw <u>ip-getway {interface-name}</u>
 - route add default gw 192.168.1.1 eth0

- Cấu hình tạm thời cho máy tính X
 - IP 172.16.19.100+X
 - Netmask: 255.255.255.0
- Kiểm tra nối kết với máy tính thật / kế bên Y
 - ping 172.16.19.10+X / ping 172.16.19.100+Y
- Kiểm tra nối kết với gateway 172.16.19.1
 - ping 172.16.19.1
- Kiểm tra nối kết với Proxy 172.16.1.100
 - ping 172.16.1.100

- Thêm cửa khẩu mặc định 172.16.19.1
 - sudo route add default gw 172.16.19.1
- Kiểm tra lại nối kết với DNS Server 172.16.99.2
 - Ping 172.16.99.2
- Kiểm tra lại nối kết với Proxy 172.16.1.100
 - ping 172.16.1.100

Cấu hình IP tĩnh

 Thông tin về cấu hình IP lưu trong file /etc/network/interfaces:

```
# Cấu hình IP tĩnh cho giao diện eth0
```

auto eth0

iface eth0 inet static

```
address 192.168.1.2
```

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1

- Khởi động lại dịch vụ mạng để lấy cấu hình mới
 - sudo /etc/init.d/networking restart

- Dùng phần mềm nano để biên soạn file /etc/network/interfaces
 - sudo nano /etc/network/interfaces
- Bổ sung các thông tin sau:

auto eth0

iface eth0 inet static

Address 172.16.19.100+X

Netmask *255.255.255.0*

Gateway 172.16.19.1

- Khởi động lại dịch vụ mạng để lấy cấu hình mới
 - sudo /etc/init.d/networking restart
- Kiểm tra nối kết với gateway 172.16.19.1
 - ping 172.16.19.1
- Kiểm tra nối kết với Proxy 172.16.1.100
 - Ping 172.16.1.100
- Kiểm tra lại nối kết với DNS Server 172.16.99.2
 - Ping 172.16.99.2

Cấu hình IP động

 Thông tin về cấu hình IP lưu trong file /etc/network/interfaces:

```
# Cấu hình IP động cho giao diện eth0
# Chỉ thay từ khóa static bằng dhcp
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
```

Tắt/mở giao diện mạng

- Tắt giao diện eth0
 - sudo ifconfig eth0 down
- Mở giao diện eth0
 - sudo Ifconfig eth0 up
 - Sē lấy lại cấu hình lưu trong /etc/network/interfaces

Xác định DNS server

 Server phân giải tên miền (DNS server) cấu hình trong tập tin /etc/resolv.conf

search domain1 domain2
nameserver dns-server-ip1
nameserver dns-server-ip1

 Nếu chỉ đưa tên máy tính sẽ lần lượt tự động gán thêm phần mở rộng domain1, domain2 thành tên đầy đủ trước khi phân giải thành địa chỉ IP

Thực hành (1)

- Ping đến proxy với tên proxy.cit.ctu.edu.vn
 - ping proxy.cit.ctu.edu.vn
- Ping đến DNS Server có địa chỉ 172.16.99.2
- Cấu hình DNS server là 172.16.99.2
 - M
 ö
 file /etc/resolv.conf
 - sudo nano /etc/resolv.conf
 - Sửa đổi tập tin resolv.conf để chỉ chứa một dòng
 - nameserver 172.16.99.2
- Ping đến proxy với tên proxy.cit.ctu.edu.vn

Thực hành (2)

- Ping đến Proxy với tên không có domain
 - ping proxy
- Thêm vào đầu file /etc/resolv.conf dòng sau
 - search cit.ctu.edu.vn
- Ping đến Proxy với tên không có domain
 - ping proxy

Dnsmasq

- Cài đặt & cấu hình:
 - https://help.ubuntu.com/community/Dnsmasq
- Gở bỏ
 http://hardc0l2e.wordpress.com/2012/05/09/ubunt u-12-04-etcresolv-conf-127-0-0-1-implementationwith-dnsmasq/

Cấu hình Proxy

- Đặc tả trong tập tin /etc/apt/apt.conf
- Có chứng thực người dùng
 - Acquire::http::Proxy "http://user:pass@proxy-host:port/";
 - Acquire::ftp::Proxy "ftp://user:pass@proxy-host:port/";
- Không chứng thực người dùng
 - Acquire::http::Proxy "http://proxy-host:port/";
 - Acquire::ftp::Proxy "ftp://proxy-host:port/";

- Mở tập tin /etc/apt/apt.conf để biên soạn
 - sudo nano /etc/apt/apt.conf
- Thêm 2 dòng sau
 - Acquire::http::Proxy "http://172.16.1.100:8080/";
 - Acquire::ftp::Proxy "ftp://172.16.1.100:8080/";
- Kiểm tra
 - sudo apt-get update

Truy cập Internet

- Sau khi cài đặt Server, cần update các gói phần mềm từ một Repository trên Internet bằng lệnh sau (mất nhiều thời gian)
 - sudo apt-get update
 - sudo apt-get upgrade
- Nếu ServerMtruy cập Internet phải qua một proxy thì thao tác trên không thành công
 - Phải cấu hình Proxy

Đổi tên card mạng

- Copy máy ảo từ windows sang linux có thể làm làm Máy ảo Ubuntu không nhận dạng được card mạng, hoặc có tên card mạng không phải là eth0.
- Khắc phục bằng cách sau:
 - Khởi động Máy ảo Ubuntu
 - Xóa file sau
 - sudo rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
 - Khởi động lại máy ảo Ubuntu