Riferimenti vs puntatori

Enea Zaffanella

Metodologie di programmazione Laurea triennale in Informatica Università di Parma enea.zaffanella@unipr.it

Tipi riferimento e tipi puntatore

- tipi riferimento e tipi puntatore vengono spesso confusi
 - dai programmatori che si concentano sugli aspetti implementativi
 - rappresentati internamente utilizzando l'indirizzo dell'oggetto riferito/puntato
- visione a più alto livello mette in evidenza le differenze
 - a livello sintattico
 - a livello semantico

A livello intuitivo

- una intuizione utile, anche se formalmente non esatta:
 - un puntatore è un oggetto il cui valore (un indirizzo) si può riferire ad un altro oggetto
 - un riferimento **non** è un oggetto vero e proprio, ma è una sorta di "nome alternativo" che consente di accedere ad un oggetto esistente
- da queste due "definizioni" seguono alcune osservazioni . . .

1: inizializzazione

 quando viene creato un riferimento, questo deve essere inizializzato, perché si deve sempre riferire ad un oggetto esistente

- in altre parole, non esiste il concetto di "riferimento nullo"
- invece un puntatore può non essere inizializzato (rischioso), oppure essere inizializzato con il letterale nullptr (o con il puntatore nullo del tipo corretto, mediante conversioni implicite) nel qual caso **NON** punterà ad alcun oggetto

2: modificabilità

- una volta creato un riferimento, questo si riferirà sempre allo stesso oggetto; non c'è modo di "riassegnare" un riferimento ad un oggetto differente
- invece, durante il suo tempo di vita, un oggetto puntatore (che non sia qualificato const) può essere modificato per puntare ad oggetti diversi o a nessun oggetto

```
int i, j;
int* p = &i; // ok, p punta ad i
p = &j; // ok, ora p punta a j
```

3: accesso a oggetto riferito/puntato

- ogni volta che si effettua una operazione su un riferimento, in realtà si sta (implicitamente) operando sull'oggetto riferito
- nel caso dei puntatori, invece, abbiamo a che fare con **due oggetti diversi**: l'oggetto puntatore e l'oggetto puntato
 - operazioni di lettura e scrittura (comprese le operazioni relative all'aritmetica dei puntatori) applicate direttamente al puntatore accederanno e potenzialmente modificheranno l'oggetto puntatore
 - per lavorare sull'oggetto puntato, invece, occorrerà usare l'operatore di dereferenziazione

```
*p // operator* prefisso
p->a // operator-> infisso, equivalente a (*p).a
```

4: qualificazione const

- un qualificatore const aggiunto al riferimento si applica sempre all'oggetto riferito e non al riferimento stesso
- nel caso del puntatore, invece, avendo due oggetti (puntatore e puntato), è possibile specificare il qualificatore const (o meno) per ognuno dei due oggetti
- nella dichiarazione di un puntatore è possibile scrivere **due volte** il qualificatore const:
 - se const sta a sinistra di *, si applica all'oggetto puntato
 - se const sta a destra di *, si applica all'oggetto puntatore
- la cosa si può complicare nel caso di **annidamento di puntatori** (esempio, int***)

Esempio (parte 1)

Esempio (parte 2)

```
const int* p_ci; // p_ci modificabile, *p_ci non modificabile
int * const cp_i = &i; // cp_i non modificabile, *cp_i modificabile
const int* const cp_ci = &i; // cp_ci e *cp_ci non modificabili
int& const cr = i; // errore: const va (solo) a sinistra di &
p_i = \&i; // ok
p_i = &ci: // errore: non posso inizializzare un non-const *
          // usando un indirizzo di un oggetto const
p_ci = &i; // ok: non modificherò i usando *p_ci
p_ci = &ci; // ok
cp_i = nullptr; // errore: cp_i non modificabile
cp_ci = &ci; // errore: cp_ci non modificabile
```

Alcune somiglianze: tempo di vita

- al termine del tempo di vita di un puntatore (ad esempio, quando si esce dal blocco di codice nel quale era stato definito come variabile locale) viene distrutto l'oggetto puntatore, ma NON viene distrutto l'oggetto puntato
- analogamente, quando un riferimento va fuori scope, l'oggetto riferito non viene distrutto
- esiste però il caso speciale del riferimento inizializzato con un temporaneo: in questo caso, l'oggetto temporaneo finisce il ciclo di vita insieme al riferimento

Alcune somiglianze: riferimenti "dangling"

• come per il dangling pointer (puntatore non nullo che contiene l'indirizzo di un oggetto non più esistente), è possibile creare un dangling reference:

```
struct S { /* ... */ };
S& foo() {
   S s;
   // ...
   return s;
}
```

- grave errore di programmazione: l'oggetto riferito, allocato automaticamente, è distrutto quando si esce dal blocco
- soluzione: modificare l'interfaccia della funzione affinché ritorni per valore

Riferimenti a rvalue

- nota bene: abbiamo considerato esclusivamente i riferimenti a Ivalue (T&)
- molte delle osservazioni fatte sono valide anche per il caso di riferimenti a rvalue (T&&), il cui approfondimento è rimandato ad un altro momento