

## 1.1 Namespace 和 Cgroups

## 1.1.1 Namespace

步骤 1 运行一个 centos 容器,并设置容器的 hostname=hwhost。

```
docker run -h hwhost -it centos
[root@localhost ~] # docker run -h hwhost -it centos
[root@hwhost /] #
```

步骤 2 在容器中添加一个用户 hwusera。

[hwusera@hwhost /]\$

```
useradd hwusera
[root@hwhost /]# useradd hwusera
[root@hwhost /]#
[root@hwhost /]# su hwusera
```

步骤 3 打开另一个宿主机终端,设置宿主机 hostname=HUAWEI。

```
hostname HUAWEI

[root@localhost /]# hostname HUAWEI

[root@localhost /]# hostname

HUAWEI

[root@localhost /]# su hwusera

su: user hwusera does not exist
```

通过以上可知,容器进程的 user 空间和 hostname 空间分别由 user namespace 和 UTS namespace 隔离,独立于宿主机。

步骤 4 在容器中查看 PID, /bin/bash 的 PID=1。

步骤 5 在宿主机上查看该容器的 PID, /bin/bash 的 PID=141944。

```
ps axf
```

#### 相关回显

```
175586 ? Ss1 6:22 \_docker-containerd --config /var/run/docker/containerd.toml
141930 ? S1 0:00 \_docker-containerd-shim -namespace moby -workdir /var/lib/docker/containerd/daemon/io.containerd.runtime.v1.linux/moby/09dec586d
14374 pts/0 S 0:00 \_/bin/bash
14375 pts/0 S 0:00 \_su hussera
143755 pts/0 S+ 0:00 \_ su hussera
```



通过以上可知,容器进程的 PID 空间由 PID namespace 隔离,独立于宿主机。

步骤 6 为方便后续实验,删除本小节中的容器。

```
docker kill
docker rm
```

## 1.1.2 CPU 资源限制

步骤 1 启动一个名为 huawei1 的压力测试容器,CPU 权重设置为 512。

```
[root@localhost ~]# docker run --name huaweil -it --cpu-shares 512
progrium/stress --cpu 2
[root@localhost ~]# docker run --name huaweil -it --cpu-shares 512 progrium/stress --cpu 2
stress: info: [1] dispatching hogs: 2 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd
stress: dbug: [1] using backoff sleep of 6000us
stress: dbug: [1] --> hogcpu worker 2 [6] forked
stress: dbug: [1] using backoff sleep of 3000us
stress: dbug: [1] --> hogcpu worker 1 [7] forked
```

步骤 2 打开第二个宿主机终端, TOP 查看 CPU 使用率, 已将近 100%。

top top - 21:11:48 up 17:50, 4 users, load average: 3.02, 3.90, 3.94 Tasks: 126 total, 3 running, 123 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s):100.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st KiB Mem : 7970316 total, 7140620 free, 250616 used, 579080 buff/cache KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 7326644 avail Mem SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND PID USER PR NI VIRT RES 50250 root 99.7 10:12.43 stress 7304 96 0 R 0 0.0 0 R 99.7 0.0 50251 root 20 0 7304 96 10:09.74 stress 1323 root 475828 30456 12420 S 0.3 0.4 2:40.24 docker-containe 128044 6680 4172 S 0.0 0:31.62 systemd 0.1 root

虽然设置了权重值,但 CPU 已经到 100%。

步骤 3 打开第三个宿主机终端, 启动第二个压力测试容器 huawei2, 权重指设置为 2048。

```
[root@localhost ~]# docker run --name huawei2 -it --cpu-shares 2048 progrium/stress --cpu 2
```

```
[root@localhost ~] # docker run --name huawei2 -it --cpu-shares 2048 progrium/stress --cpu 2 stress: info: [1] dispatching hogs: 2 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd stress: dbug: [1] using backoff sleep of 6000us stress: dbug: [1] --> hogcpu worker 2 [6] forked stress: dbug: [1] using backoff sleep of 3000us stress: dbug: [1] --> hogcpu worker 1 [7] forked
```

步骤 4 再次查看 CPU 使用率。huawei2 的 CPU 占用将近是 huawei1 的 4 倍。

top



top - 21:14:40 up 17:53, 4 users, load average: 4.19, 3.85, 3.90  Tasks: 131 total, 5 running, 126 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  \$Cpu(s): 99.7 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st  KiB Mem: 7970316 total, 7120644 free, 265972 used, 583700 buff/cache  KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used, 7306840 avail Mem										
KiB Swap:			VIRT	RES	SHR S			TIME+		
52494 ro	ot 20	0	7304	96	0 R	80.4	0.0	1:14.39	stress	
52493 ro	ot 20	0 0	7304	96	0 R	78.1	0.0	1:14.89	stress	
50251 ro	ot 20	0 0	7304	96	0 R	19.3	0.0	11:44.91	stress	
50250 ro	ot 20	0 0	7304	96	0 R	18.9	0.0	11:48.21	stress	
1323 ro	ot 20	0 0	475828	30456	12420 S	0.7	0.4	2:40.59	docker-	containe
1 ro	ot 20	0 0	128044	6680	4172 S	0.3	0.1	0:31.72	systemd	

#### 步骤 5 查看 CONTAINER ID。

docker ps

[root@localhost	docker]# docker ps					_
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
d2fc304f3563	progrium/stress	"/usr/bin/stressv"	27 seconds ago	Up 25 seconds		huawei2
6597fd9b1507	progrium/stress	"/usr/bin/stressv"	5 minutes ago	Up 5 minutes		huawei1

#### 步骤 6 根据 CONTAINER ID, 查找 cgroup 下相应的 CPU 配置文件。此处以 huawei2 为例。

```
[root@localhost d2fc304f3563573562a7ccd3dd4d4bcb23f7c9dfede0e352427b9ff5808b12e0]# pwd
sys/fs/cgroup/cpu/docker/d2fc304f3563573562a7ccd3dd4d4bcb23f7c9dfede0e352427b9ff5808b12e0/
[root@localhost d2fc304f3563573562a7ccd3dd4d4bcb23f7c9dfede0e352427b9ff5808b12e0] # 11
-rw-r--r-. 1 root root 0 Aug 13 21:22 cgroup.clone_children
 -w--w--w-. 1 root root 0 Aug 13 21:22 cgroup.event control
 rw-r--r-. 1 root root 0 Aug 13 21:22 cgroup.procs
 r--r--r-. 1 root root 0 Aug 13 21:22 cpuacct.stat
 rw-r--r-. 1 root root 0 Aug 13 21:22 cpuacct.usage
-r--r--r-. 1 root root 0 Aug 13 21:22 cpuacct.usage percpu
 rw-r--r-. 1 root root 0 Aug 13 21:22 cpu.cfs_period_us
 rw-r--r-. 1 root root 0 Aug 13 21:22 cpu.cfs_quota_us
 rw-r--r-. 1 root root 0 Aug 13 21:22 cpu.rt period us
 rw-r--r-. 1 root root 0 Aug 13 21:22 cpu.rt_runtime_us
      -r--. 1 root root 0 Aug 13 21:22 cpu.shares
   -r--r-. 1 root root 0 Aug 13 21:22 cpu.stat
 rw-r--r-. 1 root root 0 Aug 13 21:22 notify on release
-rw-r--r-. 1 root root 0 Aug 13 21:22 tasks
```

# 步骤 7 查看 cpu.shares 值和 tasks 值。cpu.shares=2048,tasks 值即 huawei2 在宿主机上的PID。

```
cat cpu.shares
cat tasks
```

```
[root@localhost d2fc304f3563573562a7ccd3dd4d4bcb23f7c9dfede0e352427b9ff5808b12e0] # cat cpu.shares
2048
[root@localhost d2fc304f3563573562a7ccd3dd4d4bcb23f7c9dfede0e352427b9ff5808b12e0] # cat tasks
217401
217429
```

#### 步骤 8 为方便后续实验,删除本小节中的容器。

```
docker kill
docker rm
```



## 1.1.3 内存资源限制

步骤 1 在后台启动一个 centos 容器,并限制其最多使用 400M 内存和 100M swap。

```
docker run -m 400M --memory-swap=500M -dit centos /bin/bash
```

步骤 2 找到该容器在 cgroup 下内存配置目录。

cd /sys/fs/cgroup/memory/docker/

步骤 3 进入该容器的内存配置目录,查看内存配置文件。查看到内存使用限制为 400M,内存和 SWAP 资源为 500M。

```
cat memory.limit in bytes
```

步骤 4 为方便后续实验,删除本小节中的容器。

```
docker kill
docker rm
```