

1.1 Service 服务发现

1.1.1 使用 Service

步骤 1 创建 Service 实验使用的目录

```
[root@k8s-master labelfile]# mkdir /labfile/servicefile
[root@k8s-master labelfile]# cd /labfile/servicefile/
```

步骤 2 创建后端 httpd Deployment

[root@k8s-master servicefile]# vim httpd-deploy.yaml

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: httpd
spec:
 replicas: 3
  selector:
   matchLabels:
      app: httpd
 template:
    metadata:
      labels:
        app: httpd
      containers:
      - name: httpd
        image: httpd
        ports:
        - containerPort: 80
```

步骤 3 部署 deployment

[root@k8s-master servicefile]# kubectl apply -f httpd-deploy.yaml

```
deployment.apps/httpd created
```

查看

[root@k8s-master servicefile]# kubectl get deployment

```
NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
httpd 3/3 3 3m29s
```



步骤 4 创建 httpd-service.yaml 文件

[root@k8s-master servicefile] # vim httpd-service.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: httpd-svc
spec:
 selector:
 app: httpd
ports:
 - protocol: TCP
 port: 8080
 targetPort: 80

步骤 5 创建 service

[root@k8s-master servicefile]# kubectl apply -f httpd-service.yaml

service/httpd-svc created

步骤 6 查看 service 信息,注意!干万不可删除名称为 kubernetes 的服务!该服务为系统服务!

[root@k8s-master servicefile]# kubectl get service

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
httpd-svc	ClusterIP	10.96.116.135	<none></none>	8080/TCP	53s
kubernetes	ClusterIP	10.96.0.1	<none></none>	443/TCP	10d

步骤 7 查看 service 中的 endpoints

[root@k8s-master servicefile]# kubectl get endpoints

NAME ENDPOINTS AGE
httpd-svc 10.244.0.14:80,10.244.1.57:80,10.244.2.79:80 3m48s
kubernetes 192.168.137.11:6443 10d

步骤 8 测试服务可用性,使用 curl <服务 IP: 端口号>查看回显,显示"It works!"表示成功。服务 IP 和端口号为步骤 6 中获取的值。

[root@k8s-master servicefile]# curl 10.96.116.135:8080

<html><body><h1>It works!</h1></body></html>

步骤 9 删除刚刚创建的服务,注意! 千万不要删除 kubernetes 服务!



[root@k8s-master servicefile]# kubectl delete service httpd-svc

service "httpd-svc" deleted

步骤 10 创建 httpd-expose.yaml

[root@k8s-master servicefile]# vim httpd-expose.yaml

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: httpd-svc
spec:
  type: NodePort
  selector:
   app: httpd
  ports:
  - protocol: TCP
   port: 8080
   targetPort: 80
   nodePort: 30144
```

步骤 11 创建 httpd 服务。

[root@k8s-master servicefile]# kubectl apply -f httpd-expose.yaml

service/httpd-svc created

步骤 12 使用跳板机浏览器登录 < 节点 IP 地址:端口 > ,显示"It works!"表示成功



It works!

1.1.2 使用 DNS

步骤 1 创建 client.yaml,用于创建一个客户端 Pod,测试 DNS 功能。

[root@k8s-master servicefile]# vim client.yaml

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: clientpod
spec:
  containers:
  - name: clientpod
```



```
image: busybox:1.28.3
args:
    - /bin/sh
    - c
    - sleep 30000
```

步骤 2 创建并进入 Pod 命令行界面

[root@k8s-master servicefile]# kubectl apply -f client.yaml

```
pod/clientpod created
```

```
[root@k8s-master servicefile]# kubectl exec -it clientpod /bin/sh
/ #
```

步骤 3 使用 nslookup 命令查看服务域名

```
/ # nslookup 10.105.48.161
```

```
Server: 10.96.0.10
Address 1: 10.96.0.10 kube-dns.kube-system.svc.cluster.local

Name: 10.105.48.161
Address 1: 10.105.48.161 httpd-svc.default.svc.cluster.local
```

步骤 4 使用 wget 命令通过域名访问服务

```
/ # wget httpd-svc:8080
```

验证成功后删除 index 文件并退出容器

```
/ # rm index.html
/ # exit
```

1.1.3 使用 Headless Service

步骤 1 删除 httpd service,注意!不可删除 kubernetes 服务!

步骤 2 创建 headless 服务的 yaml 文件

```
[root@k8s-master servicefile]# vim headless-svc.yaml
```

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: headless-svc
```



```
spec:
    selector:
    app: httpd
ports:
    - protocol: TCP
    port: 80
    targetPort: 80
clusterIP: None
```

步骤 3 创建 headless 服务,可以看到 headless 服务没有 IP

[root@k8s-master servicefile] # kubectl apply -f headless-svc.yaml

```
service/headless-svc created
[root@k8s-master servicefile]# kubectl get service

NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
headless-svc ClusterIP None <none> 80/TCP 25s
```

步骤 4 进入 client Pod, 查看 DNS 解析

[root@k8s-master servicefile]# kubectl exec -it clientpod /bin/sh
/ # nslookup headless-svc

```
Server: 10.96.0.10
Address 1: 10.96.0.10 kube-dns.kube-system.svc.cluster.local

Name: headless-svc
Address 1: 10.244.0.30 10-244-0-30.headless-svc.default.svc.cluster.local
Address 2: 10.244.2.130 10-244-2-130.headless-svc.default.svc.cluster.local
Address 3: 10.244.1.103 10-244-1-103.headless-svc.default.svc.cluster.local
```

步骤 5 访问服务,可以看到本次访问的服务由上一步中 address3 的 pod 提供。

/ # wget headless-svc

/ # cat index.html

```
<html><body><h1>It works!</h1></body></html>
```

exit 退出