# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

#### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине «Операционные системы»

Towas.	Исстопование	ниторфойсор	THOU POMANTILL IN	MARKETAN
i ema.	Исследование	интерфенсов	программных	модулеи

Студент гр. 9381	Матвеев А. Н.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2021

#### Цель работы.

Исследование управляющей программы и загрузочных модулей. Этот интерфейс состоит в передаче запускаемой программе управляющего блока, содержащего адреса и системные данные. Так загрузчик строит префикс сегмента программы (PSP) и помещает его адрес в сегментный регистр. Исследование префикса сегмента программы (PSP) и среды, передаваемой программе.

#### Задание.

Необходимо написать и отладить программный модуль типа .COM, который выбирает и распечатывает следующую информацию:

- 1. Сегментный адрес недоступной памяти, взятый из PSP, в шестнадцатеричном виде.
- 2. Сегментный адрес среды, передаваемой программе, в шестнадцатеричном виде.
- 3. Хвост командной строки в символьном виде.
- 4. Содержимое области среды в символьном виде.
- 5. Путь загружаемого модуля.

# Сведения о функциях и структурах данных.

Программа использует процедуры, приведённые в таблице ниже.

Названия процедур	Назначение
TETR_TO_HEX	Перевод десятичной цифры в код символа.
BYTE_TO_HEX	Перевод байта в 16-ной с/с в символьный код
WRD_TO_HEX	Перевод слова в 16-ной с/с в символьный код
WRITE	Вывод строки. (Функция 09h прерывания
	21h)
GET_SEG_ADR	Печатает сегментный адрес недоступной
	памяти, взятый из PSP, в 16-ном виде

GET_ENVIR	Печатает сегментный адрес среды,
	передаваемой программе, в 16-ном виде
GET_TAIL_COM	Печатает хвост командной строки в
	символьном виде
GET_CONTENT_AND_PATH	Печатает содержимое области среды в
	символьном виде и путь загружаемого
	модуля

#### Последовательность действий программы.

- 1) Вызывается GET\_SEG\_ADR, которая печатает сегментный адрес недоступной памяти, взятый из PSP, в 16-ном виде.
- 2) Вызывается GET\_ENVIR, которая печатает сегментный адрес среды, передаваемой программе, в 16-ном виде.
- 3) Вызывается GET\_TAIL\_COM, которая печатает хвост командной строки в символьном виде.
- 4) Вызывается GET\_CONTENT\_AND\_PATH, которая печатает содержимое области среды в символьном виде и путь загружаемого модуля.
- 5) Программа завершается.

## Выполнение работы.

Был написан исходный .com модуль lab2.asm. Затем при помощи компилятора masm.exe, компоновщика link.exe и утилиты exe2bin.exe был создан загрузочный модуль lab2.com. Процесс его получения: lab2.asm -> lab2.obj -> lab2.exe -> lab2.com. Далее программа была отлажена и протестирована. Тесты представлены ниже.

Тест 1. Без аргументов командной строки

```
F:\>lab2.com
Segment address of inaccesible memory: 9FFF
Segment address of environment: 0188
Tail of command string:
Environment area content:
PATH=Z:\
COMSPEC=Z:\COMMAND.COM
BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Path of module: F:\LAB2.COM
```

Тест 2. С аргументами

```
F:\>lab2.com hello world
Segment address of inaccesible memory: 9FFF
Segment address of environment: 0188
Tail of command string: hello world
Environment area content:
PATH=Z:\
COMSPEC=Z:\COMMAND.COM
BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Path of module: F:\LAB2.COM
```

# Результаты исследования проблем.

#### Сегментный адрес недоступной памяти.

1. На какую область памяти указывает адрес недоступной памяти?

Он указывает на первый байт после памяти, отведённой программе.

2. Где расположен этот адрес по отношению области памяти, отведенной программе?

Он занимает второй и третий байты, считая от начала PSP, причём второй байт - старший байт адреса, а третий - младший.

3. Можно ли в эту область памяти писать?

Можно, так как контроля доступа к памяти в DOS нет.

#### Среда, передаваемая программе

1. Что такое среда?

Среда - это массив символов, состоящий из последовательности символьных строк вида:

$$<$$
имя $> = <$ параметр $>$ , 00h

(00h - нулевой байт, обозначающий конец строки). Конец среды - также байт нулей. Среда хранит такую служебную информацию, как данные об используемом командном процессоре, путь к модулю COMMAND.COM и. др.

#### 2. Когда создаётся среда? Перед запуском приложения или в другое время?

Запуск программ в DOS осуществляется программой COMMAND.COM, (это интерпретатор), который командный имеет свою среду, COMMAND.COM происходит при загрузке DOS, команды, запускаемые интерпретатором получают копию блока его среды. Отсюда вытекает, что изначально среда создается при загрузке DOS, но перед запуском программы (возможно, она копируется cнекоторыми изменениями) среды COMMAND.COM.

### 3. Откуда берется информация, записываемая в среду?

Она берётся системного пакетного файла AUTOEXEC.BAT, который находится в корневой папке загрузочного устройства. В нём находятся ключевые переменные среды (наиболее известны PATH, PROMPT, COMSPEC), которые участвуют в создании среды в простейшем случае.

#### Заключение.

Исследована управляющая программа и загрузочные модули. Исследованы префикс сегмента программы (PSP) и среда, передаваемая программе.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД

#### Файл lab2.asm:

```
MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN, DS:MAIN, ES:NOTHING, SS:NOTHING
      ORG 100H
START: JMP BEGIN
; ДАННЫЕ
INAC_MEM db 'Segment address of inaccesible memory: ', ODH, OAH,
ENVIR db 'Segment address of environment: ', ODH, OAH, '$'
TAIL COM db 'Tail of command string: ', '$'
ENVIR AREA db 'Environment area content: ', ODH, OAH, '$'
MOD PATH db 'Path of module: ', '$'
buffer db 256 dup('$')
other info db 256 dup ('$')
path db 256 dup ('$')
;процедуры
TETR TO HEX PROC near ;представляет 4 младших бита al в виде цифры
16-ой с.сч. и представляет её в символьном виде
      and AL, OFh
      cmp AL,09
      ibe NEXT
      add AL,07
NEXT:
      add AL, 30h; результат в al
      ret
TETR TO HEX ENDP
;-----
BYTE TO HEX PROC near
; байт в al переводится в 2 символа шест. числа в AX
      push CX
      mov AH, AL
      call TETR TO HEX
      xchg AL, AH
```

```
mov CL, 4
     shr AL, CL
     call TETR TO HEX ;в AL старшая цифра
     рор СХ ;в АН младшая
     ret
BYTE TO HEX ENDP
;-----
WRD TO HEX PROC near ; предполагает, что в al - младший байт числа, в
ah - старший
; перевод в 16 с/с 16-ти разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
     push BX
     mov BH, AH
     call BYTE TO HEX; сначала обработка: число в al -> al - старшая
цифра, ah - младшая
     mov [DI], AH
     dec DI
     mov [DI], AL
     dec DI
     mov AL, BH
     call BYTE TO HEX
     mov [DI], AH
     dec DI
     mov [DI],AL
     pop BX
     ret
WRD TO HEX ENDP
WRITE PROC NEAR
    push ax
    mov AH, 9
         21h ; Вызов функции DOS по прерыванию
    pop ax
   ret
WRITE ENDP
;-----
```

```
GET SEG ADR PROC NEAR ; сегментный адрес недоступной памяти
     mov ax, ds:[0002h]
     mov dx, offset INAC MEM
     mov di, dx
     add di, 42
     call WRD TO HEX
     call WRITE
     ret
GET SEG ADR ENDP
GET ENVIR PROC NEAR ; сегментный адрес среды
     mov ax, ds:[002Ch]
     mov dx, offset ENVIR
     mov di, dx
     add di, 35
     call WRD TO HEX
     call WRITE
     ret
     GET ENVIR ENDP
GET_TAIL_COM PROC NEAR ; хвост командной строки
     ;TAIL_COM
     mov dx, offset TAIL COM
     call WRITE
     xor cx, cx
     mov cl, ds:[0080h]; храним в сх размер аргумента
     mov bx, offset buffer
     xor di, di; индекс приёмника изначально нулевой
     cmp cl, 0 ; проверяем на пустоту аргументов командной строки
     je end of cycle
     mov si, 0081h ; по умолчанию смещение указывается относительно
начала ds, поэтому si (источник) будет 81h
     tail:
          mov al, [si]
```

```
mov [bx + di], al
          inc di
           inc si
           cmp di, cx ; если индекс равен максимальному количеству -
выход из цикла
           jb tail
     end of cycle:;установка конечных управляющих символов
     mov
            byte ptr [bx + di], ODh
           byte ptr [bx + di + 1], OAh
    mov
     mov dx, offset buffer
     call WRITE
     ret
GET TAIL COM ENDP
GET CONTENT AND PATH PROC near
     mov dx, offset ENVIR_AREA
     call WRITE
     push ds
     mov ax, ds:[002Ch]; содержимое среды
     mov ds, ax
     xor si, si
     mov di, offset other_info
     content: ; цикл записи содержимого среды из psp в строку
           lodsb
           cmp al, 00h; встретили 0 - проверяем следующий элемент
           je is_end
           stosb
           jmp content
     is_end:
           lodsb
           cmp al, 00h; если и второй 0, то конец среды
           je end envir
          mov byte ptr es:[di], OAh
           inc di
           dec si
           jmp content
```

```
end envir:
                  byte ptr es:[di], ODh
          mov
                  byte ptr es:[di+1], 0Ah
          mov
          pop ds
          mov dx, offset other info
           call WRITE
     get path: ; получение маршрута
          mov dx, offset MOD PATH
          call WRITE
          push ds
          mov ax, ds: [002Ch]
          mov ds, ax
          add si, 2 ; теперь si установлен на начало маршрута
          mov di, offset es:path
          path_loop:
                lodsb
                cmp al, 00h; встретили 0 - достигли конца пути
                je the end
                stosb
                jmp path loop
           the_end:
                       byte ptr es:[di], ODh
                       byte ptr es:[di+1], 0Ah
                mov
                pop ds
                mov dx, offset path
                call WRITE
     ret
GET CONTENT AND PATH ENDP
;код
BEGIN:
     call GET_SEG_ADR
     call GET ENVIR
     call GET TAIL COM
     call GET CONTENT_AND_PATH
;выход в ДОС
      xor AL, AL
      mov AH, 4Ch
```

int 21H

MAIN ENDS

END START

; КОНЕЦ МОДУЛЯ, START - ТОЧКА ВХОДА