Приложение

Использование UNIX как контроллера домена

Задача данного приложения — дать слушателю практическое понимание специфики реализации домена средствами UNIX (Linux/FreeBSD).

Настройка стенда

Выведите WinXP из домена corpX.un и перегрузите виртуальную машину. На контроллере домена (Windows 2003) в оснастке Active Directory Users and Computers удалите gate из списка компьютеров.

B FreeBSD/Linux выполните:

```
gate# cat /etc/nsswitch.conf
passwd:
            files
group:
           files
shadow:
            files # только в Linux
Остановите контроллер домена (Windows 2003).
Bo FreeBSD выполните следующее:
gate# cd /etc/namedb
gate# ee named.conf
zone "corpX.un" {
    type master;
    file "/etc/namedb/master/corpX.un";
    allow-update { 127.0.0.1; };
};
gate# /etc/rc.d/named restart
Новым контроллером домена будет server
server# pkg_add -r samba3
server# cd /usr/local/etc/
server# cat smb.conf
[global]
         workgroup = CORPX
         os level = 128
         domain master = yes
         security = user
         domain logons = yes
         logon path = \ML\profiles\MU
[netlogon]
          path = /home/samba
[profiles]
          path = /home/
          read only = no
```

```
server# testparm
server# mkdir /home/samba
server# pw groupadd users
server# net groupmap add ntgroup="Domain Admins" unixgroup=wheel rid=512 type=d
server# net groupmap add ntgroup="Domain Users" unixgroup=users rid=513 type=d
server# net groupmap add ntgroup="Domain Guests" unixgroup=nobody rid=514 type=d
server# net groupmap list
server# more /etc/rc.conf
nmbd enable="YES"
smbd_enable="YES"
winbindd enable="NO"
server# /usr/local/etc/rc.d/samba start
server# smbpasswd -a root
Smb password: password
server# smbpasswd -e root
Enabled user root.
server# pw usermod root -G users
server# pw useradd winxp$ -d /tmp -s /usr/sbin/nologin
В Ubuntu выполните следующие шаги:
root@server:~# apt-get install samba
root@server:~# cd /etc/samba/
root@server:~# cat smb.conf
[global]
         workgroup = CORPX
         os level = 128
         domain master = yes
         security = user
         domain logons = yes
         logon path = \NL\profiles\NU
[netlogon]
         path = /home/samba
[profiles]
         path = /home/
         read only = no
root@server:~# testparm
root@server:~# mkdir /home/samba
root@server:~# net groupmap add ntgroup="Domain Admins" unixgroup=root rid=512 type=d
root@server:~# net groupmap add ntgroup="Domain Users" unixgroup=users rid=513 type=d
root@server:~# net groupmap add ntgroup="Domain Guests" unixgroup=nogroup rid=514 type=d
root@server:~# net groupmap list
root@server:~# restart smbd
root@server:~# restart nmbd
root@server:~# smbpasswd -a root
Smb password: password
root@server:~# smbpasswd -e root
Enabled user root.
root@server:~# usermod -G users root
root@server:~# adduser --force-badname --home /tmp --shell /bin/false winxp$
Enter new UNIX password: Pa$$w0rd
```

Проверка работоспособности PDC

Введите WinXP в домен corpX.un.

На контроллере домена (server) добавьте пользователя user1, а затем включите его в группу локальных администраторов WinXP.

```
Включение gate в домен (server)
Bo FreeBSD выполните следующие шаги:
server# pw useradd gate$ -d /tmp -s /usr/sbin/nologin
server# smbpasswd -a gate$
Added user gate$.
server# smbpasswd -e gate$
Enabled user gate$.
Дальнейшие шаги выполняются на gate
gate# /usr/local/etc/rc.d/samba stop
gate# pkg_delete -x samba3
gate# pkg_add -r samba3
gate# cat /etc/rc.conf
nmbd_enable="NO"
smbd_enable="NO"
winbindd_enable="YES"
gate# cd /usr/local/etc/
gate# cat smb.conf
[global]
         workgroup = CORPX
         security = DOMAIN
         winbind use default domain = Yes
         winbind enum users = yes
         winbind enum groups = yes
         winbind cache time = 36
         idmap\ uid = 20000-40000
         idmap gid = 20000-40000
         template homedir = /home/%U
         template shell = /bin/sh
gate# /usr/local/etc/rc.d/samba restart
gate# cat /etc/nsswitch.conf
passwd:
                 files winbind
                files winbind
group:
gate# net rpc join -U root
Enter root's password:
Joined domain CORPX.
В Ubuntu выполните следующие шаги:
root@server:~# adduser --force-badname --home /tmp --shell /bin/false gate$
```

```
...Password: Pa$$w0rd
root@server:~# smbpasswd -a gate$
Added user gate$.
root@server:~# smbpasswd -e gate$
Enabled user gate$.
Дальнейшие шаги выполняются на gate
root@gate:~# stop nmbd
root@gate:~# stop smbd
root@gate:~# apt-get purge samba winbind
root@gate:~# rm -rf /var/cache/samba /var/lib/samba
root@gate:~# apt-get install winbind
root@gate:~# cd /etc/samba
root@gate:~# cat smb.conf
[global]
         workgroup = CORPX
         security = DOMAIN
         winbind use default domain = Yes
         winbind enum users = yes
         winbind enum groups = yes
         winbind cache time = 36
         idmap\ uid = 20000-40000
         idmap gid = 20000-40000
         template homedir = /home/%U
         template shell = /bin/bash
root@gate:~# /etc/init.d/winbind restart
root@gate:~# cat /etc/nsswitch.conf
passwd:
            files winbind
group: files winbind shadow: files winbind
            files winbind
root@gate:~# net rpc join -U root
Enter root's password:
Joined domain CORPX.
Проверка аутентификации на gate
```

```
B FreeBSD/Ubuntu выполните следующее:
gate# ntlm_auth --username=user1
password:

NT_STATUS_OK: Success (0x0)
gate# wbinfo -u
...
gate# wbinfo -g
...
gate# id user1
```

Управление доступом к файлам

```
B FreeBSD/Ubuntu внесите в конец файла smb.conf следующие строки: [user_write] path = /tmp valid users = CORPX\root
```

```
read only = no
[group_write]
    path = /tmp
    valid users = "@CORPX\domain users"
    read only = no
    force user = nobody
```

Перезапустите samba на server и проверьте доступ к шарам под разными учетными записями: доменного пользователя и администратора домена.