Понятие об условных переменных

Организация взаимоисключений позволяет организовать корректную работу набора процессов, имеющего race condition, если порядок доступа к общим ресурсам нам не важен (см. лекции, тема 5). Если же нам важен порядок доступа к общим ресурсам, то одними взаимоисключениями обойтись не удастся. Нам нужно уметь осуществлять взаимную синхронизацию работы активностей. В мониторах Хора (см. лекции, тема 6) взаимоисключение для функций-методов осуществлялось автоматически, а для взаимной синхронизации вводились условные переменные для дополнительной возможности блокировать и разблокировать процессы. Вот и для набора нитей исполнения вводятся условные переменные, подобные условным переменным в мониторах Хора.

Условные переменные для нитей исполнения —это объекты, для работы с которыми одного описания объекта специального типа недостаточно. Эти объекты требуют выделения определенных ресурсов процесса и операционной системы, поэтому после описания перед использованием их необходимо инициализировать, а по окончании использования деинициализировать (разрушить) для освобождения ресурсов. После инициализации над условными переменными в нитях исполнения можно выполнять те же самые операции, что и над условными переменными в мониторах Хора, — wait и signal.

При выполнении операции wait над некоторой условной переменной нить, выполнившая операцию, безусловно блокируется (переводится в состояние *ожидание*). Блокировка продолжается до тех пор, пока другая нить процесса не выполнит операцию signal над той же самой условной переменной. Если существует одна или несколько нитей, ожидающих операции signal над одной и той же переменной, то при выполнении над ней операции signal разблокируется ровно одна ожидающая нить. Если ожидающих разблокировки нитей нет, то операция signal —это просто пустая операция.

Инициализация условных переменных

Для использования условной переменной в программе вам потребуется описать ее с помощью специального типа данных pthread_cond_t, определенного в файле <ptpthread.h>, например

pthread cond t cond;

Описанная таким образом условная переменная является неинициализированной. Для инициализации условной переменной существует два способа: использование статического инициализатора или использование специальной функции.

Внимание: повторная инициализация уже инициализированной условной переменной может привести к непредсказуемым результатам, это не регламентируется в стандарте POSIX и не обладает переносимостью!

Для применения статического инициализатора условной переменной по стандарту POSIX должна быть описана как статический объект, т.е. ее описание не должно находиться в стеке. Мы с вами будем использовать стандартный статический инициализатор PTHREAD_COND_INITIALIZER. Пример:

```
pthread cond t cond = PTHREAD COND INITIALIZER;
```

Другой способ инициализации сводится к использованию функции pthread cond init(). Пример:

```
pthread_cond_t cond;
int err;
err = pthread cond init(&cond, NULL);
```

В качестве второго параметра этой функции в нашем курсе мы всегда будем использовать параметр NULL — инициализацию по умолчанию для стандартной условной переменной.

После инициализации условная переменная готова к выполнению над ней операций wait и signal.

Реализация операций wait и signal

При работе с мониторами Хора решение о применении операций wait и signal принимается обычно после анализа значений некоторых внутренних переменных (не условных!) монитора. Во время анализа изменение значений таких переменных другими процессами невозможно из-за автоматической организации взаимоисключений при работе функций-методов монитора. При работе условных переменных для нитей исполнения такого автоматического взаимоисключения нет.

Поэтому в нитях исполнения перед анализом некоторых общих данных для принятия решения о применении операций wait и signal необходимо эти данные на время анализа защитить захватом какого-то мьютекса. Однако, если принято решение отправить процесс в ожидание с помощью выполнения операции wait над условной переменной, этот мьютекс нужно одновременно атомарно с введением процесса в спячку освободить!

Следовательно, выполнение операции wait должно быть связано не только с условной переменной, но и с мьютексом, который защищал данные во время анализа.

Для выполнения операции wait над условной переменной используется функция pthread_cond_wait(), имеющая два параметра: адрес условной переменной, над которой нужно совершить операцию wait, и адрес мьютекса, который должен быть освобожден при выполнении операции wait.

По стандарту POSIX после выполнения операции signal над некоторой условной переменной, пробужденная нить должна атомарно с пробуждением захватить мьютекс, указанный в качестве параметра в вызове pthread_cond_wait() и который ранее был освобожден. Соответственно, программный текст, соответствующий выполнению операции wait, мог бы схематично выглядеть следующим образом:

```
pthread_mutex_t m = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
int N;
Hить исполнения
   pthread_mutex_lock(&m);
   if(N == 0) pthread_cond_wait(&cond, &m);
   ...
   pthread mutex unlock(&m);
```

Поскольку не во всех реализациях POSIX нитей соблюдаются рекомендации стандарта насчет атомарности при пробуждении (а стало быть кто-то может успеть переопределить значение N до захвата мьютекса пробужденной нитью), то для надежности работы и переносимости программы вместо схемы, приведенной выше, правильнее использовать другую схему:

```
pthread_mutex_t m = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
int N;
Hить исполнения
   pthread_mutex_lock(&m);
   while(N == 0) pthread_cond_wait(&cond, &m);
   ...
   pthread mutex unlock(&m);
```

Выполнение операции signal над условной переменной не требует немедленного освобождения мьютекса, обеспечивающего эксклюзивный доступ к данным, на основании которых было принято решение о выполнении данной операции. Поэтому у функции pthread_cond_signal(), которая обеспечивает выполнение операции signal, всего лишь один параметр — адрес условной переменной. Обычно принято освобождать мьютекс сразу после выполнения операции signal:

```
pthread_mutex_t m = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
int N;

// Нить исполнения
pthread_mutex_lock(&m);
if(N != 0) pthread_cond_signal(&cond);
pthread mutex unlock(&m);
```

Деинициализация условной переменной

Если программа завершила работать с условной переменной (или ее не предполагается использовать длительное время), то для освобождения ресурсов процесса и операционной системы ее необходимо деинициализировать (разрушить). Это выполняется с помощью функции pthread_cond_destroy(). После вызова этой функции условная переменная становится неинициализированной и при необходимости ее можно повторно инициализировать.

Важно! Нельзя деинициализировать условную переменную, у которой есть список нитей для пробуждения. В этом случае функция pthread_cond_destroy() может ждать, пока список не станет пустым, и возможно возникновение тупиковой ситуации.

Поведение функции pthread_cond_destroy() для разрушения неинициализированной условной переменной по стандарту POSIX не определено и зависит от реализации.

Решение задачи producer-consumer с объемом буфера в одно сообщение

Предположим, нам необходимо решить следующую задачу: у нас есть процесс producer, производящий порции информации и процесс consumer, ее считывающий. В буфер помещается ровно N порций информации.

В семантике мониторов мы бы имели решение, напоминающее это (синтаксис очень условный):

```
monitor channel {
       queue messages
       int count = 0
       condition rev
       condition snd
       function send(string msg) {
              while (count == N) do wait(rcv)
              messages.push(msg)
              count = count + 1
              if (count == 1) do signal(snd)
       }
       function receive() {
              while (count == 0) do wait(snd)
              count = count - 1
              string msg = messages.pop()
              if (count == N-1) do signal(rcv)
              return msg
       }
}
```

Рассмотрим пример 14-1.c, в котором эта же логика реализуется через условные переменные из библиотеки pthread для случая N=1. Обратите внимание на то, что мы не используем монитор, мьютексы вокруг аналогов упомянутых выше операций приходится выставлять вручную.

Значение N можно изменить и убедиться, что общая схема синхронизации работает и для большего числа сообщений. Хотя стоит отметить, что при этом consumer всегда будет получать только последнее сообщение из-за тривиального устройства буфера, вмещающего всего одно сообщение. Для корректного решения в случае N>1 можно сделать кольцевой буфер длины N.

Задачи на семинар

Задача 1 (20 баллов):

Опираясь на решение домашних заданий, решите задачу о катере и пассажирах через нити исполнения, мьютексы и условные переменные. Катер будет основной нитью, которая предварительно генерирует N*K нитей-пассажиров и совершает K поездок. Числа N и K либо вводятся с клавиатуры, либо определяются макросом, как в примере 14-1.с. Для тестирования считать, что N=5, K=3, но программа должна работать и на других значениях.