PRÁCTICA: Modulaciones digitales

El objetivo de esta práctica es simular el funcionamiento de un sistema de transmisión digital, sin codificación de canal, que utilice formatos de modulación PSK y comparar el rendimiento de este sistema con el teórico. La herramienta que se recomienda para la realización de la práctica es MATLAB u Octave.

1.- Simulación de un sistema de comunicaciones digital PSK

A continuación se describen todos los pasos que debenser implementados para simular el funcionamiento de un sistema de modulación digital y se muestran los resultados obtenidos en cada paso.

Inicialización de parámetros

En el simulador se van a utilizar los siguientes parámetros:

- TamPulso: número de puntos del pulso.
- NumSimb: número de símbolos a transmitir.
- M: número de formas de onda de la modulación
- EbNo: Relación entre la potencia de **bit** y la del ruido (en decibélios).
- NumPlot: número de símbolos a representar.

El primer paso del simulador será inicializar estas variables y las utilizadas por el generador de números aleatorios. En concreto, los ejemplos que se presentan a continuación han sido obtenidos con los siguientes parámetros:

```
TamPulso = 10;

NumSimb = 1000;

M = 4;

EbNo = 14;

NumPlot= 50;

seed = [12345 54321];


rand('state', seed(1)); randn('state', seed(2));
```

Generación de símbolos aleatorios de información.

El siguiente paso será el de generar los símbolos a modular. Considerando que se va a utilizar una modulación de M niveles, los símbolos deben ir de 0 a M-1. Por ejemplo, para una modulación QPSK los símbolos son 0, 1, 2 y 3.

Genere un vector de tamaño NumSimb que contenga símbolos aleatorios equiprobables con valores 0, 1,2,...,M-1 y dibuje los primeros NumPlot símbolos. Asigne los símbolos generadosa la variable mensaje original.

La siguiente figura muestra el resultado para una modulación QPSK.



Modulación.


El proceso de modulación consiste en hacer corresponder cada símbolo con una forma de onda adecuada para ser transmitida por el canal, lo que se traduce en dos pasos:


- Asignar a cada símbolo un punto de la señal de la constelación.
- Convolucionar esa secuencia con la forma de pulso.

Escriba el código que permita realizarlos dos pasos anteriores. Recuerde que en una modulación PSK los puntos están separados un ángulo 2*pi/M y, por tanto, los puntos de la modulación toman valores valores = exp(-j*angulo*ind) donde ind=0,...,M-1. Guardaremos las amplitudes moduladas en la variable mensaje_mod. **No utilice la función de matlab pskmod.**

A partir de mensaje_mod se generará la forma de onda a transmitir convolucionando cada parte (real e imaginaria) con la forma de pulso de tamaño TamPulso. De cara a su posterior tratamiento, resulta conveniente crear una única variable que combine las dos partes: mensaje_tx=parte_real+ j*parte_imaginaria. Recuerde que cada amplitud debe estar separada de la siguiente TamPulso posiciones. **No utilice la función de matlab rectpulse ni upsample**.

Las siguientes figuras muestran, respectivamente, la constelación de la señal mesaje_tx y cada una de sus componentes. Únicamente se han representado los primeros NumPlot puntos. En la segunda figura, observe que cada símbolos corresponde a una señal de duración TamPulso.





Transmisión por un canal AWGN.


Asumiremos que la señal se transmite a través de un canal AWGN, de forma que la señal recibida es la transmitida más un ruido blanco gaussiano. Un ruido de este tipo puede generaise utilizando el siguiente código:

```
\begin{split} Es &= sum(abs(mensaje\_tx). ^2)/length(mensaje\_tx); \  \, \%Potencia \  \, de \  \, la \  \, señal \\ No &= (Es/EsNo)*TamPulso; \  \, \%Potencia \  \, del \  \, ruido \\ ruido &= sqrt(ruidoPotencia/2)*(randn(1,NumTotal)+j*randn(1,NumTotal)); \\ mensaje\_rx &= mensaje\_tx + ruido; \end{split}
```

donde EsNo está empresada en unidadesnaturales.

Utilizando el código anterior, genere la señal recibida. Recuerde que para transformarel parámetro EbNo de decibélios a unidades naturales para poder obtener la relación entre la potencia de la señal y la del ruido EsNo.

Las siguientes figuras representan, respectivamente, la constelación y las componentes por separado de la señal recibida mensaje_rx.




Recuperación de la información.


El receptor debe ser diseñado de forma que pueda recuperar la información a partirde la señal recibida con una probabilidad de error reducida. Una forma de implementarlo consiste en realizar dos pasos:


- Integrar la señal en cada periodo de símbolo (TamPulso). En discreto, esta operación se traduce en calcular la media de todos los puntos correspondientes a la señal recibida en cada periodo.
- Demodular de la señal obtenida a la salida del integrador utilizando umbrales de decisión.

Realice un programa que implemente las dos operaciones anteriores No utilice las funciones de matlab intdump y pskdemod.

La siguiente figura muestra la salida del integrador Observe que hay un único punto por cada símbolo generado (en total NumPlot puntos):







La siguiente figura muestra las amplitudes a la salida del demodulador y las compara con los símbolos originales.

2.- Medida de rendimiento.


El rendimiento de un sistema de comunicaciones se mide en términos de probabilidad de error: BER (bit error probability) y SER (symbol error probability).

Calcule la SER a partir de las amplitudes iniciales y de las recuperadas por el demodulador. La BER puede ser aproximada como SER/log2(M).

La SER teórica de una modulación PSK viene dada por: SERcuota=2*Q(sqrt(EsNo*(1-cos(2*pi/M))); donde EsNo viene expresada en unidades naturales y Q(x)=1/2*erfc(x/sqrt(2)).

Compare las probabilidades obtenidas en las simulaciones con las teóricas.

La siguiente figura muestra los resultados obtenidos para una modulación QPSK con EbNo entre 0 y 5 dB.



Represente las probabilidades (teóricas y simuladas) para distintos valores de M y razone las siguientes cuestiones:

¿Cómo influye el número de niveles en el rendimiento del sistema?.

¿Sería posible transmitir datos con una modulación 8-PSK con una EbNo de 10dB?.

¿Sería posible transmitir audio con una modulación 8-PSK con una EbNo de 10dB?.

¿Cuál es la EbNo necesaria para transmitir datos si se emplea una modulación QPSK?.

¿Cuál es la EbNo necesaria para transmitir audio si se emplea una modulación QPSK?.