#### 自动控制原理

#### 第六章 频率法串联校正

电子信息学院

主讲: 张永韡 博士 讲师 email: ywzhang@just.edu.cn

# 主要内容



- 1 引言
- 2 串联超前校正
- ③ 串联滞后校正
- 4 串联滞后 超前校正
- ⑤ 比例-积分-微分(PID)调节器
- ⑥ 反馈校正





#### 控制目标——性能指标

## 引言




#### 系统开环频率特性与系统性能指标密切相关,一般可以将校正问题归纳 为三类:


- (1) 如果系统稳定且有较满意的暂态响应,但稳态误差太大,这就必须增加低频段的增益来减小稳态误差,同时保持中、高频特性不变;
- (2) 如系统稳定且有较满意的误差,但其动态性能较差,则应改变系统的中频段和高频段,以改变系统的截止频率和相角裕度;
- (3) 如果一个系统的稳态和动态性能均不能令人满意,就必须增加低频增益,并改变中频段和高频段。


## 引言



#### 对应上面三种情况的 BODE 图:








- a) 改变低频段
- b) 改变中高频段
- c) 低中高频段均改变

## 引言



校正:采用适当方式,在系统中加入一些参数可调整的装置(校正装置),用以改变系统结构,进一步提高系统的性能,使系统满足指标要求。





校正方式:串联校正,反馈校正,复合校正

## 频率法串联校正



## 频率法串联校正的设计过程






合理确定性能指标 { 有重点地照顾各项指标要求; 不要追求不切实际的高指标。

## 串联超前校正:超前网络特性





$$G_c(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{R_2}{R_2 + \frac{R_1 \frac{1}{C_s}}{R_1 + \frac{1}{C_s}}} = \frac{R_2}{R_2 + \frac{R_1}{CR_1 s + 1}}$$

$$= \frac{R_2(CR_1s+1)}{R_2(CR_1s+1)+R_1} = \frac{R_2(CR_1s+1)}{R_1R_2Cs+R_1+R_2} = \frac{\frac{R_2}{R_1+R_2}(CR_1s+1)}{\frac{R_1R_2C}{R_1+R_2}s+1}$$

$$= \frac{1}{a} \cdot \frac{aTs+1}{Ts+1} \left\{ \begin{array}{l} a = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1 \\ T = \frac{R_1 R_2 C}{R_1 + R_2} \end{array} \right. \quad a \cdot G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1}$$

## 串联超前校正:超前网络特件



$$a \cdot G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1} \quad (a > 1)$$

$$H = 20 \log \frac{1/T}{1/aT} = 20 \log a$$

$$\psi(\omega) = \arctan(aT\omega) - \arctan(T\omega) =$$

$$\arctan \frac{T\omega(a-1)}{1+aT^2\omega^2}$$


$$\frac{d\psi(\omega)}{d\omega} = 0 \to \frac{d}{d\omega}[\tan \psi(\omega)] = 0$$


$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega} \left[ \frac{T\omega(a-1)}{1+aT^2\omega^2} \right] = \frac{T(a-1)[1-aT^2\omega^2]}{(1+aT^2\omega^2)^2} = 0$$

$$\omega_m = 1/\sqrt{a}T$$

$$\tan \psi(\omega_m) = \left. \frac{T\omega(a-1)}{1 + aT^2\omega^2} \right|_{\omega_m = \frac{1}{\sqrt{a}T}} = \frac{a-1}{2\sqrt{a}}$$

$$\psi_m = \psi(\omega_m) = \arctan \frac{a-1}{2\sqrt{2}} = \arcsin \frac{a-1}{a+1} \text{ for } H \\ \exists \begin{cases} a = \frac{1+\sin \psi_m}{1-\sin \psi_m} \\ L(\omega_m) = 10 \log a \end{cases}$$






$$\begin{cases} a = \frac{1+\sin\psi_m}{1-\sin\psi_m} \\ L(\omega_m) = 10\log a \end{cases}$$

# 串联超前校正:超前网络特性



$$\begin{cases} \psi_m = \arctan \frac{a-1}{a+1} \\ a = \frac{1+\sin \psi_m}{1-\sin \psi_m} \end{cases}$$



- 超前网络特点: 相角超前, 幅值增加
- 一级超前网络最大超前角为 60°
- 最有效的  $a \in (4, 10)$

#### 串联超前校正:步骤



#### 实质—利用超前网络相角超前特性提高系统的相角裕度 超前校正步骤 f设给定指标 $e_{ss}^*$ , $\omega_c^*$ , $\gamma^*$


- (1)  $\boxplus e_{ss}^* \to K$
- (2) 由  $G_0(s) \rightarrow L_0(\omega) \rightarrow \omega_{c0} \rightarrow \gamma_0\{\omega_{c0}, \gamma_0\}$  均不足
- (3) 确定  $\psi_m = \gamma^* \gamma_0 + (5^\circ \sim 10^\circ) \{ a = \frac{1 + \sin \psi_m}{1 \sin \psi_m}, \ 10 \log a \}$
- (4) 作图确定  $\omega_c(\omega_m) \to \omega_1(\omega_m\sqrt{a}) \to \omega_2(a\omega_1) \to G_c(s)$
- (5)  $G(s) = G_c(s) \cdot G_0(s)$  验算  $\{\omega_c, \gamma\}$  是否满足要求

# 例 1 考虑系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(0.2s+1)}$



要求:1) 
$$\epsilon_{ssv} \leq 0.136\%$$
, 2)  $\gamma \geq 45^\circ$ 

- (1)  $\displayline{}{} det{} e_{ss}^* \to K \quad K = K_v = 316s^{-1}$



# 例 1 考虑系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(0.2s+1)}$



要求:1)  $\epsilon_{ssv} \le 0.136\%$ , 2)  $\gamma \ge 45^{\circ}$ 

(3) 确定 
$$\psi_m = \gamma^* - \gamma_0 + (5^\circ \sim 10^\circ) = 45^\circ - 7^\circ + 5^\circ = 43^\circ$$

(4) 估算参数

$$a = \frac{1 + \sin \psi_m}{1 - \sin \psi_m} = \frac{1 + \sin 43^\circ}{1 - \sin 43^\circ} = 5.3$$

取  $\omega_c = \omega_m$ ,此时超前网络幅值  $10 \log a = 7.2 \text{ dB}$   $\therefore L_0(\omega_m) = -7.2 \text{ dB}$  由图  $L_0(\omega)$  求得  $\omega_m = \omega_c = 62 \text{ rad/s}$ 

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{a}T} \to T = 0.007 \text{s} \to \omega_1 = \frac{1}{T} = 143 \text{ rad/s}$$

$$\omega_2 = \frac{1}{aT} = 27 \text{ rad/s}, \ G_c(s) = \frac{0.037s + 1}{0.007s + 1}$$

(5) 
$$G(s) = G_c(s) \cdot G_0(s)$$
 验算  $\begin{cases} \omega_c = 62 \text{ rad/s} \\ \gamma = 47.5^{\circ} \end{cases}$  满足要求

## 串联滞后校正:滞后网络特性




$$G_c(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{R_2 + \frac{1}{Cs}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{Cs}}$$

$$= \frac{R_2 Cs + 1}{(R_1 + R_2) Cs + 1}$$

$$= \frac{bTs + 1}{Ts + 1} \begin{cases} b = \frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1\\ T = (R_1 + R_2) C \end{cases}$$

$$G_c(s) = \frac{bTs + 1}{Ts + 1}$$



## 串联滞后校正:滞后校正分析



- (1) 幅频高频衰减特性,使原系统截止频率  $\omega_c$  左移减小,相角裕度提高。适用于  $\omega_c$  有余,相角裕度不足时;
- (2) 相位滞后,会减小原系统相角裕度,应附加相角  $5\sim12^{\circ}$ ,并力求 避免  $\omega_m$  出现在  $\omega_c$  附近,一般取

$$\omega_2 = 1/bT = (0.1 \sim 0.2)\omega_c$$

★相角迟后:是不利因素,应当避免★幅值衰减:是有利因素,应当利用

#### 串联滞后校正:步骤



#### 实质—利用滞后网络幅值衰减特性挖掘系统自身的相角储备 滞后校正步骤 /设给定指标 $e_{ss}^*$ , $\omega_c^*$ , $\gamma^*$ )

- (1)  $\boxplus e_{ss}^* \to K$
- (2) 由  $G_0(s) \to L_0(\omega) \to \omega_{c0} \to \gamma_0 \begin{cases} \omega_{c0}$ 有余  $\gamma_0$ 不足
- (3) 绘制曲线  $\gamma_c(\omega) = \gamma^* + 5^\circ = \rightarrow \omega_c$
- (4) 作图设计  $\rightarrow G_c(s)$
- (5)  $G(s) = G_c(s) \cdot G_0(s)$  验算  $\{\omega_c, \gamma\}$  是否满足要求

# 例 2 单位反馈系统 $G_0(s) = \frac{K}{s(0.2s+1)}$




设计串联滞后校正环节,要求:1)  $K_v=316s^{-1}$ ; 2)  $r\geq 45^\circ$ 

- (2) 由  $G_0(s) \to L_0(\omega_c) \to \omega_{c0} \to \gamma_0$   $\begin{cases} \omega_{c0} = 40 \text{ rad/s} \\ \gamma_0 = 7^{\circ} 不足 \end{cases}$
- (3) 在  $L_0(\omega)$  上找  $\gamma_0(\omega_c) = \gamma^* + 5^\circ = 45^\circ + 5^\circ = 50^\circ$  $\gamma_0 = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 0.2\omega > 50^\circ \to \omega_c = 4 \text{ rad/s}$
- (4) 确定参数 b。由图求  $L_0(\omega_c = 4) = 38$  dB,令滞后网络  $20 \log b = -38$  db  $\rightarrow b = 0.0125$ , $\omega_2 = 0.1\omega_c = 0.4$  rad/s, $\omega_1 = b\omega_2 = 0.005$  rad/s


$$G_c(s) = \frac{2.5s + 1}{200s + 1}$$

(5)  $G(s) = G_c(s) \cdot G_0(s)$  验算  $\begin{cases} \omega_c = 4 \text{ rad/s} \\ \gamma = 45.6^{\circ} \end{cases}$  满足要求



# 例 3 串联滞后校正





#### 串联滞后校正



#### 例 4 系统结构图如图所示

$$\begin{array}{c|c}
r & e \\
\hline
 & s(s+1)(\frac{s}{2}+1)
\end{array}$$


#### 要求:

- (1) 静态速度误差  $e_{ss} \leq 0.2$
- (2)  $\gamma^* \ge 40^{\circ}$
- (3)  $h^* \ge 10 \text{ dB}$

试确定校正装置传递函数  $G_c(s) = ?$ 

## 串联滞后校正





## 串联滞后 - 超前校正:滞后-超前网络特性



当用超前网络不足以达到指标,而用迟后校正时,又不能使系统落在有足够相角裕量的地方,要用迟后—超前网络校正。

$$G_c(s) = \frac{(T_a s + 1) T_b s + 1}{T_a T_b s^2 + (T_a + T_b + T_{ab}) s + 1}$$

$$T_1 T_2 = T_a T_b$$


$$T_1 + T_2 = T_a + T_b + T_{ab}$$

$$T_1 > T_a$$

$$T_1 / T_a = T_b / T_2 = a > 1$$

$$G_c(s) = \frac{T_a s + 1}{a T_a s + 1} \cdot \frac{T_b s + 1}{\frac{T_b}{a} s + 1}$$


$$\begin{cases} T_a = R_1 C_1 \\ T_b = R_2 C_2 \\ T_{ab} = R_1 C_2 \end{cases}$$



# 串联滞后 - 超前校正:滞后-超前网络特性



滞后-超前网络特点:幅值衰减,相角超前 若高频与低频部分衰减因子分别为  $\alpha > 1$ ,  $\beta < 1$ ,则高频部分幅值为  $20\log \alpha\beta$ 



## 串联滞后 - 超前校正



实质—综合利用滞后网络幅值衰减、超前网络相角超前的特性,改造开环频率特性,提高系统性能

滞后-超前校正步骤 (设给定指标  $e_{ss}^*,\;\omega_c^*,\;\gamma^*$ )

- (1)  $\boxplus e_{ss}^* \to K$
- (2) 由  $G_0(s) \to L_0(\omega) \to \omega_{c0} \to \gamma_0$  用  $\begin{cases} 超前校正 \\ 滯后校正 \end{cases}$  均无效时
- (3) 确定  $\psi_m = \gamma^* \gamma_0(\omega_c) + 6^\circ \left\{ a = \frac{1+\sin\psi_m}{1-\sin\psi_m} \right\}$  ,  $\sqrt{a}$
- (4) 作图设计  $A B C D E F \rightarrow G_c(s)$
- (5)  $G(s) = G_c(s) \cdot G_0(s)$  验算  $\{\omega_c, \gamma\}$  是否满足要求

#### 串联滞后 - 超前校正



#### 例 5 单位反馈系统,已知:

$$G(s) = \frac{K}{s(\frac{s}{10} + 1)(\frac{s}{60} + 1)}$$


#### 要求

$$\begin{cases} K = 100 \\ \gamma^* = 50^{\circ} \\ h^* \ge 10 \ dB \\ \omega_c = 20 \end{cases}$$

确定 
$$G_c(s) = ?$$

## 串联滞后 - 超前校正









#### 串联校正方法的比较

校正方法	校正网络特点	应用场合	效果
超前校正	幅值增加 相角超前	$\begin{cases} \omega_{c0} < \omega_c^* \\ \gamma_0 < \gamma^* \end{cases}$	$egin{cases} \omega_c \uparrow, \ \gamma \uparrow \ $ 高频段 $\uparrow$
滞后校正	幅值衰减 相角滞后	$\begin{cases} \omega_{c0} > \omega_c^* \\ \gamma_0 < \gamma^* \end{cases}$	$\left\{egin{aligned} &\omega_c\downarrow,\ \gamma\uparrow \ &\mathbf{ ar a}$ 高频段 $\downarrow$
滞后超前	幅值衰减 相角超前	滞后超前 均不奏效	$\left\{ egin{aligned} &\omega_c \sim, \ \gamma \uparrow \ \end{aligned}  ight.$ 高频段 $\sim$



PID 调节器:无需知道精确的控制对象模型

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \frac{de(t)}{dt}$$

u(t): 控制器输出; e(t): 误差信号

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

通常采用试探法确定参数  $K_P$ ,  $K_I$  和  $K_D$ 






#### 比例 (P) 调节器

$$G_c(s) = K_P$$

只调节系统增益,不影响系统相角






#### 比例-积分 (PI) 调节器

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = \frac{K_P s + K_I}{s} = \frac{K_I(\tau s + 1)}{s}$$

其中  $\tau = K_P/K_I$ 。PI 调节器增加系统型别,可改善稳态性能。






#### 比例-微分 (PD) 调节器

$$G_c(s) = K_P + K_D s = K_P \left(\frac{K_D}{K_P} s + 1\right)$$

相位超前校正,改善瞬态响应

PD 调节器对高频噪声有放大作用, 可通过引入一个模值大于零点的极 点(保证相位仍然超前)改善:

$$G_c(s) = \frac{K_P + K_D s}{s - p_{add}}$$
$$= K_P \frac{(K_D/K_P)s + 1}{s - p_{add}}$$






#### 比例-积分-微分 (PID) 调节器

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s = \frac{K_D s^2 + K_P s + K_I}{s}$$

积分校正低频,微分校正高频


PID 调节器是一种滞后-超前校正器,同样会放大高频噪声,需要引入极点:

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + \frac{K_D s}{s - p_{add}}$$



## 反馈校正





 $G_c(s)$  为反馈校正装置, $G_{p2}(s)$  和  $G_c(s)$  构成局部回路,和  $G_{p1}(s)$  串联形成的回路为外回路(主回路)。

## 反馈校正-位置反馈



设

$$G_{p2}(s) = \frac{K_2}{Ts+1}$$

且.

$$G_c(s) = K_P$$

则局部闭环传函

$$\frac{C(s)}{R_1(s)} = \frac{\frac{K_2}{T_s + 1}}{1 + \frac{K_2 K_P}{T_s + 1}} = \frac{K_2'}{T' s + 1}$$

其中

$$K' = \frac{K_2}{1 + K_2 K_P}, \quad T' = \frac{T}{1 + K_2 K_P}$$

位置反馈减小原系统的时间常数和增益,加快系统响应。但增益减小增大稳态误差,可在  $G_{p1}(s)$  中加入放大器进行补偿。

#### 反馈校正-速度反馈



设  $G_{p2}(s)$  由功放和执行电机组成,则 c 为角位移,有

$$G_{p2}(s) = \frac{K_2}{s(T_m s + 1)}$$

 $G_c(s)$  为测速发电机:  $G_c(s)=K_1s$ , 在  $K_2K_t\gg 1$  时,局部闭环传函可简化为

$$\frac{C(s)}{R_1(s)} = \frac{1}{K_t s \left(\frac{T_m}{K_2 K_t} s + 1\right)}$$

用  $\frac{C(s)}{R_1(s)}$  除去  $G_{p2}(s)$ ,局部反馈相当于在  $G_{p2}(s)$  前串联  $G_{eq}$ :

$$G_{eq}(s) = \frac{1}{K_2 K_t} \cdot \frac{T_m s + 1}{\frac{T_m}{K_2 K_t} s + 1} = \frac{1}{a} \cdot \frac{a T s + 1}{T s + 1}$$

\* 速度反馈效果等价于超前校正装置



## 反馈校正-速度微分反馈



考虑上例,在局部反馈中串接微分网络  $\frac{T_ds}{T_ds+1}$ ,则有

$$G_c(s) = \frac{K_t T_d s^2}{T_d s + 1}$$

局部反馈的传递函数为

$$\frac{C(s)}{R_1(s)} = \frac{K_2(T_d s + 1)}{s[T_m T_d s^2 + (T_m + K_2 K_t T_d + T_d) s + 1]}$$

若  $K_2K_t\gg 1$  且  $K_2K_tT_d\gg T_m$ ,局部反馈相当于在  $G_{p2}(s)$  前串接

$$G_{eq} = \frac{(T_m s + 1)(T_d s + 1)}{\left(\frac{T_m}{K_2 K_t} s + 1\right) (K_2 K_t T_d s + 1)}$$

\*速度微分反馈效果等价于滞后-超前校正装置。

## 小结



37 / 37

- (1) 串联超前校正: 改变中高频幅值, 提升相角
- (2) 串联滞后校正:幅频高频衰减,会减小原系统 $\gamma$ ,应附加相角 $5^{\circ}\sim12^{\circ}$
- (3) 串联滞后-超前: 幅值衰减, 相角超前, 提升  $\gamma$ , 不影响高频段
- (4) 比例调节器:只调节系统增益,不影响相角
- (5) 比例积分调节器:增加系统型别,改善稳态性能
- (6) 比例微分调节器:相位超前校正,改善瞬态响应
- (7) 比例积分微分调节器: 等价于滞后超前校正, 实际使用应引入极点
- (8) 位置反馈校正:减小时间常数,加快响应
- (9) 速度反馈校正:等价于超前校正
- (10) 速度微分反馈:等价于滞后超前校正
- (11) 按扰动补偿复合校正:前馈抑制大扰动,反馈抑制小扰动
- (12) 按输入补偿复合校正,使输出完美复现输入,时间响应特性理想。