### Ch2: 拥塞控制与QOS

- 2.1 拥塞控制概念
- 2.1.1 拥塞控制的基本原理
- ◆问题:
  - ♣ 处于竞争的用户集合内**怎样有效和公平地分配**有限资源
  - ♣ 怎样共享资源:包括链路带宽、路由器、交换机中的缓冲区(包在此排队等待传输)和处理机时间等
- ◆ 拥塞 (congestion)
  - ♣ 当过多的包在网络缓冲区中竞争某个相同链路时,队列会溢出丢包,当这种丢包成为普通事件时,则称网络发生拥塞

$$\sum_{i=1}^{n}$$
被请求资源 $_{i}$  $>$  $\sum_{j=1}^{m}$ 能可用资源 $_{j}$ 

♣ Fig. 2.1

- ◆ 拥塞产生的原因(需求大于供给,无准入控制)
  - ♣ 宏观原因: 网络资源分布不均匀,流量分布不均匀,
  - ♣ 微观原因:聚合报文到达率大于路由器输出链路的带宽

#### ◆ 拥塞的后果

- ♣ 队列长期满,报文排队延迟增加
- ♣ 拥塞时,队尾报文同时丢弃,相关TCP连接同时减少发送窗口;不 拥塞时,同时开始增加发送窗口。全网同步振荡,吞吐量下降

#### ◆ 解决办法

- ♣ 告诉几个主机停止发送,从而改变所有主机的情况
- ♣ 针对某个因素的解决方案,只能对提高网络性能起到一点点好处, ,甚至可能仅仅是转移了影响性能的瓶颈;
- ♣ 需要全面考虑各个因素。

#### ◆ 拥塞控制

- ♣ 描述网络节点为防止或响应超载情况所做的努力
- ♣ 控制的首要任务就是消除拥塞或预防它在第一个地方

### 拥塞控制和资源分配是硬币之两面

- ◆ 若**主动分配资源**,则拥塞控制就无必要
  - ♣ 如在某时段内,给定物理电路来获得虚电路,避免拥塞
  - ♣ 但跨域(国家、洲、ISP)精细的资源分配是困难的, 因为问题中的资源分布在网络上,需要调度连接一系列 路由器的多条链路
- ◆ 若**主动拥塞控制**:发方开始任意,拥塞发生后再 将其恢复
  - ♣ 简易,但拥塞得到控制之前,网络可能就已开始丢包
  - ♣ 网络拥塞时,资源已不足,对竞争用户间的资源分配更 敏感

### 拥控与流控之差别

- ◆数据流:
  - ♣具有如下若干相同特征的数据包
    - ☞路由流:源地址、目标地址
    - ☞应用流:源端口号 、目的端口号 、协议类型 、服务 类型TOS
    - **Fig. 2. 2**
- ◆拥控:防止一些发送者把太多的数据发送到 网路中,因为在某些点上存在资源贫乏
- ◆流控:防止发送方的发送速度比接收方的接收速度快

- ◆拥塞控制与流量控制的差别
  - ♣拥塞控制(congestion control)与全网有关, 涉及多个端到端、主机、路由器等很多网元;目 的是确保通信子网能够承载用户提交的通信量, 是一个全局性问题,
  - ♣流量控制(flow control)只与一对端到端的通信量有关,只涉及快速发送方与慢速接收方的问题,是局部问题,一般都是基于反馈进行控制的
  - ♣要防止这两者的混淆,但它们有些机制是相同的




Fig. 2.2 多个流通过一组路由器



# 影响拥塞的网络策略

Layer	Policies
Transport	Retransmission policy     Out-of-order caching policy
	Acknowledgement policy
	Flow control policy
	Timeout determination
Network	<ul> <li>Virtual circuits versus datagram inside the subnet</li> <li>Packet queueing and service policy</li> </ul>
	Packet discard policy
	Routing algorithm
	Packet lifetime management
Data link	<ul> <li>Retransmission policy</li> <li>Out-of-order caching policy</li> <li>Acknowledgement policy</li> </ul>
	Flow control policy

# 2.1.2 拥塞控制方法分类

#### 根据控制是否开闭环分类

- ◆开环控制
  - ♣预留资源,避免拥塞发生;
  - ♣开环控制,不考虑网络当前状态;
- ◆闭环控制
  - ♣基于反馈机制;
  - ♣工作过程
    - ☞ 监控系统,发现何时何地发生拥塞;
    - ☞ 把发生拥塞的消息传给能采取动作的站点;
    - ☞调整系统操作,疏通通道。

# 根据算法的实现位置分类

- ◆拥塞控制算法分为两大类:
  - ♣链路算法(Link Algorithm). 在**网络设备中** (如路由器和交换机) 执行,作用是检测网络 拥塞的发生,产生拥塞反馈信息
  - ♣源算法(Source Algorithm) 源算法在主机 和网络边缘设备中执行,作用是根据反馈信 息调整发送速率

# 源拥塞控制算法-TCP层

- ▶源算法中使用最广泛的是TCP协议中的拥塞控制算法. TCP是目前在Internet中使用最广泛的传输协议.
- ▶根据MCI的统计, 总字节数95%和总报文数的90%使用TCP传输.
- ▶下表给出拥塞控制源算法的简单描述

拥塞控制源算法	描述
Tahoe-TCP	慢启动、拥塞避免、快速重传-早期较为普遍采用版本
Reno-TCP	快速恢复. (当前最为广泛采用的TCP实现版本)
NewReno-TCP	引入了部分确认和全部确认的概念.
SACK-TCP	规范了TCP中带选择的确认消息.
Vegas-TCP	采用带宽估计,缩短了慢启动阶段的时间

李之棠 HUST 11

### 链路拥塞控制算法

- ➤ 链路算法的研究目前主要集中在主动队列管理AQM算法方面.
- 下表给出主动队列管理算法的简单描述

主动队列管理算法	描述
RED	比例控制器+低通滤波器.
ARED	根据网络负载的情况调整标记/丢失概率.
SRED	通过估计网络中流的个数来调整报文标记/丢失概率.
BLUE	以"分组丢失率"和"链路有效利用率"作为拥塞是否发生的标准.
REM	利用了网络流量优化理论中"价格"的概念来探测和控制网络拥塞.
AVQ	使用PI控制器,控制的是队列的入口速率.
P I 2006-10-10	使用PI控制器,控制的是队列长度. 李之棠 HUST 1

#### ◆衡量网络是否拥塞的参数

- ♣缺乏缓冲区造成的丢包率;
- ♣平均队列长度;
- ♣超时重传的包的数目;
- ♣平均包延迟;
- ♣包延迟变化(Jitter)。

#### ◆反馈方法

- ♣向负载发生源发送一个告警包;
- ♣包结构中保留一个位或域用来表示发生拥塞,一旦发生拥塞,路由器将所有的输出包置位,向邻居告警;
- ♣主机或路由器主动地、周期性地发送探报(probe), 查询是否发生拥塞。

# 折中方案

- ◆ 不精确的资源分配,但拥塞仍然发生,故仍需要某些解除拥塞的机制
- ◆ 拥塞控制和资源分配包括主机和象路由器等网络元素
  - ♣ 在网络元素中,可用各种排队策略来控制哪些包发 送或丢掉
  - ♣ 排队策略还可隔离,即使某个用户的包不过度地影响另一个用户的包
- ◆ 在端主机,拥塞控制可协调源发送包的速度

### 资源分配中的问题


- ◆资源分配和拥塞控制是一个复杂的问题, 从设计的第一个网络以来就一直是研究 的课题. 现在仍然是一个活跃的研究领域
  - ♣复杂的原因在于它不是只涉及一个孤立的单 协议层
  - ♣资源分配分别在网络内的路由器或交换机及 运行在端主机上的传输协议中实现
  - ♣端系统用信令协议把其资源请求传输到网络 节点,这些节点回答资源是否可用的信息

# 2.2 网络模型

- ◆ Internet网络结构 3 个显著的特点
  - ♣ 包交换网络
  - \* 无连接IP流
  - ♣ Best-effort服务模型
- ◆ 互联网的主要技术特点
  - ♣ 分布式分层体系结构
  - ♣ 路由器加专线的网络结构
  - ♣ 可扩展的路由技术
  - ♣ 端到端的网络通信技术
  - ♣ 层次结构的域名、网络管理技术
  - ♣ 开发通用的应用技术

# 包交換网络中的拥塞

- ◆ 在由多条链路和交换机(路由器)组成的包交 换网络中的资源分配
  - ♣ 网中路由器与内联网中的交换机问题相同
- ◆ 在这样环境下:
  - ♣ 某个源在其直连的链路上可能有足够的容量去发送包
  - ♣ 但在网络中间的某处该包须经过的链路正在被许多不 同的流在使用



# 拥塞控制不同于路由

- ◆通过路由传播协议,可把拥塞的链路设计为大权边而绕过它。但并没有解决拥塞的问题
- ◆稍微复杂的是: 所有流量要通过相同R而 到达目的
- ◆更通常是:某些R不可能去绕着走,故在 此拥塞,这儿没有任何可行机制
- ◆这种R就称为瓶颈路由器

### II 无连接流

- ◆ IP网络本质是无连接的
  - ♣ 任何面向连接服务是由运行在端主机上的传输层实现的
  - ♣ IP无连接,TCP实现端-端抽象连接

#### ◆流

- ♣ 在源目主机对之间,流过网络中相同路由而发送的 一系列包
- ♣ 在资源分配的上下文中这是一个重要的抽象
- ♣ 流同通道(Channel)本质上是相同的,不过"流"对网络R是可见的。通道是端-端的抽象

### III 服务模式

- ◆ 因特网Best-effort服务模式
  - ♣每个包都以相同的方法FIF0处理,
  - ♣不保障主机对网络流的要求
- ◆多QoS
  - ♣支持某种有保障的服务模式
  - ♣如保障视频流的带宽

### 2.3 资源分配机制

- ◆以路由器为中心与以主机为中心
- ◆基于预留与基于反馈
- ◆基于窗口与基于速率

## R/H为中心的分配

- ◆ 以R为中心之设计,定位在网络内部
  - ♣ R决定何时转发包,决定丢掉哪个包,
  - ♣ 通知正产生网络流量的那些主机允许它们发送包代数目
- ◆ 以H为中心之设计: 定位在网络边缘
  - ♣端主机观察网络状态(多少个包成功通过了网络)
  - ♣ 并因而调整其行为
- ◆ 二者并不互斥,
  - ♣ R中心的拥塞管理仍需要H执行R发送的建议消息
  - ♣H中心的拥塞管理业需要R丢弃R溢出时那些包

### 基于预留与基于反馈

#### ◆基于预留

- ♣ 建立流时,端主机请求网络给予一定的容量,每个 R分配足够的资源(缓冲区或链路带宽的比例)来 满足这一请求。
- ♣ 如果由于资源的过量则R不能满足该请求而拒绝该流。这同打电话时碰到忙音一样

#### ◆基于反馈

- ♣端主机首先没有预留任何容量,而按照它们接收到的反馈来调整其发送。
- ♣ 调整或者是显式的,如拥塞R发送一个"请慢下来"消息到主机
- ♣ 或隐式的:如端主机根据外部可观察的网络行为, 如包丢失率,来调整其发送率

# 两种机制的比较

#### ◆基于预留的系统总是意味着

- ♣ 以路由器为中心的资源分配机制:因每个R负责保持跟踪现在有多少容量被预留,并保障在其所做的预留内每个主机是活着的。
- ♣ 如果在作了预留后某主机发送数据快于它曾经所要求的,则该主机的包将是准备丢弃。R也将会拥塞

#### ◆基于反馈的系统

- ♣ 可以既是以R为中心也可是以H为中心的机制。
- ♣ 一般如果反馈是显式的,则,R至少某种程度就被 包括在资源分配模式里;
- ♣ 如果反馈是隐式的,则几乎所有的重担都落在端主机上,当R变成拥塞后就默默地丢包。

## 基于窗口与基于速率

- ◆不论流控还是拥控,对发送者,都需要 一个方法来表达:多少数据要传输
  - ♣用窗口大小来描述:如TCP:流控也可用窗口通告机制来预留缓冲空间,来支持资源分配,X.25基本上是这样做的
  - ♣用速率大小来描述:用速率控制发送者的行为,目前可假设有这样的协议支持视频:如接收方可说它可处理1Mbps的视频,而发送方则坚持这一速率

### 资源分配小结

- ◆ 3个分类,每类有2种,故共有8种不同策略,而实际上看来**只有2个是普通流行**的,并与网络的现行服务模式连在一起
- ◆ Best-effort服务模式意味着
  - ♣ 是反馈机制,
  - ♣ 最终由端用户来解决拥塞,
  - ♣ 实际上这样的网络使用基于窗口的信息
- ◆ QoS服务模式意味着
  - **♣**资源预留,
  - ♣ 需要包含路由器,如排队包的不同取决于它所需预留资源的级别,
  - ♣ 这时用速率来表示这种预留是很自然的,因为窗口是针对某带宽而言的

# 2.4 资源分配评价标准

- ◆怎样评价资源分配机制的好坏
  - ♣有效性
  - \*公平性
- ◆资源分配的有效性
  - ♣2个主要测量指标:
    - ☞网络吞吐量
    - ☞延迟
  - ♣有1方法:增加吞吐率,提高链路利用率, 结果增加了R内队列的长度,进而包的平均 延迟也变长了

# 网络能力

- ◆ 用吞吐率和延迟之比来描述资源分配模式的有效性,该比称为网络能力
  - ♣ Power = 吞吐率/延迟 (实际定义为Power = (吞吐率) $\alpha$ /延迟): 0<  $\alpha$  <1,  $\alpha$  =1表示最大化在延迟曲线的拐点,吞吐率是 Bit/s 延迟单位是s
  - ♣ 该判据对资源分配有效性并不十分明显,但是可接 受的
    - ☞ 因为,M/M/1排队论假设队列是无限的,而实际网络是有 限缓冲区并有时丢包
    - ☞ 只定义了单个连接流,对多个连接、竞争未考虑
  - \* Fig. 4.3

### 目标是最大化吞吐/延迟比

- ◆ 网络上有多少负载,这将由**资源分配机** 制来设置。
- ◆理想情况下应在该<mark>曲线峰顶</mark>上运行。
- ◆峰值左边太保守,允许包太少、链路利 用率低
- ◆峰值右边太过分,许多包容许到网络, 队列的延迟增加超过了吞吐率大增加
- ◆一般实行粗略控制




Fig. 2.3 能力曲线—负载与吞吐/延迟比




# 2.5 资源分配的公平性

- ◆网络资源分配还要考虑公平性
- ◆当试图准确定义公平性时,又陷入了困难
  - ♣基于预约的资源分配机制显然导致了可控制的不公平
  - ♣该机制可能通过预约使接收视频流在1Mbps, 而相同链路中的FTP却只有10Kbps
- ◆一般公平原则(若没有明确要求)
  - ♣当某条特别链路中存在几个流时,对接收每个流都应该有相等的带宽

# 公平的定义

- ◆假设公平分享带宽就是分享相等带宽
  - ♣即使不是预约的情况下,平均分配也不等于公平分配,
  - ♣是否要考虑流的路径长度?如下图,1个4跳 流同3个1跳流竞争时,公平性是什么?



## Raj Jain 公平指数

◆ 假设公平性是指带宽相等且所有通道长度相等,给定一组流的吞吐量(x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub>, ..., x<sub>n</sub>)[用致单位如bps测量]下面函数赋予0-1的公平性指数

$$f(x_1, x_2, ..., x_n) = \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2}{n \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

◆ 当n个流都获得1个单位吞吐量时,公平指数

$$f(x_1, x_2, ..., x_n) = \frac{n^2}{n \times n} = 1$$

◆ 当1个流获得1+的吞吐量时,公平指数是

$$f(x_1, x_2, ..., x_n) = \frac{((n-1)+1+\Delta)^2}{n(n-1+(1+\Delta)^2)} = \frac{n^2+2n\Delta+\Delta^2}{n^2+2n\Delta+n\Delta^2} < 1$$

◆ N个流中只有k个接收相等等吞吐量, 其余为0, 公平指数

$$f(x_1, x_2, ..., x_n) = \frac{k}{n}$$

# 2.6 排队规则与流量整形

- ◆不管其它资源分配机制是多么简单或复杂,每个路由器都必须实现某些排队或 调度规则,以便管理等待发送包的缓冲
- ◆排队算法可认作是带宽(包得到发送)和缓冲空间的分配(包被丢弃),它还直接影响包经历的延迟(等待多长后发送)
- ◆3个排队算法:FIFO和公平排队

### 2.6.1 FIF0

- ◆ First In First Out:
  - ◆首先到达的包首先发送
  - ♣当R的缓冲空间(本例8个包)满时,尾部的包就丢弃(tail drop),不考虑是否重要等
  - ♣FIF0和tail drop是不同的概念,前者是发送调度策略,后者是丢弃策略,但二者常捆绑在一起叫做FIF0
  - **♣**Fig. 2. 4

# 2.6.2 优先排队

- ◆路由器简单地把所有拥塞控制和资源分配的 责任都推到网络的边沿
- ◆故当前因特网流行的拥塞控制方式认为路由 器没有取多大作用,TCP担负了所有的责任
- ◆对基本FIFO的简单变化是优先排队策略:
  - ♣给每个包打上可携带的优先权标记,如IP服务 类型TOS (DiffServ.)。
  - ♣R先发送其优先权高的包
  - **♣图2.5**
  - ♣这一方式离Best-effort delivery并不远




Fig. 2. 4 FIFO排队及其截尾






Fig 2.5 优先级排队模型

2006-10-10 李之棠 HUST 38

#### 优先排队策略的问题

- ◆高优先权队列可能使其它队列长期等待 (发送饿死),即只要至少有一个包在 高优先权队列里,较低优先权队列就总 得不到服务
- ◆对插在队列中的高优先权流要有严格的 限制
- ◆显然我们不能容许用户自己用不可控制 的方式来设置高优先权
- ◆既要防止全部由用户做,又要提供给用户某些pushback的格式

## 优先排队策略的应用

- ◆一个显然的方式是运用经济杠杆,包的 有限权越高,则付费越高。
- ◆然而,富有挑战的是,在因特网这样的 分布式环境下如何实现
- ◆优先权排队常用在因特网中以保护重要 包的传递,
  - ♣如RIP/OSPF/BGP等路由更新包,以保障在网络拓扑改变后路由表的稳定。
  - ♣特别队列TOS—DiffSer.


#### 2.6.3 公平排队


- ◆FIF0主要问题
  - ♣不能区别不同的流源,即不能按他们所属的 流来区分各包。问题在2个不同的层次
    - ☞来自R的少量帮助对任何全部在源端实现的拥塞 控制算法都是不适宜的
    - 全部拥塞控制机制都在源端实现,FIF0不提供手段引导怎样的资源来坚持这种机制
  - ♣非TCP应用,可能把端-端拥塞机制旁路掉
    - ☞ 如IP电话,这类应用能把自己的包洪泛到网上R ,引起丢弃其他应用的包
    - ☞大多数基于UDP对多媒体应用

#### 公平排队算法FQ

- ◆FQ主要思想:
  - ♣为每个正在被路由器处理的流分别维护一个 队列,路由器以轮循方式服务每个队列。
  - ♣当一个流发送包太快,则其队列填满;当一个队列到达一个特定的长度,属于该队列的后继包就被丢掉,这样,任何源就不可能多占用其他流的网络容量
  - ♣FQ并不告诉源端任何有关R的状态,或并不 限制源端发送怎样快

# 路由器中的公平排队






#### FQ机制


- ◆ 主要的复杂性是路由器中处理的包长度不相同 。公平须考虑包的长度
  - ♣ 如路由器管理2个流,一个是1000Byte/包,另一个 是500Byte/包。
  - ♣ 对每个流队列的简单轮循服务将给第一个流以2/3 链路带宽,第二个流仅给1/3的带宽
- ◆ 显然R从不同的包来交叉比特Bit-by-bit轮循 是不可行的。
  - ♣ 模拟FQ比特轮循机制
  - ♣ 先判断如果该包按位轮方式发送,何时可发完;然后根据完成时间对要发送到包排序

- ◆ 考虑单个流行为,并假设有个时钟,每当所有活动 流都传了1位时,时钟滴答一次
  - ♣ P<sub>i</sub>是包i的长度, S<sub>i</sub>是R开始发送包i的时间,F<sub>i</sub>是R传输包i的结束时间
  - ♣ 故有F<sub>i</sub>= S<sub>i</sub> + P<sub>i</sub>
  - ♣ 何时开始传输第 i 个包?
    - ☞取决于R何时完成第i-1包的最后1比特
    - ☞或第i-1包的最后1比特传输完成后很长时间,第i 个包才到达。这时轮转算法不从该流发送包
    - ☞ 令A<sub>i</sub> 表示分组i到达路由器的时间。则S<sub>i</sub> = max(F<sub>i-1</sub>, A<sub>i</sub>)
    - $\Rightarrow$  故  $F_i = \max(F_{i-1}, A_i) + P_i$
- ◆ 对n个活动流,当n个比特传输后时钟就计1次。 并依此来计算A;

#### 2个流公平排队之例

- ◆图(a): 先选流1后选流2: 短包优先
- ◆图(b): 正在发送流2时,流1到达: 长包已 在发送中,进行中优先。
  - ♣尽管发送中可能流1到达完毕,也不强占流2包






#### 公平排队2点注意

- ◆ 只要至少一个包留在队列中,就决不让链路空闲: 具备这一特点的排队称为工作守恒work-conserving。其效果是:
  - ♣ 如果和那些不发送任何数据的流分享链路,我可以 使用链路的全部容量
  - ♣ 一旦那些流开始发送数据,将用它们应分享的容量,我的流量将削减
- ◆ 若链路满负载且有n个流在发送数据,则我不能用大于1/n的链路带宽。若硬要做,包的时戳增加,故会在队列中久等,最终队列溢出
- ◆ 故FQ算法也应该有丢包的策略

## 2.6.4 加权公平排队WFQ

- ◆加权公平队列(Weighted Fair Queueing)
  - ♣给排队流加权,权逻辑上说明R服务每个队列时 每次发送多少比特,它直接控制每个流将得到多 少链路带宽
  - ♣简单FQ给每个队列权重是1,即每轮每个队列逻辑上仅1比特被传输->1/n
  - ♣WFQ: 可让3个队列分别权重2:1:3→则导致带宽分 别是2/6:1/6:3/6
  - ♣WFQ中的流在使用中可能是"流量类型",由TOS或 DiffSer.来定义



•第i个类的权 =  $w_i$ 

•获得部分服务=  $\frac{w_i}{\sum w_j}$ 

•获得到吞吐量=  $R \frac{w_i}{\sum w_j}$ 

加权公平排队


### 2.6.7 流量整形 (Traffic Shaping)

- ◆开环控制
- ◆基本思想
  - ♣造成拥塞的主要原因是网络流量通常是突发性的
  - \*强迫包以一种可预测的速率发送;
  - ♣在ATM网中广泛使用。
- ◆网络流监管的三准则
  - ♣平均速率:100bpp比6000bpp的源约束要严格多,希望限制 某个流的长期平均速率
  - ♣峰值速率: 网络可允许平均速率6000bpp, 希望限制其峰值 速率<1500bpp
  - ♣突发长度:希望限制极短时间间隔内所能发送到网络的最大包数

- ◆漏桶算法(The Leaky Bucket Algorithm)
  - ♣将用户发出的不平滑的数据包流转变成网络中平滑的数据包流;
  - ♣可用于固定包长的协议,如ATM;也可用于可变包长的协议,如IP,使用字节计数;
  - ♣无论负载突发性如何,漏桶算法强迫输出按平均速率进行,不灵活,溢出时要丢包。

#### 2.6.8 令牌桶算法 (The Token Bucket Algorithm)

- ◆ 基本思想
  - ♣漏桶算法不够灵活,因此加入令牌机制;
  - ♣基本思想:漏桶存放令牌,每△T秒产生一个令牌,令牌累积到超过漏桶上界时就不再增加。包传输之前必须获得一个令牌,传输之后删除该令牌;
- ◆ 漏桶算法与令牌桶算法的区别
  - ♣ 流量整形策略不同:漏桶算法不允许空闲主机积累发送权,以便以后发送大的突发数据;令牌桶算法允许,最大为桶的大小。
  - ♣漏桶中存放的是数据包,桶满了丢弃数据包;令牌桶中存放的是令牌,桶满了丢弃令牌,不丢弃数据包。



- ▶采用WFQ的n路复用的漏桶流控
- ▶可在Diffserv中使用

