# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

### ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №6

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Построение модуля динамической структуры

Студентка гр. 7383	Маркова А.В.
Преподаватель	Ефремов М.А

Санкт-Петербург

2019

#### Постановка задачи.

Исследовать возможность построения загрузочного модуля динамической структуры. В отличии от предыдущих лабораторных работ в этой работе рассматривается приложение, состоящее из нескольких модулей, а не из одного модуля простой структуры. В этом случае разумно предположить, что все модули приложения находятся в одном каталоге и полный путь в этот каталог можно взять из среды, как это делалось в работе 2. Понятно, что такое приложение должно запускаться в соответствии со стандартными ОС.

Также нужно исследовать интерфейс между вызывающим и вызываемым модулями по управлению и по данным. Для запуска вызываемого модуля используется функция 4B00h прерывания int 21h. Все загрузочные модули находятся в одном каталоге. Необходимо обеспечить возможность запуска модуля динамической структуры из любого каталога.

Описание процедур, используемых в работе:

- LINE\_OUTPUT выводит сообщение на экран;
- TETR\_TO\_HEX вспомогательная функция, которая переводит из двоичной в шестнадцатеричную систему счисления, используется для работы функции BYTE\_TO\_HEX;
- BYTE\_TO\_HEX переводит байтовое число из регистра AL в шестнадцатеричную систему счисления;
- FREE\_MEMORY освобождает место в памяти, используя функцию 4Ah прерывания int 21h;
- PROCESSING запуск вызываемого модуля LR2.COM;
- СREATE\_BP создание блока параметров;
- RETURN\_CODE вывод кода завершения программы;
- NOT\_LOADED\_ERROR обработка ошибок, если программа не была выполнена;
- BEGINNING главная процедура.

Таблица 1 – Описание структуры данных:

Название	Тип	Назначение
Mem_7	db	Строка – сообщение об ошибке освобождения памяти: 7 – разрушен
Mem_8	db	управляющий блок памяти; 8 – недостаточно памяти для выполнения
Mem_9	db	функции; 9 – неверный адрес блока памяти
Err_11	db	Строка – сообщение об ошибке загрузки
Err_10	db	вызываемой программы: 1 – если номер
Err_1	db	функции неверен; 2 – если файл не
Err_2	db	найден; 5 — при ошибке диска; 8 — при недостаточном объеме памяти; 10 — при
Err_5	db	неправильной строке среды; 11 – если
Err_8	db	неверен формат
End_0	db	Строка – сообщение, содержащая причину завершения вызываемой
End_1	db	программы: 0 – нормальное завершение;
End_2	db	1 — завершение по Ctrl-Break; 2 — завершение по ошибке устройства; 3 —
End_3	db	завершение по функции 31h, оставляющей программу резидентной
PATH	db	Строка, содержащая название вызываемого модуля
KEEP_SS	dw	Переменная для сохранение содержимого регистра SS
KEEP_SP	dw	Переменная для сохранение содержимого регистра SP

		Строка-сообщение для вывода
END_CODE	db	информации о коде завершения
		вызываемого модуля
ParameterBlock dw/dd	Блок параметров для хранения	
		информации о: сегментном адресе
	dw/dd	среды, сегменте и смещении командной
		строки, сегменте и смещении первого и
		второго FCB

### Ход работы.

- 1. Был написан и отлажен программный модуль .EXE.
- 2. Смонтирован виртуальный диск k с каталогом tasm.
- 3. Было произведено транслирование программы с помощью строки tasm «имя файла», в последствии чего создался объектный файл.
- 4. Линковка загрузочного модуля с помощью команды tlink. Результат представлен на рис. 1.

```
Z:\>mount k d:/7383/LR6/TASM
Drive K is mounted as local directory d:/7383/LR6/TASM\
Z:\>k∶
K:N>cd LAB6
K:\LAB6>tasm lr6
Turbo Assembler Version 3.1 Copyright (c) 1988, 1992 Borland International
Assembling file:
                   1r6.ASM
Error messages:
                   None
Warning messages:
                   None
Passes:
Remaining memory: 469k
K:\LAB6>tlink lr6
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International
```

Рисунок 1 – Результат сборки программного модуля

- 5. Получен LR6.EXE модуль из исходного кода для .EXE модуля.
- 6. Был изменен код программы LR2.COM, перед завершением работы ожидается ввод символа с клавиатуры.
- 7. Запуск отлаженной программы, когда текущей каталог является каталогом с разработанными модулями. Выведенная информация показана на рис. 2.

```
K:\LAB6>tlink/t lr2
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International

K:\LAB6>lr6
Segment address of inaccessible memory: 9FFF
Segment address of the environment: 1191
Command-line tail: Empty

The contents of the environment area:
PATH=Z:\
COMSPEC=Z:\COMMAND.COM
BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6

Loadable module path:
:\LAB6\LR2.COM _
```

Рисунок 2 – Итог работы программы lr2.com

Программа вызывает LR2.COM, которая останавливается, ожидая символ с клавиатуры.

8. Был введён произвольный символ «F» из числа допустимых A-Z. Результат представлен на рис. 3.

```
K:\LAB6>tlink/t lr2
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International

K:\LAB6>lr6
Segment address of inaccessible memory: 9FFF
Segment address of the environment: 1191
Command-line tail: Empty

The contents of the environment area:
PATH=Z:\
COMSPEC=Z:\COMMAND.COM
BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6

Loadable module path:
:\LAB6\LR2.COM F
Normal completion!
Exit code: 46
```

Рисунок 3 – Результат запуска программы lr6.exe

Причиной завершения является нормальное завершение работы программы. Код ошибки – ASCII-код «F» в шестнадцатеричной системе счисления.

9. Была запущена отлаженная программа ещё один раз с теми же условиями и введена комбинация Ctrl-C. Выведенная информация показана на рис. 4.

```
K:\LAB6>lr6
Segment address of inaccessible memory: 9FFF
Segment address of the environment: 1191
Command-line tail: Empty

The contents of the environment area:
PATH=Z:\
COMSPEC=Z:\COMMAND.COM
BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6

Loadable module path:
:\LAB6\LR2.COM \(\phi\)
Normal completion!
Exit code: 03
```

Рисунок 4 – Повторный запуск программы для тестирования Ctrl-C

Причиной завершения является нормальное завершение работы программы, код завершения — 03. В данном случае, причиной должно было бы являться прерывание по Ctrl-Break, но в DOSBOX игнорируется это прерывание.

10.Изменена текущая директория на каталог, в котором находится папка с нужными файлами. Расположение модулей представлено на рис. 5.




Рисунок 5 – Размещение модулей программы

11.Был запущен программный модуль LR6.EXE и введён символ «F». Результат показан на рис. 6.

```
K:\LAB6\cd ..

K:\NLAB6\lr6
Segment address of inaccessible memory: 9FFF
Segment address of the environment: 1191
Command-line tail: Empty

The contents of the environment area:
PATH=Z:\
COMSPEC=Z:\COMMAND.COM
BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6

Loadable module path:
:\LAB6\LR2.COM F
Normal completion!
Exit code: 46
```

Рисунок 6 — Тестирование ввода символа, когда модули находятся не в текущем каталоге

12. Была запущена отлаженная программа ещё один раз с теми же условиями и введена комбинация Ctrl-C. Выведенная информация показана на рис. 7.

```
K:\>\LAB6\lr6
Segment address of inaccessible memory: 9FFF
Segment address of the environment: 1191
Command-line tail: Empty

The contents of the environment area:
PATH=Z:\
COMSPEC=Z:\COMMAND.COM
BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6

Loadable module path:
:\LAB6\LR2.COM \( \Phi \)
Normal completion!
Exit code: 03
```

Рисунок 7 — Тестирование ввода комбинации клавиш Ctrl-C, когда модули находятся не в текущем каталоге

13.Запуск отлаженной программы, когда модули находятся в разных каталогах (LR6.EXE – в K:\LAB6, а LR2.COM – K:\). Выведенное сообщение представлено на рис. 8.

K:\>cd LAB6 K:\LAB6>lr6 File not found!

Рисунок 8 – Запуск программы, когда модули находятся в разных каталогах

### Выводы.

В ходе данной лабораторной работы была изучена возможность построения загрузочного модуля динамической структуры, а также модифицирован раннее построенный программный модуль. Было реализовано и исследовано взаимодействие между вызывающим и вызываемым модулями. Код программы представлен в приложении А.

## Ответы на контрольные вопросы.

**1.** Как реализовано прерывание Ctrl-C?

Если были нажаты комбинации клавиш Ctrl-C или Ctrl-Break, то вызывается прерывание int 23h. Когда DOS распознает, что пользователь нажал Ctrl-Break или Ctrl-C, управление передается по адресу — 0000:008Ch. Адрес по вектору int 23h копируется в поле PSP Ctrl-Break Address функциями DOS 26h (создать PSP) и 4Ch (EXEC). Исходное значение адреса обработчика Ctrl-Break восстанавливается из PSP при завершении программы. Таким образом, по завершении порожденного процесса будет восстановлен адрес обработчика Ctrl-Break из родительского процесса.

**2.** В какой точке заканчивается вызываемая программа, если код причины завершения 0?

Если код причины завершения 0, то вызываемая программа заканчивается в точке вызова функции 4Ch прерывания int 21h.

**3.** В какой точке заканчивается вызываемая программа по прерыванию Ctrl-C?

В месте, где программа ожидала ввода символа: в точке вызова функции 01h прерывания int 21h.

#### приложение а

#### LR6.ASM

```
EOFLine EQU '$'
                                                          ;определение символьной константы
                                                          ;$ - "конец строки"
ASTACK SEGMENT STACK
    DW 64 DUP (?)
ASTACK ENDS
;ДАННЫЕ
DATA SEGMENT
ParameterBlock dw 0000h
                                                          ;сегментный адрес среды
               dd 0000h
                                                          ;сегмент и смещение командной строки
                dd 0000h
                                                          ;сегмент и смещение первого FCB (File Control Block)
                dd 0000h
                                                          ;сегмент и смещение второго FCB
                DB 0DH, 0AH, 'Not enough memory to perform the function!',0DH,0AH,EOFLine
    Mem 8
                                                                        ',0DH,0AH,EOFLine,0
    PATH
                DB '
                DB 0DH, 0AH, 'The completion of the device error!',0DH,0AH,EOFLine
    End_2
                DB 0DH, 0AH, 'Wrong address of the memory block!',0DH,0AH,EOFLine
    Mem_9
                DB 0DH, 0AH, 'The number of function is wrong!',0DH,0AH,EOFLine DB 0DH, 0AH, 'Memory control unit destroyed!',0DH,0AH,EOFLine
    Err_1
    Mem 7
    Err_10
                DB 0DH, 0AH, 'Incorrect environment string!',0DH,0AH,EOFLine
    End_3
                DB 0DH, 0AH, 'Completion by function 31h!',0DH,0AH,EOFLine
               DB 0DH, 0AH, 'Insufficient memory!',0DH,0AH,EOFLine
DB 0DH, 0AH, 'Normal completion!',0DH,0AH,EOFLine
DB 0DH, 0AH, 'End by Ctrl-Break!',0DH,0AH,EOFLine
DB 0DH, 0AH, 'File not found!',0DH,0AH,EOFLine
DB 0DH, 0AH, 'Wrong format!',0DH,0AH,EOFLine
DB 0DH, 0AH, 'Wrong format!',0DH,0AH,EOFLine
    Err_8
End_0
    End_1
    Err_2
Err_11
    Err 5
                DB 0DH, 0AH, 'Disk error!', 0DH, 0AH, EOFLine
    END CODE
               DB 'Exit code: ',0DH,0AH,EOFLine
    KEEP_SS
                DW 0000h
    KEEP SP
                DW 0000h
DATA ENDS
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:DATA, SS:ASTACK
START: JMP BEGINNING
                                                          ;переход на метку
;ПРОЦЕДУРЫ
 ·-----
LINE OUTPUT PROC NEAR
                                                          ;вывод строки
   mov AH, 0009h
   int 21h
    ret
LINE OUTPUT ENDP
£------
TETR_TO_HEX PROC near
                                                         ;из двоичной в шестнадцатеричную сс
   and AL, 0Fh
                                                          :PROC near - вызывается в том же сегменте, в котором определена
    cmp AL, 09
    jbe NEXT
    add AL, 07
NEXT: add AL, 30h
   ret
TETR_TO_HEX ENDP
BYTE TO HEX PROC near
                                                          :байтовое число в шестнадиатеричную сс
    push CX
    mov AH, AL
    call TETR TO HEX
```

```
xchg AL, AH
   mov CL, 4
   shr AL, CL
   call TETR_TO_HEX
   pop CX
   ret
BYTE_TO_HEX ENDP
FREE MEMORY PROC NEAR
   mov BX, offset LAST_BYTE
                                           ;кладём в ВХ адрес конца программы
   mov AX, ES
                                           ;ES - начало программы
   sub BX, AX
                                           ;BX = BX - ES, число параграфов, которые будут выделяться прграмме
   mov CL, 0004h
   shr BX, CL
                                           ;переводим в параграфы
   mov AH, 4Ah
                                           ;функция сжатия блока памяти
   int 21h
   jnc WITHOUT_ERROR
                                           ;флаг CF = 0, если нет ошибки
   jmp WITH ERROR
                                           ;обработка ошибок CF=1 AX = код ошибки, если CF установлен
   WITHOUT_ERROR:
      ret
   WITH ERROR:
   MEM_7_ERROR:
       cmp AX, 0007h
                                           ;разрушен управляющий блок памяти
       jne MEM_8_ERROR
       mov DX, offset Mem 7
       jmp END_ERROR
   MEM_8_ERROR:
      cmp AX, 0008h
                                           ;недостаточно памяти для выполнения функции
      jne MEM 9 ERROR
      mov DX, offset Mem 8
      jmp END_ERROR
   MEM_9_ERROR:
      mov DX, offset Mem_9
                                           ;неверный адрес блока памяти
   END_ERROR:
       call LINE_OUTPUT
       xor AL, AL
       mov AH, 4Ch
      int 21h
FREE_MEMORY ENDP
PROCESSING PROC NEAR
   mov ES, ES:[2Ch]
                                           ;сегментный адрес среды, передаваемый программе
   mov SI, 0000h
   cycle:
      mov DL, ES:[SI]
      cmp DL, 0000h
                                           ;проверка: конец строки?
      je end_cycle
      inc SI
      jmp cycle
   end_cycle:
      inc SI
       mov DL, ES:[SI]
      cmp DL, 0000h
                                            ;проверка: конец среды?
```

```
jne cycle
        add SI, 0003h
                                               ;SI указывает на начало маршрута
        push DI
       lea DI, PATH
   loop_:
       mov DL, ES:[SI]
        cmp DL, 0000h
                                               ;проверка: конец маршрута?
       je end_loop
        mov [DI], DL
       inc DI
       inc SI
       jmp loop_
   end_loop:
                        0007h
        sub DI,
        mov [DI],
                       byte ptr 'L'
        mov [DI + 0001h], byte ptr 'R'
       mov [DI + 0002h], byte ptr '2'
       mov [DI + 0003h], byte ptr '.'
       mov [DI + 0004h], byte ptr 'C'
       mov [DI + 0005h], byte ptr '0'
       mov [DI + 0006h], byte ptr 'M'
       mov [DI + 0007h], byte ptr 0h
       pop DI
j------
   mov KEEP SP, SP
                                              ;сохраняем содержимое регистров SS и SP
   mov KEEP_SS, SS
   push DS
   pop ES
   mov BX, offset ParameterBlock
   mov DX, offset PATH
   mov AX, 4B00h
                                               ;вызываем загрузчик ОЅ
   int 21h
   jnc is_loaded
                                               ;если вызываемая программа не была загружена,
   ;то устанавливается флаг переноса CF=1 и в АХ заносится код ошибки
   push AX
   mov AX, DATA
   mov DS, AX
   pop AX
   mov SS, KEEP_SS; восстанавление DS, SS, SP
   mov SP, KEEP_SP
   call NOT LOADED ERROR
   is loaded:
       mov AX, 4d00h
                                               ;в АН - причина, в АL - код завершения
       int 21h
       call RETURN CODE
       ret
PROCESSING ENDP
CREATE BP PROC NEAR
   mov AX, ES:[2Ch]
   mov ParameterBlock, AX
   mov ParameterBlock + 0002h, ES
                                              ;сегментный адрес параметров командной строки
   mov ParameterBlock + 0004h, 0080h
                                               ;смещение параметров комадной строки
CREATE_BP ENDP
RETURN_CODE PROC NEAR
```

```
cmp AH, 0000h
                                                         ;нормальное завершение
    mov DX, offset End_0
    je EXIT_CODE
                                                         ;завершение по Ctrl-Break
    cmp AH, 0001h
    mov DX, offset End_1
    je EXIT_CODE
    cmp AH, 0002h
mov DX, offset End_2
                                                         ;завершение по ошибке устройства
    je EXIT_CODE
    cmp AH, 0003h
                                                         ;завершение по функции 31h, оставляющей программу резидентной
    mov DX, offset End_3
    EXIT_CODE:
         call LINE_OUTPUT
                                                         ;выводим код завершения на экран
         mov DI, offset END_CODE
         call BYTE_TO_HEX
         add DI, 000Bh
         mov [DI], AL
add DI, 0001h
         xchg AH, AL
mov [DI], AL
mov DX, offset END_CODE
         call LINE OUTPUT
         xor AL, AL
         mov AH, 4Ch
int 21h
RETURN CODE ENDP
NOT_LOADED_ERROR PROC NEAR
                                                         ;обработка ошибок, если программа не была выполнена
   cmp AX, 0001h
mov DX, offset Err_1
                                                         ;если номер функции неверен
    je NOT_LOADED
    cmp AX, 0002h
                                                         ;если файл не найден
    mov DX, offset Err_2
    je NOT_LOADED
    cmp AX, 0005h
                                                         ;при ошибке диска
    mov DX, offset Err_5
    je NOT_LOADED
    cmp AX, 0008h
                                                         ;при недостаточном объёме памяти
    mov DX, offset Err 8
    je NOT_LOADED
    cmp AX, 000Ah
                                                         ;при неправильной строке среды
    mov DX, offset Err_10
    je NOT_LOADED
    cmp AX, 000Bh
mov DX, offset Err_11
                                                         ;если неверен формат
    NOT_LOADED:
         call LINE_OUTPUT
         xor AL, AL
         mov AH, 4Ch
int 21h
NOT_LOADED_ERROR ENDP
BEGINNING:
    mov AX,DATA
    mov DS,AX
call FREE_MEMORY
    call CREATE BP
    call PROCESSING
    xor AL, AL
    mov AH, 4Ch
                                            ; выход
    int 21h
    LAST_BYTE:
       CODE ENDS
       END START
```