# 4.2 - HANDS ON: CRIANDO UM WEBSERVER COM WORDPRESS

### Criação de uma instância do EC2

Neste módulo, você criará uma instância do <u>Amazon EC2</u> para executar seu site do WordPress. O Amazon EC2 oferece instâncias de servidor altamente configuráveis sob demanda. Em uma instância do EC2, você pode executar o site do WordPress que ficará acessível para os usuários em qualquer lugar.

## Por que usar o Amazon EC2 para seu site do WordPress

Ao começar com o WordPress, você pode testá-lo instalando e executando-o no seu laptop ou desktop. Ele funciona bem para um teste, mas você logo atingirá as limitações. Seu site do WordPress só estará em execução enquanto seu laptop ou desktop estiver em execução. Além disso, o site só ficará acessível para você -- ele não ficará disponível publicamente na internet.

Uma melhor abordagem é usar um servidor.


O Amazon EC2 fornece provisionamento de servidor sob demanda. Com o Amazon EC2, você aluga instâncias de servidor com tamanhos variados, cada uma com diferentes configurações de CPU, RAM e rede. Você paga por hora por esses servidores e pode usá-los para hospedar sites, como o seu site do WordPress. Com uma instância do EC2, seu site WordPress permanecerá em funcionamento e estará acessível por qualquer pessoa pela Internet.

Nas etapas abaixo, executaremos um instância do EC2 para hospedar seu site do WordPress.

#### Etapa 1. Seleção de uma Amazon Machine Image

Para criar sua instância do EC2, acesse <u>Amazon EC2 no console AWS</u>. Clique no botão azul **Executar** instância para abrir o assistente de criação de instância.

Na primeira página, você escolherá uma Amazon Machine Image ("AMI"). A AMI que você escolher determinará o software de base que está instalado na sua nova instância do EC2. Isso inclui o sistema operacional (Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Microsoft Server etc.), assim como os aplicativos que estão instalados na máquina.



Diversas AMIs são AMIs de uso geral para executar muitos aplicativos diferentes, mas algumas são criadas especificamente para casos de uso específicos, como a AMI do Deep Learning ou várias AMIs do AWS Marketplace.

O Amazon Linux distro é uma escolha bem conhecida, então selecione a AMI do Amazon Linux 2 (HVM) na exibição de seleção da AMI.




#### Etapa 2. Escolher um tipo de instância

Na segunda tela do assistente do EC2, você selecionará um tipo de instância do EC2. Um tipo de instância é uma configuração particular de CPU, memória (RAM), armazenamento e capacidade de rede.

A AWS tem uma grande seleção de tipos de instâncias que abrange muitas cargas de trabalho diferentes. Algumas são direcionados a cargas de trabalho com muita memória, como banco de dados e armazenamento em cache, outras focam cargas de trabalho com computação intensa, como processamento de imagens e codificação de vídeo.

O Amazon EC2 permite que você execute 750 horas por mês de uma microinstância t2.no <u>nível gratuito da</u>

<u>AWS</u>. Selecione esta opção para este laboratório. Desse modo, você não terá qualquer custo na sua fatura.



Depois de selecionar a microinstância t2, clique no botão azul **Analisar e executar** para ignorar algumas etapas da configuração avançada.

#### Etapa 3. Configuração de grupos de segurança

Depois de clicar no botão **Analisar e executar**, você será levado para uma tela de Análise de execução de instância. Você precisa configurar mais uma coisa antes de executar sua instância.

Os grupos de segurança são regras de rede que descrevem o tipo de tráfego de rede permitido em sua instância do EC2. Você deseja permitir dois tipos de tráfego em sua instância:

- Tráfego **SSH** do seu endereço IP atual, para que você possa usar o protocolo SSH para fazer login na instância do EC2 e configurar o WordPress;
- Tráfego HTTP de todos os endereços IP para que os usuários possam visualizar seu site do WordPress.

Para configurar isso, clique no link Editar grupos de segurança na página de análise.



Ele mostrará as regras atuais no seu grupo de segurança.

Há uma regra de SSH configurada, mas ela permite o acesso do SSH de qualquer endereço IP. Clique em **Fonte** para restringi-la ao seu endereço IP atual.



Em seguida, você precisará adicionar uma nova regra para permitir o tráfego de HTTP. Clique em **Adicionar regra**.




Na regra nova que aparece, clique na lista suspensa na coluna **Tipo**. Selecione **HTTP** e os valores padrão para uma regra de HTTP serão preenchidos automaticamente.




Depois de por as regras do grupo de segurança em funcionamento, dê um nome ao seu grupo de segurança na caixa de entrada **Nome do grupo de segurança**. Dê o nome de "wordpress" ao grupo para que ele seja fácil de localizar.

Depois de dar o nome ao grupo, clique no botão azul Analisar e executar.




#### Etapa 4. Executar e obter um chave SSH

Agora é hora de executar sua instância do EC2. Clique no botão azul **Executar** para criar sua instância do EC2.




Você verá detalhes sobre como configurar um par de chaves para a sua instância. Você usará o par de chaves para executar o <u>SSH</u> em sua instância, que dará a você a habilidade de executar comandos no seu servidor.

Crie um novo par de chaves para sua instância e dê a ele um nome. Em seguida, clique no botão (Fazer download do par de chaves) para baixar o arquivo .pem em sua máquina, que você usará no próximo módulo.



Depois de ter feito o download do seu par de chaves, clique no botão azul **Executar instâncias** para executar a sua instância do EC2.



Você executou com êxito a sua instância do EC2. No próximo módulo, você configurará o seu banco de dados do RDS para operar com a sua instância do EC2.