



# Sistemas Operacionais

Comunicação entre processos





## Comunicação entre Processos

- Num sistema de multiprocessamento ou multiprogramação, os processos geralmente precisam se comunicar com outros processos.
- A comunicação entre processos é mais eficiente se for estruturada e não utilizar interrupções.





## Comunicação entre Processos


- O que são interrupções?
- Uma interrupção é um evento externo que faz com que o processador pare a execução do programa corrente e desvie a execução para um bloco de código chamado rotina de interrupção (normalmente são decorrentes de operações de E/S).
- Ao terminar o tratamento de interrupção o controle retorna ao programa interrompido exatamente no mesmo estado em que estava quando ocorreu a interrupção.





## Comunicação entre Processos

## Programa em execução







## **Comunicação entre Processos**

- Condição de Disputa;
- Região Crítica;
- Formas de Exclusão Mútua;
- Problemas Clássicos.





#### Comunicação entre Processos

- Processos competem por recursos.
- Três aspectos importantes:
  - Como um processo passa informação para outro processo;
  - Como garantir que processos não invadam espaços uns dos outros;
  - Dependência entre processos: sequência adequada.






- Processos acessam recursos compartilhados concorrentemente.
- Recursos: memória, arquivos, impressoras, discos, variáveis.
  - Impressão: quando um processo deseja imprimir um arquivo, ele coloca o arquivo em um local especial chamado diretório de spool (spooler);
  - Um outro processo, chamado deamon de impressão, checa se existe algum arquivo a ser impresso. Se existe, esse arquivo é impresso e retirado do spooler. Imagine dois processos que desejam imprimir um arquivo ao mesmo tempo.





## Condições de Disputa (Race Conditions):

Spooler – fila de impressão (slots)



Coloca seu arquivo no slot 7 e next free slot = 8





- Como solucionar problemas de Condições de Disputa???
- Proibir que mais de um processo leia ou escreva em recursos compartilhados concorrentemente (ao "mesmo tempo")
- **Recursos compartilhados** = Regiões Críticas.
- Exclusão mútua: modo de garantir que outros processos sejam impedidos de usar uma variável ou um arquivo compartilhado que já esteja em uso por um processo.






- Quatro condições para uma boa solução:
  - **1.** Dois processos não podem estar simultaneamente em suas regiões críticas;
  - 2. Nenhuma restrição deve ser feita com relação à CPU;
  - **3.** Processos que não estão em regiões críticas não podem bloquear outros processos que desejam utilizar regiões críticas;
  - **4.** Processos não podem esperar para sempre para acessarem suas regiões críticas.













Thread 1	Thread 2		Integer value
			0
read value		<b>←</b>	0
	read value	<b>←</b>	0
increase value			0
	increase value		0
write back		<b>→</b>	1
	write back	<b>→</b>	1









Thread 1	Thread 2		Integer value
			0
read value		<b>←</b>	0
	read value	<b>←</b>	0
increase value			0
	increase value		0
write back		<b>→</b>	1
	write back	<b>→</b>	1


Thread 1	Thread 2		Integer value
			0
read value		<b>←</b>	0
increase value			0
write back		<b>→</b>	1
	read value	<b>←</b>	1
	increase value		1
	write back	<b>→</b>	2







- Data Races vs. Data Race Bugs: Telling the Difference with Portend
- Hybrid Dynamic Data Race Detection







## Modelagem de concorrência: Petri Net

# Classificação dos Modelos

- Modelos Baseados em Estado
  - Consideram apenas o conjunto S para modelar e se referir a propriedades do sistema.
  - Maioria das lógicas temporais: CTL (Computation Tree Logic)
- Modelos Baseados em Ações
  - Consideram apenas o conjunto T para modelar e se referir a propriedades dos sistemas.
  - As álgebras de processos: CCS, CSP, FSP
- Modelos Mistos
  - Consideram ambos os conjuntos S e T.
  - Redes de Petri





## Modelagem de concorrência: Petri Net

## Redes de Petri

- Áreas de Aplicação:
  - Concorrência
  - Arquitetura de Computadores
  - Protocolo de Redes
  - Sistemas Operacionais
  - Sistemas de Produção
  - Sistemas Digitais
  - Hardware/Software Co-design
  - Engenharia de Software
  - Sistemas de Tempo Real

- Modelagem e Avaliação de
  - Desempenho
- Diagnóstico de Falhas
- Controle de Tráfego
- Workflow
- Administração
- Química
- etc






# Redes de Petri

## **Componentes**

Lugar

□ Transição

## Rede









## Redes de Petri

#### Períodos do Dia











# Redes de Petri








# Redes de Petri







# Redes de Petri







# Redes de Petri

Definição: Place/Transition Nets - Teoria Bag (multiconjuntos)


$$R = (P, T, I, O, M_o)$$

- P Conjunto de lugares  $P = \{p_0, ..., p_n\}$
- T Conjunto de transições  $T=\{t_0, ..., t_m\}$
- I Conjunto de *bags* de entrada I: T → P<sup>∞</sup>, é um conjunto de *bags* que representa o mapeamento de transições para lugares de entrada.
- O Conjunto de *bags* de saída O:  $T \rightarrow P^{\infty}$
- $M_0$  Vetor marcação inicial  $M_0$ : $P \to N$





## Redes de Petri



$$M_0 = |7,7,0,1,0|$$

```
• R_{LP}=(P,T,I,O,M_0)
P={parafusos, porcas,
                         pacote,
                                   máquina
   depósito }
T={monta_pacote,envia_pacote}
I = \{I(monta\_pacote), I(envia\_pacote)\}
O={O(monta\_pacote), O(envia\_pacote)}
I(monta_pacote)=[parafusos,
                                  parafusos.
   parafusos, porcas, porcas, máquina
I(envia_pacote)=[pacote]
O(monta\_pacote) = [pacote]
O(envia_pacote)=[máquina,depósito]
```









#### Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015

-Para instalar o Snoopy

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145

## Snoopy

http://www-dssz.informatik.tu-cottbus.de/DSSZ/Software/Snoopy

#### INA

http://www2.informatik.hu-berlin.de/lehrstuehle/automaten/ina/

#### Mais sobre Redes de Petri

http://disciplinas.stoa.usp.br/course/view.php?id=3078





## **Exemplo ATM**

– Time = t<sub>o</sub> Authorisation OK

- Time =  $t_0$ +2s Balance is 1000

- Time =  $t_0$ +10s Client requested 800, 800<1000

- Time = t<sub>0</sub>+12s Account updated by -800, 200 left

– Time = t<sub>0</sub>+14s Cash dispensed













## **Exemplo ATM**



Saque da mesma conta ao mesmo tempo?





## **Exemplo ATM**

Time = t <sub>0</sub>	Client 1 Authorisation OK	Client 2	
Time = $t_0$ +1s		Authorisation OK	
Time = $t_0$ +2s	Balance is 1000		
Time = $t_0$ +3s		Balance is 1000	
Time = $t_0$ +5s		Client requested 800, 800<1000	
Time = $t_0 + 7s$		Account updated by -800, 200 left	
Time = $t_0$ +9s		Cash dispensed	
Time = $t_0$ +10s	Client requested 800, 800<1000		
Time = $t_0$ +12s	Account updated by -800, -600 left		
Time = $t_0$ +14s	Cash dispensed		





## **Exemplo ATM**

Client 1 Client 2


Time = t<sub>0</sub>+2s Balance is 1000, lock account

Time = t<sub>0</sub>+3s account locked - cannot proceed

Time =  $t_0 + 10s$  Client requested 800, 800<1000

Time = t<sub>0</sub>+12s Account updated by -800, 200 left, unlock account


Time =  $t_0$ +14s Cash dispensed







## **Exemplo Sinalização**







## **Exemplo Sinalização**

