



# Sistemas Operacionais

Comunicação entre processos.





- Espera Ocupada;
- Primitivas Sleep/Wakeup;
- Semáforos;
- Monitores;
- Passagem de Mensagem.







- Espera Ocupada (Busy Waiting):
  - Enquanto um processo estiver ocupado atualizando a memória compartilhada em sua região crítica, nenhum outro processo cause problemas invadindo-a.
  - Algumas soluções:
    - Desabilitar interrupções;
    - Variáveis de Impedimento (Lock Variables);
    - Estrita Alternância (Strict Alternation);
    - Solução de Peterson e Instrução TSL.





## **Exclusão Mútua**

## Desabilitar interrupções:

- Processo desabilita todas as suas interrupções ao entrar na região crítica e habilita essas interrupções ao sair da região crítica;
- Com as interrupções desabilitadas, a CPU não realiza chaveamento entre os processos;
- Viola condição 2 (Nenhuma restrição deve ser feita com relação à CPU).





## **Exclusão Mútua**

## Desabilitar interrupções:

- Não é uma solução segura, pois um processo pode não habilitar novamente suas interrupções e não ser finalizado;
- Viola condição 4 (Processos não podem esperar para sempre para acessarem regiões críticas).





- Variáveis de Impedimento:
  - Se a variável está com valor 0 (zero) significa que nenhum processo está na região crítica; Se a variável está com valor 1 (um) significa que existe um processo na região crítica;
  - Apresenta o mesmo problema do diretório de spool.





## **Exclusão Mútua**

\* Variáveis Lock: 1ock==0;

```
while(true) {
    while(lock!=0); //loop
    lock=1;
    critical_region();
    lock=0;
    non-critical_region();
}
```

```
while(true) {
    while(lock!=0); //loop
    lock=1;
    critical_region();
    lock=0;
    non-critical_region();
}
```

Processo A

Processo B





## **Exclusão Mútua**

## • Estrita Alternância:

- Fragmentos de programa controlam o acesso às regiões críticas;
- Variável turn, estabelece qual processo pode entrar na região crítica.





- Estrita Alternância:
  - Um processo A é identificado por 0;
  - E um processo B por 1;
  - O A é executado e entra em sua Região Crítica.
     Quando sair de sua Região Crítica a variável de estado é setada em 1, indicando que é a vez do processo B.





- Problema da Estrita Alternância:
  - 1. Supondo que B não entre na sua Região Crítica, A também não pode entrar na sua. Isto ocorre porque B **não** executou sua Região Crítica e portanto **não** mudou a variável de estado para 0 novamente;
  - 2. Outro ponto negativo, é que um processo que deseja entrar na sua Região Crítica fica constantemente lendo a variável de estado.





- Problema da Estrita Alternância:
  - 3. Assim, o processo A fica bloqueado pelo processo B que NÃO está na sua região crítica, violando a condição 3.





## **Exclusão Mútua**

# Solução de Peterson:

O Problema de Espaço na Geladeira

Hora	Pessoa A	Pessoa B
6:00	Olha a geladeira: sem leite	-
6:05	Sai para a padaria	-
6:10	Chega na padaria	Olha a geladeira: sem leite
6:15	Sai da padaria	Sai para a padaria
6:20	Chega em casa: guarda o leite	Chega na padaria
6:25	-	Sai da padaria
6:30	-	Chega em casa: Ops!





## **Exclusão Mútua**

# Solução de Peterson:

Regra	Exemplo da geladeira
1. Trancar antes de utilizar	Deixar aviso
2. Destrancar quando terminar	Retirar o aviso
3. Esperar se estiver trancado	Não sai para comprar se houver aviso





- Solução de Peterson:
- Consiste em dois procedimentos escritos em ANSI C;
- Antes de entrar em sua região crítica, cada processo chama enter\_region(
   ) com seu próprio número de processo, 0 ou 1, como parâmetro;
- Ao sair de sua região crítica, o processo chama leave\_region ();
- Problema: Caso ambos os processos chamem quase que simultaneamente, o processo que armazenou por último é o que conta, o primeiro é sobreposto e perdido.





- Instrução TSL (Test and Set Lock): Utiliza registradores do hardware;
- Instrução TSL é uma chamada de sistema que bloqueia o acesso à memória até o término da execução da instrução
- TSL RX, LOCK; (lê o conteúdo de lock em RX, e armazena um valor diferente de zero (0) em lock operação indivisível);
- Lock é compartilhada
  - Se lock==0, então região crítica "liberada".
  - Se lock<>0, então região crítica "ocupada".





- Espera Ocupada;
- Primitivas Sleep/Wakeup;
- Semáforos;
- Monitores;
- Passagem de Mensagem.





- Primitivas Sleep/Wakeup
- Solução:
  - Para solucionar esse problema de espera, um par de primitivas
     Sleep e Wakeup é utilizado.
  - A primitiva *Sleep* é uma chamada de sistema que bloqueia o processo que a chamou, ou seja, suspende a execução de tal processo até que outro processo o "acorde".





# **Exclusão Mútua**

• Primitivas Sleep/Wakeup

# Solução:

- A primitiva Wakeup é uma chamada de sistema que "acorda" um determinado processo.
- Ambas as primitivas possuem dois parâmetros: o processo sendo manipulado e um endereço de memória.





- Problemas que podem ser solucionados com o uso dessas primitivas:
  - Problema do Produtor/Consumidor: dois processos compartilham um buffer de tamanho fixo. O processo produtor coloca dados no buffer e o processo consumidor retira dados do buffer.






- Produtor deseja colocar dados quando o *buffer* ainda está cheio;
- Consumidor deseja retirar dados quando o *buffer está vazio;*
- Solução: colocar os processos para "dormir", até que eles possam ser executados.











```
#define N 100
int contador = 0;
 produtor()
  while(TRUE)
    produz_item();
    if (contador==N)
      Sleep();
    deposita_item();
    contador + = 1;
    if (contador==1)
      Wakeup(consumidor);
```

```
interrupção
consumidor()
 while(TRUE)
   if (contador==0)
    Sleep();
   retira_item();
   contador - = 1;
   if (contador = N-1)
     Wakeup(produtor);
  consome_item();
```





- Buffer: uma variável **count** controla a quantidade de dados presente no buffer.
- Produtor: Antes de colocar dados no buffer, o processo produtor checa o valor dessa variável. Se a variável está com valor máximo, o processo produtor é colocado para dormir. Caso contrário, o produtor coloca dados no buffer e o incrementa.





# Exclusão Mútua: Primitivas Sleep/Wakeup

 Consumidor: Antes de retirar dados no buffer, o processo consumidor checa o valor da variável count para saber se ela está com 0 (zero). Se está, o processo vai "dormir", senão ele retira os dados do buffer e decrementa a variável.





- Problemas desta solução: Acesso à variável count é irrestrita:
- Buffer está vazio. Consumidor testa o valor de count, que é zero, mas não tem tempo de executar sleep, pois o escalonador selecionou agora produtor.
- Este produz um item, insere-o no buffer e incrementa count.
   Como count = 1, produtor chama wakeup para acordar consumidor





- O sinal não tem efeito (é perdido), pois o consumidor ainda não está logicamente adormecido.
- Consumidor ganha a CPU, executa sleep e vai dormir.
- Produtor ganha a CPU e, cedo ou tarde, encherá o buffer, indo também dormir. Ambos dormirão eternamente.





- Solução: bit de controle recebe um valor true quando um sinal é enviado para um processo que não está dormindo.
- No entanto, no caso de vários pares de processos, vários bits devem ser criados sobrecarregando o sistema!!!!