

Чек-лист и результаты выполнения тестов: тестирование вёрстки

№	Описание проверки	Xiaomi 14T 1220 x 2712	Ссылка на баг-репорт
	Стартовый экран		
T1	Лого сверху, ниже картинка и подпись "Добро пожаловать в Список покупок (жирным) Создавайте списки, добавляйте товары, отмечайте, что уже купено", всё по центру экрана. Внизу полоска (что-то делает?)	Passed	
	Главный экран		
T2	Сверху слева - Мои списки, сверху справа - значки поиск, корзина, тёмная тема. В центре - картинка. Подпись - "У вас пока нет списков (ж), Нажмите на кнопку + ниже, чтобы создать свой первый список. Снизу справа - кнопка +, квадратная, цвет средней яркости, с тенями.	Passed	
	Создание списка - всплывающее окно		
	312x264. Расположение по центру экрана, при развёрнутой клавиатуре отстраивается.		БР-1
	Вверху значок, заголовок Добавление списка цвет чёрный, по центру.		
T3	Поле для ввода названия прямоугольник с коричневым контуром, края скруглены. По контуру сверху слева надпись "Название списка" на прямоугольнике со светлым фоном. Филлер поля "Новый список".	Failed	БР-2
	Кнопки Отмена и Создать выравнивание по правому краю с отступом, цвет тот же, что надпись по контуру.		БР-3
	Цвет текста названия списка - чёрный, выравнивание по левому краю поля с отступом.		
	Главный экран - списки		
T5	Названия в прямоугольниках со скруглёнными краями и тенью. Слева иконка, цвет фона персиковый. Название - цвет чёрный, выравнивание по левому краю с отступом.	Passed	
	Поиск		
	Верхняя полоса сплошная. По левому краю кнопка Назад, стрелка, цвет чёрный. Филлер Поиск списков - цвет чёрный, границ поля ввода нет.		
T6	Вводимые данные - шрифт и цвет тот же, что для филлера. До ввода данных экран под полем затемнён. При введении данных фон тот же, что у поля поиска, у результатов поиска иконка и название, подложки нет.	Passed	
	Результаты поиска - ничего не найдено		
T7	Картинка и надпись центруются под краем поля поиска. Подпись Мы не смогли найти то, что вы искали (ж), ниже "Попробуйте изменить запрос или проверить написание"	Passed	

T8	Удаление - все списки. Всплывающее окно Прямоугольник с круглыми краями. Верх - значок с восклицательным знаком, фон тёмно-коричневый. Текст - Удалить все списки?, цвет тёмно-коричневый, выравнивание по центру. Кнопка Удалить - выравнивание по правому краю, прямоугольник с круглыми сторонами, фон коричневый, текст светлый. Кнопка Отмена - выравнивание слева от кнопки Удалить,, фон персиковый, текст тёмно-коричневый.	Failed	БР-1
	Свайп списка - меню Подложка названия уходит налево. Кнопки меню круглые, фон серый, значки коричневые. Правая - удаление, размер значка и форма идентичны кнопке вверху страницы. Центральная - значок копирования, левая - значок карандаша.	Passed	
T10	Свайп списка - удаление Всплывающее окно "Удалить список "[название]"?" Цвет текста тёмно-коричневый Сверху значок восклицательного знака, фон тёмно-коричневый. Кнопка Удалить - выравнивание по правому краю, прямоугольник с круглыми сторонами, фон коричневый, текст светлый. Кнопка Отмена - выравнивание слева от кнопки Удалить,, фон персиковый, текст тёмно-коричневый.	Failed	БР-1
	Свайп списка - переименовать Всплывающее окно. Расположение по центру экрана, при развёрнутой клавиатуре отстраивается. Сверху значок, заголовок Переименование списка цвет тёмно-коричневый, по центру. Поле для ввода названия прямоугольник с коричневым контуром, края скруглены. По контуру сверху слева надпись "Название списка" на прямоугольнике со светлым фоном. Филлер поля "Переименование списка". Кнопки Отмена и Переименовать выравнивание по правому краю с отступом, цвет тот же, что надпись по контуру. Цвет текста названия списка - чёрный, выравнивание по левому краю поля с отступом.	Failed	
T12	Свайп списка - копировать Новый список внизу. К названию добавляется (Копия). Список продуктов - пустой Верхняя полоса: слева стрелка назад, правее название списка, цвет тёмно-коричневый.	Passed	БР-4
	Справа три точки меню. В центре - картинка. Подпись - "В списке покупок пока пусто (ж), Нажмите на кнопку + ниже, чтобы добавить товары" Снизу справа - кнопка +, квадратная, цвет средней яркости, с тенями.	Passed	
T14	Добавление продукта - всплывающее окно Фон затемнён. Выравнивание - по нижнему краю или клавиатуре Справа над окном - кнопка с галочкой, квадратная с тенью, цвет фона персиковый, галочка тёмно-коричневая. по верху всплывающего окна полоска слайда по центру.	Passed	

Добавление продукта - поле Товар		
Прямоугольник со скруглёнными углами, контур коричневый, слева по верхней границе ярлык "Товар", коричневый текст, фон светлее основного.		
При выделении контур становится толще.		
T15	Филлер "Добавить новый товар" тёмно-коричневый, выравнивание по левому краю с отступом. Вводимый текст темнее, выравнивание такое же. всплывающий список в прямоугольнике без контура с тенью, углы скруглённые. Текст всплывающего списка идентичен вводимому.	Passed
Добавление продукта - поле Количество		
Прямоугольник со скруглёнными углами, контур коричневый, слева по верхней границе ярлык "Количество", коричневый текст, фон светлее основного..		
T16	При выделении контур становится толще. Филлер "Количество" тёмно-коричневый, выравнивание по левому краю с отступом. Если не помещается, уходит в многоточие. Вводимый текст темнее, выравнивание такое же.	Passed
Добавление продукта - поле Единицы		
Прямоугольник с выпадающим списком со скруглёнными углами, контур коричневый, слева по верхней границе ярлык "Единицы", коричневый текст, фон светлее основного.		
При выделении контур становится толще.		
T17	Филлер "Единицы" тёмно-коричневый, выравнивание по левому краю с отступом, уходит в многоточие, если не помещается. Выпадающий список в прямоугольнике без контура без тени, фон темнее, справа полоска прокрутки. Текст всплывающего списка идентичен вводимому.	Passed
Добавление продукта - кнопки "-" и "+"		
T18	Правее единиц, левая "-", правая "+". Активные: круглые, фон персиковый, значок тёмно-коричневый. Неактивные: фон и значок серые	Failed
Список - товары		
Без отделения от заголовка. Под каждым товаром серая черта.		
T19	По левому краю круглый чек-бокс. Верхняя строка - название товара. Цвет текста - тёмно-коричневый. Нижняя строка - размер меньше, шрифт тот же.	Passed
Список - Всплывающее окно Меню		
По верхней кромке полоска слайда. Углы скруглены. Равнение по нижней границе.		
T20	Верхняя строка - значок по левому краю тёмно-коричневый, "Сортировка", под названием выбранная опция, цвет шрифта - зелёный. Справа стрелка выбора. Вторая строка - значок по левому краю, Удалить все Третья строка - значок по левому краю, Очистить купленные	Passed

БР-5

T21	Всплывающее окно Сортировка Прямоугольник со скруглёнными углами с тенью, контур тонкий. Верхняя строка - значок по левому краю, По алфавиту, текст тёмно-коричневый. По правому краю радио-кнопка. Вторая строка - значок по левому краю, Пользовательская, по правому краю радио-кнопка.	Passed	
	Очистить купленные. Всплывающее окно Прямоугольник с круглыми краями. Верх - значок с восклицательным знаком, фон тёмно-коричневый. Текст - Удалить все купленные товары?, цвет тёмно-коричневый, выравнивание по центру. Кнопка Удалить - выравнивание по правому краю, прямоугольник с круглыми сторонами, фон коричневый, текст светлый. Кнопка Отмена - выравнивание слева от кнопки Удалить, фон персиковый, текст тёмно-коричневый.		
T22	Удалить все. Всплывающее окно Прямоугольник с круглыми краями. Верх - значок с восклицательным знаком, фон тёмно-коричневый. Текст - Удалить все товары?, цвет тёмно-коричневый, выравнивание по центру. Кнопка Удалить - выравнивание по правому краю, прямоугольник с круглыми сторонами, фон коричневый, текст светлый. Кнопка Отмена - выравнивание слева от кнопки Удалить, фон персиковый, текст тёмно-коричневый.	Failed	БР-1
	Удалить все. Всплывающее окно Прямоугольник с круглыми краями. Верх - значок с восклицательным знаком, фон тёмно-коричневый. Текст - Удалить все товары?, цвет тёмно-коричневый, выравнивание по центру. Кнопка Удалить - выравнивание по правому краю, прямоугольник с круглыми сторонами, фон коричневый, текст светлый. Кнопка Отмена - выравнивание слева от кнопки Удалить, фон персиковый, текст тёмно-коричневый.		
T23	Список - отмеченный товар Чек-бокс фон коричневый, значок прозрачный. Название товара перечёркнуто. Количество без изменений.	Passed	
	Свайп товара - меню Подложка названия уходит налево. Кнопки меню круглые, фон персиковый, значки коричневые. Правая - удаление, левая - значок карандаша.		
T24	Свайп списка - редактирование. Всплывающее окно. Выравнивание - по границе верхней шапки экрана. Край с круглыми углами. Оформление идентично созданию товара.	Passed	

Чек-лист и результаты выполнения тестов: тестирование функциональности приложения

№	Описание проверки	Xiaomi 14T 1220 x 2712	Ссылка на баг-репорт
Стартовый экран			
T1	По загрузке переключается на главный экран	Passed	
Главный экран			
T2	На экране отображаются все созданные списки товаров	Passed	
T3	При нажатии на кнопку "+" открывается всплывающее окно создания списка товаров.	Passed	
T4	В поле ввода названия можно ввести любые символы (кириллица, латиница, цифры, спецсимволы)	Passed	
T5	В поле ввода названия можно ввести 1 символ	Passed	
T6	В поле ввода названия можно ввести 10 символов	Passed	
T7	В поле ввода названия можно ввести 69 символов	Passed	
T8	В поле ввода названия можно ввести 70 символов	Passed	
T9	В поле ввода названия нельзя ввести 71 символ	Passed	
T10	В поле ввода названия нельзя ввести 72 символа	Passed	
T11	В поле ввода нельзя ввести 80 символов	Passed	
T12	Поле ввода названия нельзя оставить пустым	Passed	
T13	Название списка на главном экране пишется в две строки и уходит в ...	Passed	
T14	В поле ввода названия можно вставить смайл	Passed	
T15	При нажатии кнопки отменить в окне создания списка оно закрывается без сохранения	Passed	
T16	При нажатии кнопки сохранить в окне создания списка оно закрывается, новый список появляется на Главном экране	Passed	
T17	При нажатии на иконку списка на главном экране открывается всплывающее окно выбора иконки	Passed	
T18	При нажатии на одну из иконок на всплывающем окне, оно закрывается, иконка списка меняется на выбранную.	Passed	
T19	При нажатии на кнопку с лупой на главном экране открывается поиск списка	Passed	
T20	Поиск происходит сразу при введении символов	Passed	
T21	Если список найти невозможно, открывается картинка "Мы не смогли найти..."	Passed	
T22	При нажатии на найденный список открывается список товаров	Passed	
T23	При нажатии кнопки "назад" поиск закрывается, происходит переход на главный экран	Passed	

T24	При нажатии кнопки "крестик" в строке поиска стираются вводимые символы, поиск не закрывается.	Passed	
T25	При нажатии кнопки "крестик" в строке поиска результаты поиска сбрасываются	Passed	
T26	При нажатии кнопки "удалить" на главном экране открывается всплывающее окно "Удалить все списки?"	Passed	
T27	При нажатии кнопки Отмена на всплывающем окне оно закрывается без удаления списков	Passed	
T28	При клике по экрану рядом со всплывающим окном оно закрывается без удаления	Passed	
T29	При нажатии кнопки "Удалить" на всплывающем окне, оно закрывается, все созданные списки удаляются	Passed	
T30	При нажатии кнопки "тёмная тема" оформление приложения меняется на тёмную тему	Passed	
T31	При свайпе списка товаров налево появляется меню	Failed	БР-6
T32	При нажатии на кнопку "переименовать" открывается всплывающее окно переименования	Passed	
T33	В поле ввода названия можно ввести любые символы (кириллица, латиница, цифры, спецсимволы), ограничения соответствуют вводу названия нового списка	Passed	
T34	При нажатии кнопки Отмена всплывающее окно закрывается без изменения названия списка	Passed	
T35	При нажатии кнопки Переименовать название списка сохраняется новым, всплывающее окно закрывается	Passed	
T36	При нажатии кнопки копировать в меню списка список дублируется	Passed	
T37	В название скопированного списка добавляется "(Копия)"	Passed	
T38	Новые списки сохраняются внизу	Passed	
T39	При нажатии кнопки Удалить в меню списка открывается всплывающее окно "Удалить список?"	Passed	
T40	При нажатии кнопки Отмена на всплывающем окне оно закрывается без удаления списка	Passed	
T41	При нажатии кнопки Удалить всплывающее окно закрывается, список удаляется	Passed	
Список покупок			
T42	При нажатии кнопки "+" появляется всплывающее окно добавления товара	Passed	
T43	В поле ввода товара можно ввести любые символы (кириллица, латиница, цифры, спецсимволы)	Passed	
T44	В поле ввода названия можно ввести 1 символ	Passed	
T45	В поле ввода названия можно ввести 10 символов	Passed	
T46	В поле ввода названия можно ввести 69 символов	Passed	
T47	В поле ввода названия можно ввести 70 символов	Passed	

T48	В поле ввода названия нельзя ввести 71 символ	Passed	
T49	В поле ввода названия нельзя ввести 72 символа	Passed	
T50	В поле ввода названия нельзя ввести 80 символов	Passed	
T51	Поле ввода названия товара нельзя оставить пустым	Passed	
T52	При вводе товара появляется всплывающий список с предложением названий	Failed	БР-7
T53	При клике по названию во всплывающем списке оно подставляет в поле ввода товара, список исчезает	Failed	БР-7
T54	Поле ввода количества позволяет ввести только цифры	Passed	
T55	Поле ввода количества позволяет ввести 1 символ	Passed	
T56	Поле ввода количества может остаться пустым	Passed	
T57	Поле ввода количества позволяет ввести 7 символов	Passed	
T58	Поле ввода количества позволяет ввести 8 символов	Passed	
T59	Поле ввода количества не позволяет ввести 9 символов	Passed	
T60	При клике по полю Единицы открывается выпадающий список	Passed	
T61	При клике по кнопке "-" количество уменьшается на единицу	Passed	
T62	При клике по кнопке "+" количество увеличивается на единицу	Passed	
T63	При отсутствии значения количества кнопка "-" неактивна	Passed	
T64	При клике по кнопке сохранения товар добавляется в список покупок	Passed	
T65	При клике по фону вне всплывающего окна окно добавления товара закрывается	Passed	
T66	При отметке в чек-боксе товара товар переносится в конец списка	Failed	БР-8
T67	При клике по символу трёх точек открывается меню во всплывающем окне	Passed	
T68	При клике по меню сортировки открывается меню с выбором варианта	Passed	
T69	При клике по варианту "По алфавиту" товары в списке сортируются по алфавиту	Passed	
T70	При клике по варианту "Пользовательская" товары можно перетаскивать методом драг энд дроп	Passed	
T71	При выходе из списка сортировка сохраняется	Passed	
T72	При нажатии в меню кнопки Удалить все товары, появляется всплывающее окно Удалить все товары?	Passed	
T73	При нажатии кнопки Отмена на всплывающем окне оно закрывается без удаления товаров	Passed	
T74	При клике по экрану рядом со всплывающим окном оно закрывается без удаления	Passed	
T75	При нажатии кнопки "Удалить" на всплывающем окне, оно закрывается, все товары удаляются	Passed	

T76	При нажатии в меню кнопки Очистить купленные, появляется всплывающее окно Удалить все купленные товары?	Passed	
T77	При нажатии кнопки Отмена на всплывающем окне оно закрывается без удаления товаров	Passed	
T78	При клике по экрану рядом со всплывающим окном оно закрывается без удаления	Passed	
T79	При нажатии кнопки "Удалить" на всплывающем окне, оно закрывается, все купленные товары удаляются	Passed	
T80	При свайпе товара налево появляется меню	Passed	
T81	При нажатии кнопки "Удалить" товар удаляется	Passed	
T82	При нажатии кнопки редактирования открывается всплывающее окно идентичное созданию товара	Passed	
T83	В поле ввода названия товара можно ввести любые символы (кириллица, латиница, цифры, спецсимволы)	Passed	
T84	В поле ввода товара можно ввести 1 символ	Passed	
T85	В поле ввода товара можно ввести 10 символов	Passed	
T86	В поле ввода названия можно ввести 69 символов	Passed	
T87	В поле ввода названия можно ввести 70 символов	Passed	
T88	В поле ввода названия нельзя ввести 71 символ	Passed	
T89	В поле ввода названия нельзя ввести 72 символа	Passed	
T90	В поле ввода названия нельзя ввести 80 символов	Passed	
T91	Поле ввода товара нельзя оставить пустым	Passed	
T92	При вводе товара появляется всплывающий список с предложением названий	Failed	БР-8
T93	При клике по названию во всплывающем списке оно подставляет в поле ввода товара, список исчезает	Failed	БР-8
T94	Поле ввода количества позволяет ввести только цифры	Passed	
T95	Поле ввода количества позволяет ввести 1 символ	Passed	
T96	Поле ввода количества может остаться пустым	Passed	
T97	Поле ввода количества позволяет ввести 7 символов	Passed	
T98	Поле ввода количества позволяет ввести 8 символов	Passed	
T99	Поле ввода количества не позволяет ввести 9 символов	Passed	
T100	При клике по полю Единицы открывается выпадающий список	Passed	
T101	При клике по кнопке "-" количество уменьшается на единицу	Passed	
T102	При клике по кнопке "+" количество увеличивается на единицу	Passed	
T103	При отсутствии значения количества кнопка "-" неактивна	Passed	

T104 При клике по кнопке в виде галочки изменения сохраняются
T105 После удаления товара из списка можно создать новый товар

Passed
Failed

БР-9

№	Название	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Серьёзность
БР-1	Выравнивание кнопок всплывающих окон не соответствует макетам	1. Открыть приложение 2. Нажать кнопку "+"	Выравнивание кнопок Отмена и Создать соответствует макету и визуально корректны	Выравнивание кнопок не соответствует макету и выглядит некорректным	Обычная
БР-2	Ярлык названия поля на неверном фоне	1. Открыть приложение 2. Нажать кнопку "+"	Фон ярлыка названия поля ввода идентичен фону главной страницы	Фон ярлыка названия поля ввода идентичен фону всплывающего окна	Незначительная
БР-3	Цвет филлера не соответствует макету	1. Открыть приложение 2. Нажать кнопку "+"	Цвет филлера идентичен цвету вводимого текста	Цвет филлера светлый	Незначительная
БР-4	Всплывающее окно переименования списка некорректного размера	1. Открыть приложение 2. Нажать кнопку "+" 3. Создать список 4. Сдвинуть название списка налево 5. Нажать кнопку в виде карандаша	Нижняя граница окна под кнопками	Нижняя граница окна равняется по нижнему краю экрана	Обычная
БР-5	Кнопка "-" на окне добавления товара не меняет цвет при активации	1. Открыть приложение 2. Нажать кнопку "+" 3. Создать список 4. Открыть список 5. Нажать кнопку "+" 6. Указать 5 единиц	При введении количества товара кнопка "-" персикового цвета	При введении количества товара кнопка "-" остаётся серого цвета	Обычная
БР-6	Свайп списка срабатывает не каждый раз	1. Открыть приложение 2. Нажать кнопку "+" 3. Создать список 4. Сдвинуть название списка налево	При свайпе названия списка появляются кнопки меню	Свайп списка срабатывает не каждый раз	Серьёзная
БР-7	Всплывающий список названий товаров не появляется	1. Открыть приложение 2. Нажать кнопку "+" 3. Создать список 4. Открыть список 5. Нажать кнопку "+" 6. Начать вводить название товара	При введении названия товара появляется всплывающий список предложений	Всплывающий список не появляется	Обычная
БР-8	Отмеченные товары не переносятся в конец списка	1. Открыть приложение 2. Нажать кнопку "+" 3. Создать список 4. Открыть список 5. Создать 2 товара 6. Отметить верхний товар в чек-боксе	Отмеченный товар опускается вниз списка	Отмеченный товар не перемещается	Обычная

БР-9	После удаления товара или товаров из списка новый товар не создаётся	1. Открыть приложение 2. Нажать кнопку "+" 3. Создать список 4. Открыть список 5. Создать 2 товара 6. Удалить один товар 7. Нажать кнопку "+" 8. Создать товар	Успешно добавляется новый товар	При нажатии кнопки в виде галочки на всплывающем окне добавления товара окно закрывается, но товар не создаётся. После выхода из списка и повторного его открытия баг исчезает	Критическая
------	--	---	---------------------------------	---	-------------