


# **ELECTROCHIMIE**



# PILES ET ELECTROLYSEURS



Mots-clés: pile, courbes intensité-potentiel, surtension, électrolyseur.


### Bibliographie:

- Miomandre, Sadki, Audebert, Méallet-Renault. *Electrochimie Des concepts aux applications*. Ed. Dunod
- Verchier, Lemaître. De l'oxydoréduction à l'électrochimie. Ed. ellipses
- Millet, Techniques de l'ingénieur (2008) J4804 v1
- Page du dichlore sur le site l'Elémentarium

### I - Pile

# A/ Aspects thermodynamiques

 $\text{On considère la pile Daniell (1836)}: Zn_{(s)}|Zn_{(aq)}^{2+}, SO_4{}^{2-}{}_{(aq)}||Cu_{(aq)}^{2+}, SO_4{}^{2-}{}_{(aq)}|Cu_{(s)}.$ 



Les potentiels standard nous indiquent que les ions cuivre(II) réagissent spontanément avec le zinc métallique. Il se produit donc les demi-équations suivantes aux électrodes :

- sur le cuivre :  $Cu_{(aq)}^{2+} + 2e^- = Cu_{(s)}$  ( $E_1^\circ = 0.34$  V/ESH). Il s'agit d'une **réduction** et l'électrode de cuivre est la **cathode** ;
- sur le zinc :  $Zn_{(s)} = Zn_{(aq)}^{2+} + 2e^-$  ( $E_2^\circ =$  -0,76 V/ESH). Il s'agit d'une **oxydation** et l'électrode de zinc est l'**anode**.


Les réactions aux électrodes permettent de déterminer le sens de circulation des électrons dans le circuit électrique : ils sont produits à l'anode et récupérés par la cathode. On en déduit la polarité des électrodes de la pile.

A courant nul, la **tension à vide** (la **force électromotrice**) ne dépend que des paramètres thermodynamiques :

$$e = U(i = 0) = E_{cat,th} - E_{an,th} = E_1^{\circ} + \frac{RT}{2\mathcal{F}} \ln \left( \frac{[\mathsf{Cu}^{2+}]}{c^{\circ}} \right) - E_2^{\circ} + \frac{RT}{2\mathcal{F}} \ln \left( \frac{[\mathsf{Zn}^{2+}]}{c^{\circ}} \right)$$
 (1)

## B/ Aspects cinétiques

On trace les courbes intensité-potentiel des systèmes cuivre et zinc :



Le courant délivré par la pile est défini par le potentiel mixte. Il vaut  $i_a=-i_c$ . La tension délivrée par la pile vaut :

$$U(i) = e + \eta_c(i) - \eta_a(i) - r \times i \tag{2}$$

$$= \underbrace{E_{cat} - E_{an}}_{\text{cf. courbes } i - E} - r \times i \tag{3}$$

(4)

avec:

— e: tension à vide;

—  $\eta_c$ : surtention cathodique ( $\eta_c < 0$ );

—  $\eta_a$  : surtention anodique  $(\eta_a > 0)$ ;

- $E_{cat} = E_{cat,th} + \eta_c$ : potentiel cathodique;
- $E_{an} = E_{an,th} + \eta_a$ : potential anodique;
- $r \times i$ : **chute ohmique**, due à la résistivuté du circuit (distance entre les électrodes, pont salin, concentration de l'électrolyte support, ...). Une partie de l'énergie fournie par la pile est ainsi dissipée par effet Joule.


### II - Electrolyseur

## A/ Le procédé chlore-soude, un exemple d'électrosynthèse

On s'intéresse maintenant à l'exemple du procédé chlore-soude (1892) dont l'équation-bilan est :

$$(Na^+, Cl^-)_{(aq)} + H_2O_{(l)} = (Na^+, OH^-)_{(aq)} + \frac{1}{2}H_{2(g)} + \frac{1}{2}Cl_{2(g)}$$

Il s'agit d'une réaction non favorable thermodynamiquement. Pour la rendre possible, il faut appliquer une tension ou faire circuler un courant dans l'électrolyseur : on convertit de l'énergie électrique en énergie chimique.



Il se produit les demi-équations suivantes aux électrodes :

- à gauche :  $H_2O_{(I)} + e^- = \frac{1}{2}H_{2(g)} + OH_{(aq)}^-$  ( $E_3^\circ = -0.83$  V/ESH). Il s'agit d'une **réduction** et l'électrode est la **cathode**;
- à droite :  $\text{Cl}^-_{(aq)} = \frac{1}{2} \, \text{Cl}_{2(g)} + \text{e}^-$  ( $E_4^\circ = 1,36 \, \text{V/ESH}$ ). Il s'agit d'une **oxydation** et l'électrode est l'anode.

La cellule est en fonctionnement **récepteur**. Il faut faire attention aux branchements sur le générateur pour que les pôles de ce dernier permettent la circulation des électrons dans le bon sens.

Les compartiments anodique et cathodique sont **séparés** pour éviter la réaction spontanée des produits

On observe sur les courbes intensité-potentiel que le courant dans le circuit dépend de la tension U imposée. Si elle est inférieure à la différence de potentiel thermodynamique entre les deux compartiments, le courant est nul et l'électrolyse n'a pas lieu.


En réalité, il faut imposer plus que la différence de potentiel thermodynamique :

$$U(i) = e - \eta_c(i) + \eta_a(i) + r \times i \tag{5}$$

$$= \underbrace{E_{cat} - E_{an}}_{cf. \text{ courbes } i-E} - r \times i \tag{6}$$


(7)

Cette fois, le terme correspondant à la chute ohmique s'ajoute car une partie de l'énergie fournie par le générateur est dissipée dans le circuit par effet Joule.



# B/ Optimisation de l'électrosynthèse

Les surtensions dépendent du système électrochimique considéré, notamment du matériau d'électrode.



On choisit une anode en titane plutôt qu'en platine pour :

- abaisser la tension U à imposer;
- limiter l'oxydation parasite de l'eau.