```
Traitement d'un signal. Etude spectrale.
 vendredi 12 avril 2024
                                                                                                 Bibliographie: Poly Jéveny Reven.
 Niveau :
                   CPGE 2e année
                                                                                                                             · F. Cottet, Traitement du signal.
Prérequis: ALI, filtrage électronique, transformée de Fourier, Spectre (Haths) (fondam. harmonique)
                                                                                                                             - Duned, PSI-PSIX
                   (fonction transfert, diag. Bode,
   Chapitre précédent : Acquisition du signal
                          (Critère de Nyquist-Shannon)
              Transmission de signal onviprosente dans notre quotidien: Radio, télécommunications de façon générale.
                                                                                                                                                   Autre pb: basses fréquences - D grandes antennes
             Problème: Enormément de draines de codio donc comment détecter uniquement la radio souhaité?
                          Le Grâce à l'utilisation d'une modulation pais démodulation du signal.
      I/ Analyse de Fourier
    1) Décomposition en série de Tourier

\begin{cases}
\frac{1}{2} & \text{barmonique d'ordre } n \text{ (ordre } d = p^{od}) \\
\text{de période } T : f(t) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \alpha_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t) \right)
\end{cases}

                                        \forall n \ge 0 : \begin{cases} a_n = \frac{2}{T} \int_{-T}^{T} f(t) \cos(n\omega t) dt - (=0 \text{ s.i. } f \text{ impaire}) \\ b_n = \frac{2}{T} \int_{-T}^{T} f(t) \sin(n\omega t) dt - (=0 \text{ s.i. } f \text{ paire}) \end{cases}
                                        ou
                                           f(t) = C_{o} + \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \cos(n\omega t + \phi_{n}), \quad C_{n} = \left[\alpha_{n}^{2} + b_{n}^{27}\right], \quad \phi_{n} = t \alpha_{n}^{-1} \left(-\frac{b_{n}}{a_{n}}\right)
C_{n} = \alpha_{n} \frac{a_{n}^{2} + b_{n}^{27}}{a_{n}^{2}}, \quad \phi_{n} = t \alpha_{n}^{-1} \left(-\frac{b_{n}}{a_{n}^{2}}\right)
      2) Valeur efficace
                         avec \frac{1}{T} \int_{0}^{T} f^{2}(t) dt = \left(\frac{a_{0}}{2}\right)^{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_{n}^{2}}{2} + \frac{b_{n}^{2}}{2}\right) Théorème de Parseval
                                                      = C_2^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_n^2}{2^n} = C_n^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_n^2}{2^n}
       3 Spectre
             Exp.: Mesure fréquence fondamentale dioposon (Etre ou point ferêtrage -sur ordi via interface?
       Il fant l'infirité d'harmonique pour sestituer parfaitement un signal. En protique, sur n
       Indiofites to brong framaciffus
    II/ Traitement du signal
                 Transmission directe d'orde sonore impossible car plusieure problèmes:
         * [80; 20. 103] Hz: Bus possible de distinguer le signal des outres sur la nême plage de fréquence (ex.: 50Hz)
          * Taille des anternes ~ 1 = 1 kHz - 1 = 300km.
         · variation report at specification insufficient pour tout a sprong of at sistaler rocitation.
       . stalle. ook; ook; as noitelessors -
           1 Hodulation
                  Ségnal d'intérêt est utiliser pour moduser une des caractéristiques
        d'un signal porteur, de fréquence plus élevée.
         * Signal portour houte fraquence of: le portouse, p(+) = A, cos (upt)
         ( + Signal à transmattre s(+) = A cos(wx+)
   Lo On module en amplitude (AM) (150 kHz -> 26,1 HHz), largue portée et facile à créer et recevoir
                                                            Lide: 3 types de moderlation of Poly Jérény. + Spectres.
                              · fréquence (FH) (87,5 -> 108 HHZ), qualité sonore nieux, moins sonsible aux parosites
                                                     fomax = 15kHz
      Ex: Nodulation d'amplitude.
  Ajout de A : parmet de garder la fréquence f = at dans la spectre:
                  canal de transmission.
        Une fois le signal détecter, on veut le démoduler. On utilise pour ça la détection syndrone.
                                                                                         ou détecteur de crête
       2) Détection synchrone
                     Permet d'extraire un signal du bruit. En particulier, elle permet de mesurer de phose
                                                                   et l'amplitude du signal d'intérêt.
              Principe:
                              Signal bruité: Sb
                                                                                 Signal maximum quand ScetR
                                                                                 ont la mâme fréquence et même
                                                                                 phose.
                           Référence simusoidale: R
             Foire experience
             Démoderation d'amplitude
                                                   (Seule au programme de PSI)
                                                                                                  des outres démodulations - Poly Jérény.
           Ou subbose por bouponse councie
                                                          = cos(a+b) + cos(a-b) - sina sinb + sina sinb 
 = cos(a+b) + cos(a-b) - sina sinb + sina sinb 
 = cos(a+b) + cos(a-b) 
                                                                          EZAAZ (1+mcos(w+)) cosp
                                                                    on reprocre de fréquence du signel utile.
           of Breal p 208 ou Ballier p 294
  Conclusion: On a un comment faire une un signal harmonique mais comme on pout décomposer
```

les signaux périodiques en série de signaux harmoniques, ça marche pr des signaux

plus compleres. On vena tout ça expérimentalement en TP.