МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Студентка гр. 9383	 Карпекина А.А
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

Задание.

Шаг 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет такие же функции, как в программе ЛР 4, а именно:

- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h.
- 2) Если прерывание не установлено то, устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний. Адрес точки входа в стандартный обработчик прерывания находится в теле пользовательского обработчика. Осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания.

Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
- 2) При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.
- 3) Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
- 4) Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
- **Шаг 2.** Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидент- ный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
- **Шаг 3.** Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 4.** Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты

поместите в отчет.

Шаг 5. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого

также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.

Шаг 6. Ответьте на контрольные вопросы.

Сведения о функциях и структурах.

PRINT STR - печать строки

INTER - работа пользовательского прерывания

СНЕСК - проверяет, установлено ли пользовательское прерывание

CHECKUNL - проверка наличия ключа выгрузки

INTER LOAD - загрузка обработчика прерываний

INTER_UNLOAD - выгрузка обработчика прерываний

Выполнение работы.

1 шаг: Была написана и отлажена программа lb5.exe, который выполняет, данные в задании функции.

2 шаг: Была запущена программа lb5.exe. Обработчик прерываний работает успешно. Прерывание меня символы 'd', 'w', 'h' на '@', '%', '&' соответственно.

```
F:\>lb5.exe
Custom interrupt was loaded.
F:\>x&@jtxx@@
```

Рисунок 1 - Пример работы программы lb5.exe

3 шаг: Было проверено размещение прерывания в памяти.

```
F:\>lb3.com
Available memory: 643696 byte
Extended memory: 245920
MCB table:
Address: 016F PSP address: 0008 Size: 16 SC/SD:
Address: 0171 PSP address: 0000 Size: 64 SC/SD:
Address: 0176 PSP address: 0040 Size: 256 SC/SD:
Address: 0187 PSP address: 0192 Size: 144 SC/SD:
Address: 0191 PSP address: 0192 Size: 5040 SC/SD: LB5
Address: 02CD PSP address: 02D8 Size: 144 SC/SD:
Address: 02D7 PSP address: 02D8 Size: 643696 SC/SD: LB3
F:\>
```

Рисунок 2 - Вывод программы lb3.asm

4 шаг: Отлаженная программа была запущена еще раз - установленный обработчик прерываний определяется корректно.

```
F:\>lb5.exe
Custom interrupt is already loaded.
F:\>
```

Рисунок 3 - Пример повторного запуска программы lb5.exe

5 шаг: Была запущена отлаженная программа с ключом выгрузки '/UN' - вывелось сообщение о восстановлении стандартного обработчика прерываний. Была повторно запущена программа lb3.asm для проверки освобождения памяти от резидентного обработчика.

```
F:\>lb5.exe /un
Custom interrupt was unloaded.
F:\>lb3.com
Available memory: 648912 byte
Extended memory: 245920
MCB table:
Address: 016F PSP address: 0008 Size: 16 SC/SD:
Address: 0171 PSP address: 0000 Size: 64 SC/SD:
Address: 0176 PSP address: 0040 Size: 256 SC/SD:
Address: 0187 PSP address: 0192 Size: 144 SC/SD:
Address: 0191 PSP address: 0192 Size: 648912 SC/SD: LB3
F:\>
```

Рисунок 4 - Выгрузка резидентного обработчика

Ответы на вопросы.

1. Какого типа прерывания использовались в работе?

В работе использовались аппаратные(1Ch) и программные(21h, 10h) прерывания.

2. Чем отличается скан-код от кода ASCII?

Скан-код – это уникальное число, однозначно определяющее нажатую клавишу, в то время как ASCII – это код символа из таблицы ASCII.

Вывод.

В результате работы были исследованы возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

КОД ПРОГРАММЫ

```
lb5.exe
AStack SEGMENT STACK
DW 128 DUP(?)
```

AStack ENDS

DATA SEGMENT

 $IS_L\ DB\ 0$

IS UNL DB 0

STR_LOAD db "Custom interrupt was loaded.\$"

STR_LOADED db "Custom interrupt is already loaded.\$"

STR_UNLOAD db "Custom interrupt was unloaded.\$"

STR NOT LOADED db "Custom interrupt not loaded.\$"

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

PRINT_STR PROC NEAR

push ax

mov ah, 09h

int 21h

pop ax

ret

PRINT STR ENDP

INTER PROC FAR

```
jmp inter_start
inter_data:
     keep ip DW 0
     keep cs DW 0
     keep_psp DW 0
     keep ax DW 0
     keep ss DW 0
     keep_sp DW 0
     inter_stack DW 128 DUP(0)
     key DB 0
     sign DW 1234h
inter_start:
     mov keep_ax, ax
     mov keep_sp, sp
     mov keep_ss, ss
     mov ax, seg inter_stack
     mov ss, ax
     mov ax, offset inter_stack
     add ax, 256
     mov sp, ax
 push ax
 push bx
 push cx
 push dx
 push si
```

push es

```
push ds
      mov ax, seg key
      mov ds, ax
      in al, 60h
 cmp al, 20h
 je key_d
 cmp al, 11h
 je key_w
 cmp al, 23h
 je key_h
      pushf
      call dword ptr cs:keep_ip
     jmp inend
key_d:
      mov key, '@'
     jmp next
key_w:
      mov key, '%'
     jmp next
key_h:
      mov key, '&'
next:
      in al, 61h
      mov ah, al
     or al, 80h
```

```
out 61h, al
      xchg al, al
      out 61h, al
      mov al, 20h
      out 20h, al
print_key:
      mov ah, 05h
      mov cl, key
      mov ch, 00h
      int 16h
      or al, al
      jz inend
      mov ax, 0040h
      mov es, ax
      mov ax, es:[1ah]
      mov es:[1ch], ax
      jmp print_key
inend:
      pop ds
      pop es
      pop si
      pop dx
      pop cx
      pop bx
      pop ax
      mov sp, keep_sp
      mov ax, keep_ss
```

```
mov ss, ax
      mov ax, keep_ax
      mov al, 20h
      out 20h, al
      iret
INTER endp
iend:
CHECKL PROC NEAR
      push ax
      push bx
      push si
      mov ah, 35h
      mov al, 09h
      int 21h
      mov si, offset sign
      sub si, offset INTER
      mov ax, es:[bx + si]
      cmp ax, sign
      jne lend
      mov IS_L, 1
lend:
      pop si
      pop bx
```

pop ax

ret

CHECKL ENDP

CHECKUNL PROC NEAR

push ax

push es

mov ax, keep_psp

mov es, ax

cmp byte ptr es:[82h], '/'

jne cend

cmp byte ptr es:[83h], 'u'

jne cend

cmp byte ptr es:[84h], 'n'

jne cend

mov IS_UNL, 1

cend:

pop es

pop ax

ret

CHECKUNL ENDP

INTER_LOAD PROC NEAR

push ax

push bx

push cx

push dx

push ds

push es

mov ah, 35h

mov al, 09h

int 21h

mov keep_cs, es

mov keep_ip, bx

mov ax, seg INTER

mov dx, offset INTER

mov ds, ax

mov ah, 25h

mov al, 09h

int 21h

pop ds

mov dx, offset iend

mov cl, 4h

shr dx, cl

add dx, 10fh

inc dx

xor ax, ax

mov ah, 31h

int 21h

pop es

```
pop dx
     pop cx
     pop bx
     pop ax
     ret
INTER_LOAD ENDP
INTER_UNLOAD PROC NEAR
      cli
     push ax
     push bx
     push dx
     push ds
     push es
     push si
     mov ah, 35h
     mov al, 09h
     int 21h
     mov si, offset keep_ip
     sub si, offset INTER
     mov dx, es:[bx+si]
     mov ax, es:[bx+si+2]
     push ds
     mov ds, ax
```

mov ah, 25h

mov al, 09h

int 21h pop ds mov ax, es:[bx+si+4] mov es, ax push es mov ax, es:[2ch] mov es, ax mov ah, 49h int 21h pop es mov ah, 49h int 21h sti pop si pop es pop ds pop dx pop bx pop ax

INTER_UNLOAD ENDP

BEGIN PROC

ret

push ds

```
xor ax, ax
      push ax
     mov ax, data
     mov ds, ax
     mov keep_psp, es
     call CHECKL
     call CHECKUNL
     cmp IS UNL, 1
     je unload
     mov al, IS_L
     cmp al, 1
     jne load
     mov dx, offset STR LOADED
     call PRINT_STR
     jmp bend
load:
     mov dx, offset STR LOAD
     call PRINT_STR
     call INTER LOAD
     jmp bend
unload:
     cmp IS_L, 1
     ine not loaded
     mov dx, offset STR_UNLOAD
     call PRINT STR
     call INTER UNLOAD
```

```
jmp bend
```

```
not_loaded:
```

```
mov dx, offset STR_NOT_LOADED call PRINT_STR
```

bend:

xor al, al

mov ah, 4ch

int 21h

BEGIN ENDP

CODE ENDS

END BEGIN