Sysprep Tutorial

ΣΤΡ (ΕΠ) ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ιανουάριος 2022

Περιεχόμενα

1	Windows_PE	1
	1.1 Δημιουργία Αρχείων	1
	1.2 Εγκατάσταση σε USB	1
	1.3 Προεργασία για εφαρμογή Image	1
2	Προετοιμασία Συστήματος	1
3	Δημιουργία Image	2
4	Εφαρμογή Image	3
A′	Scripts	4
	A'.1 CreatePartitions-BIOS.txt	4
	A'.2 ApplyImage.bat	5

1 Windows PE

1.1 Δημιουργία Αρχείων

- 1. Ελέγχουμε ενα το PC μας έχει το ADK και το ADK Windows PE add-on εγκατεστημένο.
- 2. Ανοίγουμε το Deployment and Imaging Tools Environment ως διαχειριστής.
- 3. Τρέχουμε την εντολή copype για να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο των αρχείων του Windows PE.

```
copype amd64 C:\WinPE_amd64
```

1.2 Εγκατάσταση σε USB

- 1. Συνδέουμε ενα USB drive στο PC μας.
- 2. Ανοίγουμε το Deployment and Imaging Tools Environment ως διαχειριστής.
- 3. Τρέχουμε την εντολή MakeWinPEMedia με την επιλογή /UFD για να κάνουμε format και εγκατλασταση του Windows PE στο USB flash drive, specifying the USB key's drive letter:

MakeWinPEMedia /UFD C:\WinPE_amd64 P:


1.3 Προεργασία για εφαρμογή Image

- 1. Δημιουργούμε τον φάκελο Scripts στο Windows PE USB.
- 2. Αντιγράφουμε τα CreatePartitions-BIOS.txt και ApplyImage.bat στο φάκελο Scripts.
- 3. Δημιουργούμε τον φάκελο Images στο Windows PE USB.

2 Προετοιμασία Συστήματος

- 1. Κάνουμε update το σύστημα μας και εγκαθιστούμε όποια προγράμματα επιθυμούμε.
- 2. Πηγαίνουμε στο φάκελο C:\Windows\System32\Sysprep.

- 3. Τρέχουμε το sysprep.exe και επιλέγουμε τις παρακάτω επιλογές:
 - (α') Enter System Out-of-Box Experience (OOBE)
 - (β') Generalize
 - (γ') Shutdown



Σχήμα 1: System Preparation Tool Settings

3 Δημιουργία Image

- 1. Ανοίγουμε τη συσκευή που κάναμε sysprep χρησιμοποιώντας το Windows PE.
- 2. Εντοπίζουμε το γράμμα που έχει ο σκληρός δίσκος και το USB μας, αντικαθιστώντας στην παρακάτω εντολή το %DRIVE%: με τα γράμματα από C έως Z:

dir %DRIVE %:

3. Βελτιστοποιούμε το image για να μειώσουμε το χρόνο που χρειάζεται μια συσκευή για να εκκινήσει αφού εγκαταστήσουμε το image:

```
DISM /image:C:\ /optimize-image /boot
```

4. Κάνουμε capture το Windows partition:

```
DISM / Capture - Image / ImageFile: "D:\ Images\ Fabrikam.wim" / CaptureDir: C:\ / Name: Fabrikam
```

4 Εφαρμογή Image

- 1. Ανοίγουμε τη συσκευή που θέλουμς να εγκαταστήσουμε το Image χρησιμοποιώντας το Windows PE.
- 2. Εντοπίζουμε το γράμμα που έχει το USB μας, αντικαθιστώντας στην παρακάτω εντολή το %DRIVE%: με τα γράμματα από C έως Z:

```
dir %DRIVE %:
```

3. Καθαρίζουμε τον σκληρό δίσκο και φτιάχνουμε νέα partitions χρησιμοποιώντας το script CreatePartitions-BIOS.txt:

```
diskpart /s D:\Scripts\CreatePartitions.txt
```

4. Εγκαθιστούμε το image χρησιμοποιώντας το script ApplyImage.bat:

D:\Scripts\ApplyImage.bat D:\Images\Fabrikam.wim

A' Scripts

A'.1 CreatePartitions-BIOS.txt

```
rem == CreatePartitions-BIOS.txt ==
rem == These commands are used with DiskPart to
rem
       create three partitions
       for a BIOS/MBR-based computer.
rem
       Adjust the partition sizes to fill the drive
rem
       as necessary. ==
rem
select disk 0
clean
rem == 1. System partition ===========
create partition primary size = 100
format quick fs=ntfs label="System"
assign letter = "S"
active
rem == 2. Windows partition ===========
          a. Create the Windows partition ======
create partition primary
rem ==
          b. Create space for the recovery tools
rem
          ** Update this size to match the size of
             the recovery tools (winre.wim)
rem
             plus some free space.
rem
shrink minimum=650
          c. Prepare the Windows partition =====
format quick fs=ntfs label="Windows"
assign letter = "W"
rem == 3. Recovery tools partition ========
create partition primary
format quick fs=ntfs label="Recovery"
assign letter = "R"
set id = 27
list volume
exit
```

A'.2 ApplyImage.bat

```
rem == ApplyImage.bat ==
rem == These commands deploy a specified Windows
       image file to the Windows partition, and
rem
   configure
       the system partition.
rem
                 ApplyImage WimFileName
rem
rem
       Example: ApplyImage E:\Images\ThinImage.wim ==
rem == Set high-performance power scheme to speed
   deployment ==
call powercfg /s 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c
rem == Apply the image to the Windows partition ==
dism / Apply-Image / ImageFile:%1 / Index:1 / ApplyDir:W:\
rem == Copy boot files to the System partition ==
W:\Windows\System32\bcdboot W:\Windows /s S:
:rem == Copy the Windows RE image to the
        Windows RE Tools partition ==
md R:\Recovery\WindowsRE
xcopy /h W:\Windows\System32\Recovery\Winre.wim R:\
   Recovery \ Windows RE \
:rem == Register the location of the recovery tools ==
W:\Windows\System32\Reagentc / Setreimage / Path R:\
   Recovery \ Windows RE / Target W: \ Windows
:rem == Verify the configuration status of the images.
W:\Windows\System32\Reagentc /Info /Target W:\Windows
```