PrettyGF 马甲▼ 快捷导航▼ 任务 消息 提醒 查看新帖 高级搜索 **D** beta

る首页 ▲资讯 ●论坛 兪家园 X 苹果 🧦 技术 # Win10



### Win7 64位旗舰版下载系统工具主题

论坛汇聚Win7系统下载激活工具主题 Win7系统下载|主题|优化|桌面|激活|小白必读



### Win8.1系统下载中文版平板电脑主题

Win8.1平板电脑中文版系统下载尽在Win8论坛 Windows8.1下载|主题|激活|新手宝典|必备软件



### Win10正式版系统下载主题平板

重定义Modern UI,打造完美Windows全新体验 Windows10下载|安装|新手宝典|必备软件



请输入搜索内容

本版■

u盘 U盘 无线网卡 网卡 移动硬盘 摄像头 cad 游戏 windows 2003 读卡器 触摸屏 侦探柯南 solidworks 古剑 升级 睡眠 唤醒 迅雷 激活

🦍 > 论坛 > 国内权威黑苹果论坛 - DIY你的苹果系统 > macOS Sierra > ssdtPRGen.sh的简单标准的用法(另外纠正一个论坛一个普 ...

发表新帖

回复本帖

4 返回列表 1 2 3 4 5 6

繁體版

查看: 13359 | 回复: 178

楼主

复制 电梯直达

a1379388505





## 66th

UID 656272 帖子 1906 PB币 272 抽盃 0 技术 224 活跃 1153



发表于 2016-10-6 19:43:51 | 只看该作者 | 倒序浏览

本帖最后由 a1379388505 于 2017-8-7 15:17 编辑

[原创内容] ssdtPRGen.sh的简单标准的用法(另外纠正一个论坛一个普遍的错误的ssdtPRGen.sh用法)

# 正确的应该是:

ssdtPRGen.sh生成的SSDT是一个简化的完整的SSDT文件,这个文件就可以独立使用,不需要再另行提取ssdt更不需要其他 ssdt文件辅助!!不应该是只替换原来cpupm文件头的这一个,而是应该全部替换。

也就是不管你的原来提取到多少个ssdt.aml文件!如果你用了ssdtPRGen.sh,就只需要"~/Library/ssdtPRGen/ssdt.aml"这一 个文件!!

\_\_\_\_\_\_

ssdtPRGen.sh的简单标准的用法:

1. 获取最新的ssdtPRGen.sh

curl -o ~/ssdtPRGen.sh https://raw.githubusercontent.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh/Beta/ssdtPRGen.sh

复制代码

2. 提升执行权限

01. chmod +x ~/ssdtPRGen.sh 复制代码

3. 运行ssdtPRGen.sh

01. ~/ssdtPRGen.sh 复制代码

- 对,没错什么参数都不需要全程自动完成,除非你的cpu不在支持列表会报错,才需要手动输入参数来控 制,有需要的自己查看置顶教程。
- 4. 两个提示都输入"N"
- 5. Finder>前往>前往文件夹

01. ~/Library/ssdtPRGen 复制代码

6. 这个目录下的"ssdt.aml"就是需要的文件 直接拷贝到"EFI/CLOVER/ACPI/patched"并删 掉"EFI/CLOVER/ACPI/patched"下所有其他的ssdt文件

- 7. Clover Configurator > Acpi > DropOEM 打勾
- 8. Clover Configurator > Acpi > 右下角 SortedOrder 只添加一条"ssdt.aml"

\_\_\_\_\_

## 说明:

A, 第5步说明:文件夹内应有3个文件夹和一个"ssdt.aml"和一个"ssdt.asl"文件, 如果只有"ssdt.asl"没有"ssdt.asl"没有"ssdt.asl"没有"ssdt.asl" 错。。。参照置顶帖dsdt排错自己研究,这里不赘述。

B, 如果第3步运行报错 才需要尝试:

```
~/ssdtPRGen.sh -target 2
复制代码
```

最后数字"2"就是CPU核心:

- 0 = Sandy Bridge
- 1 = Ivy Bridge
- 2 = Haswell
- 3 = Broadwell
- 6,7代cpu依此类推。
- C, 获得帮助

```
01. ~/ssdtPRGen.sh -h
    复制代码
```

ssdtPRGen.sh v0.9 Copyright (c) 2011-2012 by † RevoGirl v6.6 Copyright (c) 2013 by † Jeroen v20.4 Copyright (c) 2013-2016 by Pike R. Alpha

Bugs > https://github.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh/issues <

```
Usage: ./ssdtPRGen.sh [-abcdefghiklmnoprsutwx]
    -acpi Processor name (example: CPU0, C000)
    -bclk frequency (base clock frequency)
    -board-id (example: Mac-F60DEB81FF30ACF6)
     -cpus number of physical processors [1-4]
     -debug output [0-3]
```

0 = no debug injection/debug output

1 = inject debug statements in: ssdt.dsl

2 = show debug output

3 = both

-developer mode [0-1]

0 = disabled - Use files from: /Users/sunhongzhan/Library/ssdtPRGen

1 = enabled - Use files from: /Users/sunhongzhan

-extract ACPI tables to [target path]

-frequency (clock frequency)

-help info (this)

-Ifmode, lowest idle frequency

-logical processors [2-128]

-mode script mode [normal/custom]:

normal – Use ACPI/IOREG data from the host computer custom – Use ACPI data from: /Users/sunhongzhan/Desktop

: /Users/sunhongzhan/Desktop

-model (example: MacPro6,1)

-open the previously generated SSDT

-processor model (example: 'E3-1285L v3')

-show supported board-id and model combinations:

Sandy Bridge Ivy Bridge

Haswell Broadwell

Skylake

Kabylake

-target CPU type:

0 = Sandy Bridge

1 = Ivy Bridge 2 = Haswell

3 = Broadwell

4 = Skylake

5 = Kabylake

-turbo maximum (turbo) frequency:

6300 for Sandy Bridge and Ivy Bridge

8000 for Haswell, Broadwell and greater

-tdp [11.5 - 150]

-compatibility workarounds:

0 = no workarounds

1 = inject extra (turbo) P-State at the top with maximum (turbo) frequency + 1 MHz

2 = inject extra P-States at the bottom

-xcpm mode:

- 0 = XCPM mode disabled
- 1 = XCPM mode enabled
- D, 如果还是不行, 那么一般就是CPU型号不在ssdtPRGen.sh的支持列表

解决方案参照syscl大的帖子:

http://bbs.pcbeta.com/viewthread-1585347-1-1.html

(不过这个帖子中可能存在一个错误,就是ssdtPRGen.sh生成的那个ssdt就是<mark>一个简化的完全版的ssdt 不</mark>再需要其他ssdt文件 仅此一个就可以)

E,ssdtPRGen.sh生成的SSDT是一个简化的完整的SSDT文件,这个文件就可以独立使用,不过毕竟是简化版,有条件的也可以把自己提取的跟生成的做一个整合,只是没有验证过这样到底是更好还是更差。


\_\_\_\_\_

检测自己的cpu变频情况除了用工具查看


还可以用geekbench跑个分 然后去geekbench网站找同cpu跑分对比或者进入windows跑个分对比一下。

其实我的cpu(i5 2557m)不加ssdt看变频日志已经全部达到,但是跑分就是不高。。。

没有ssdt跑分



ssdtPRGen.sh简化版的ssdt后



-----

## 2017年8月更新:

以上方法只是制作出一个具有完整功能的又不带其他任何功能的ssdt!

少部分人的电脑ssdt比较复杂,还有显卡什么的东西在里面 就需要自己补充进去或者另寻他法了!!





查看全部评分 kfc0013







