MsgSrv V1 PHP Extension API DOC

V1.0.0 Released

msgsrv 扩展是基于 PHP 的扩展标准使用 Zend 以及标准 C API 开发,用于为 PHP 提供快速方便连接 msgsrv 并使用 msgsrv 服务;该版本基于 msgsrv v1 版本协议实现,提供简单的 API 使用规则。总体操作分为两步:

- 1. 建立连接
- 2. 发送或请求操作
- 3. 关闭连接

具体操作 API 在后面的内容会讲解。

方法摘要

1 建立连接

msgsrv_open — 创建一个与 msgsrv 的链接。

说明:

resource|bool **msgsrv_open** (string \$host, int \$port, string \$appname, string \$username, string \$passwrod)

完成连接到 msgsrv 并自动登陆到 msgsrv。

参数:

<u>host</u>

msgsrv 所在的地址。

port

msgsrv 所在计算机监听端口。

appname

当前连接在登陆 msgsrv 认证时提交。

username

当前连接在登陆 msgsrv 认证时提交使用的 username。

passwrod

当前连接在登陆 msgsrv 认证时提交使用的 password。

返回值:

如果成功则返回一个 msgsrv 连接标识,或者在失败时返回 FALSE。

范例:

```
<?php
$link = msgsrv_open('localhost', 6004, 'PHP', 'PHP');
if (!$link) {
    die('Could not connect: ' . msgsrv_last_error());
}
echo 'Connected successfully!';
msgsrv_close($link);
?>
```

2 发送消息

```
msgsrv_send — 发送消息。
```

说明:

bool **msgsrv_send** (string \$target, string \$cmd, string \$content, resource \$link) 通过 msgsrv 连接发送消息。

参数:

target

目标 app 名。

cmd

发送消息命令。

content

发送消息内容字段。

<u>link</u>

通过该 msgsrv 连接发送消息。

返回值:

发送成功则返回 TRUE, 失败返回 FALSE。

范例:

```
<?php
$link = msgsrv_open('localhost', 6010, 'PHP', 'PHP');
if (!$link) {
    die('Could not connect: ' . msgsrv_last_error());
}
echo 'Connected successfully!';
if (msgsrv_send("root", "command", "content", $link) == FALSE) {
    echo 'message send failed! ' . msgsrv_last_error();
    exit();
}
echo 'message sent!';
msgsrv_close($link);
?>
```

3 接收消息

```
msgsrv_receive — 接收消息。
```

说明:

bool **msgsrv_receive**(function \$callback [, long \$timeout [, resource \$link]]) 通过 msgsrv 连接主动接收消息,该方法不能关联到消息所属请求。

参数:

callback

本次接收请求结果回调处理函数,可以使函数名,可以是函数定义。

timeout

等待请求结果返回超时时间,单位 ms, 默认值为 php.ini 中配置的 msgsrv.request_timeout 参数。

Link

制定尝试接收该连接的消息,不传递则尝试接收当前页面所有连接的消息。

返回值:

接收成功则返回 TRUE, 失败返回 FALSE。

回调函数范例:

```
function($status, $source, $command, $content, $link) {
   if ($status != 1) {
       echo 'Response:' . $source . $command . $content;
   } else {
       echo 'Request failed!' . $status;
   }
}
备注说明:
$status: 本次请求状态。(<u>参考</u>)
$source: 消息发送方
$command: 消息命令字段
$content: 消息内容字段
$link:请求对应的 msgsrv 连接
范例:
<?php
$link = msgsrv_open('localhost', 6004, 'PHP', 'PHP', 'PHP');
if (!$link) {
    die('Could not connect: ' . msgsrv_last_error());
echo 'Connected successfully!';
if (msgsrv_send("root", "echo", "content", $link) == FALSE) {
   echo 'message send failed! ' . msgsrv_last_error();
   exit();
}
echo 'message sent!';
if (msgsrv_receive(function() { }, 5000, $link) == FALSE) {
   echo 'message send failed! ' . msgsrv_last_error();
}
msgsrv_close($link);
?>
```

4 请求消息

}

```
msgsrv_send — 发送消息。
说明:
array|bool msgsrv_request ( string $target, string $cmd, string $content,
resource $link[, long $timeout])
通过 msgsrv 连接发送消息。
参数:
target
目标 app 名。
cmd
发送消息命令。
content
发送消息内容字段。
link
通过该 msgsrv 连接发送消息。
timeout
等待请求结果返回超时时间,单位 ms, 默认值为 php.ini 中配置的 msgsrv.request_timeout 参数。
返回值:
发送成功则返回消息对象数组,请求失败返回 FALSE。
范例:
<?php
$link = msgsrv_open('localhost', 6010, 'PHP', 'PHP', 'PHP');
if (!$link) {
   die('Could not connect: ' . msgsrv_last_error());
}
echo 'Connected successfully!';
if (($response = msgsrv_request("root", "Echo", "content", $link)) == FALSE) {
   echo 'request failed! ' . msgsrv_last_error();
}
var_dump($response);
msgsrv_close($link);
?>
结果范例:
array(3) {
 ["appname"]=>
 string(15) "root.e.f6.M6010"
 ["command"]=>
 string(4) "Echo"
 ["content"]=>
 string(138) "content"
```

5 错误信息

msgsrv_last_error — 返回最新的异常的错误码。

说明:

int msgsrv_last_error (void)

返回最近操作失败的错误码,详细定义参考附录。

返回值:

返回最近操作失败的错误码,详细定义参考附录。

6 关闭连接

msgsrv_close - 关闭指定 msgsrv 连接。

说明:

void msgsrv_close (resource \$link)

通过 msgsrv 连接发送消息。

参数:

Link

需要关闭的 msgsrv 连接。

注:扩展在每个请求处理完后会自动关闭连接,但是还是建议在连接不再使用的时候及时调用该方法关闭连接。

安装配置

1 参数配置

msgsrv.debug

开启调试模式[1 开启, 0 关闭(默认)]。开启调试模式后,扩展将通过 syslog 记录所有通信报文。

msgsrv.read_buffer_size

设置扩展读缓冲区大小,单位 byte, 默认 1024。设置合理的 socket 读缓冲区大小有助于性能优化。

msgsrv.request_timeout

配置扩展 msgsrv 请求时默认超时时间,单位 ms, 默认 30000ms。请求超时也可以在使用 msgsrv_request 函数时通过 timeout 指定,若未指定将会使用这里配置的时间。

msgsrv.read_timeout

扩展每次尝试读取一条 msgsrv 协议时的超时时间,单位 ms,默认 30000ms。该参数会和 msgsrv_request 中的 timeout 时间配合使用,。

msgsrv.select_timeout

指定底层 socket 每次 select 超时时间,单位 ms, 默认 1000ms。

2 安装并启用扩展

在 php.ini 中添加如下配置:

```
; configuration for php msgsrv module extension=msgsrv.so
```

在 php.ini 中添加 msgsrv 参数如下:

```
[msgsrv]
msgsrv.debug = 1
msgsrv.read_buffer_size = 1024
msgsrv.request_timeout = 20000
msgsrv.select_timeout = 1000
msgsrv.read_timeout = 1000
```

所有都配置好后,保存配置然后重启 apache 即可。

3 验证安装成功

以上安装完成后,通过查看 phpinfo 找到 msgsrv 相关配置正常显示即安装成功,如下图:

msgsrv

Version	1.0.0 (Release)	
Released	2013-10-30	
Authors	007ka 'www.007ka.com' (lead)	

Directive	Local Value	Master Value
msgsrv. debug	1	1
msgsrv.read_buffer_size	1024	1024
msgsrv.read_timeout	1000	1000
msgsrv.request_timeout	20000	20000
msgsrv.select_timeout	1000	1000

附录

错误码定义

类型	结果码	描述
通用	0	没有错误
	3111	套接字读错误
	3112	套接字读取超时
	3113	套接字写错误
	3501	扩展内部错误
登陆	3002	收到无效数据包
	3003	MsgSrv 登陆认证失败
	3004	MsgSrv 返回错误
	3101	套接字创建失败
	3102	套接字连接失败
	3103	套接字出现未知错误
发送/请求	3404	目标 App 未连接

回调函数状态定义

类型	结果码	描述
通用	1	接收成功
失败	0	没有连接可用(在未指定 msgsrv 连接时返回)
	-1	连接已关闭
	-2	读取结果返回超时
	-3	套接字读取错误
	-4	扩展内部错误
	-5	目前 App 未找到
	-6	MsgSrv 返回错误