- 1、合约的本质是:在合适的条件下触发交易。
- 2、局部变量(本地变量)包括:函数中的变量、输入参数和输出参数。
- 3、构造函数(constructor): 在合约创建时,调用相关代码完成初始化。构造函数不支持重载,在构造函数中不能使用 this,因为其还不存在。然后,构造函数最好不要带参数,默认用 public 修饰,用 internal 修饰时,合约为抽象合约。
- 4、solidity 注释:

```
单行注释: //......
多行注释: /**
*/
```

用户文档: 直接在方法上使用多行注释或使用单行注释时用三个反斜杠

```
/// 3 斜杠用户文档
```

```
function threeSlashUserDoc() public pure{
}

/**

* 多行注释用户文档

*/

function multipleUserDoc() public pure{
}
```

开发文档: 需要加一些注释标签,也有两种方式,多行注释或三斜杠

```
/// @param id 参数说明
/// @dev 方法说明
/// @return 返回值说明
function threeSlashDevDoc(uint8 id) public pure returns(bool){
    return id > 0;
}
/**
```

- *@param id 参数说明
- * @dev 方法说明

*@return 返回值说明

*/

function multipleDevDoc(uint8 id) public pure returns(bool result) { result = id > 0; }

A CHANGE	表 9.2 Solidity文档注释标	· 签
主释标签	描述	使用范围
@title	合约描述内容	contract, interface
@author	合约作者	contract, interface, function
@notice	向用户解释合约、接口、函数功能	contract, interface, function
@dev	向开发者说明一些细节	contract, interface, function
T @param	函数参数说明	function
@return	函数返回值说明	function

5、Solidity 运算符优先级

首先来看 Solidity 支持哪些运算符,这些运算符的优先级是怎样的。如表 9.3 所示为 Solidity 中的运算符优先级。左边第一列是运算符的优先级,优先级高的运算符先进行运 算,优先级相同时从左往右依次计算。 表 9.3 Solidity运算符优先级 优 先 级 说 符 前置自增自减 ++, -new 表达式 new <typename> 数组下标访问 <array>[<index>] 成员访问 <object>.<member> 函数调用 <func>(<args...>) 括号表达式 (<statement>) 后置自增自减 ++, --一元运算符+,-+,delete 一元运算符delete 2 逻辑非 (NOT) 按位取反 (NOT)

优先级	说 明	符	号
3	乘方	**	alme
4	乘法、除法、求余	*,/,%	Complete Co.
5	加法、减法	+,-	witness.
6	移位运算	<<,>>>	93500
7	按位与 (AND)	&	
8	按位亦或 (XOR)	^	-
9	按位或 (OR)	A Market	
10	大小比较运算符	<,>,<=,>=	
11	等值比较运算符	==, !=	
12	逻辑与 (AND)	&&	
13	逻辑或 (OR)	-	100000
14	三目运算符	<conditional> ? <if< td=""><td>-true> : <if-false></if-false></td></if<></conditional>	-true> : <if-false></if-false>
15	赋值运算符	=, =, ^=, &=, <<=, >>=, +=, ==, *=, /=, %=	古马克勒宁族 夏以 . 相一本3
16	逗号操作符	A STATE OF LAND	11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

6、控制结构

不支持 Switch、goto

7、可见性修饰符

Public 类型的状态变量和函数:本合约、外部合约、子合约都可以访问。

Internal 修饰时状态变量,外部和子合约都可以访问,其修饰的函数,只能在合约内访问。

Private 修饰的状态变量和函数,都只能在合约内部访问,子合约和外部都无法访问。

External 只能用于修饰函数,在合约内部不能直接调用,如果使用,则this.的方式,合约外部可以调用。

Constant 修饰状态变量,该变量为常量。

View 修饰函数,替换 constant,不修改状态变量,不管函数中有没有修改状态变量的语句。

Pure 就是函数,既不修改也不读取状态变量。

8、数据类型

值类型: 当用在函数参数或者赋值的时候,始终执行的都是复制操作。

引用类型: 当用在函数参数或者赋值的时候,不一定都是赋引用。根据数据位置的不同有可能执行的是复制操作,也可能是赋引用。

布尔类型不支持其他类型显式或隐式的转换成布尔类型。

布尔类型在||和&&运算时的短路运算规则。


9、字符串字面量

字符串字面量用单引号或双引号,支持转义字符,是一个动态字节数组,按字节存放,存储 UTF-8 编码。如:

/n:

/xNN:表示十六进制,在内存中存放的也是十六进制

/uNNNN: Unicode 的码位,



10、十六进制字面量

使用 hex 关键字作为前缀的字符串字面量,必须是十六进制格式。如: Hex "7e7d"

\x 只能表示一个字节, hex 可以表示多个字节。

11、枚举类型(enum)

枚举类型可以强制转换成整型,但不能隐式的转换。

12、映射 (mapping)

定义方式: mapping(key → value)

Key: 除了 mapping、动态数组、合约、枚举、结构体之外的所有类型。

Value: 可以是任何类型

如果 key 存在,则获取对应的值

如果 key 不存在,则获取的值为对应 value 类型的零值。

Mapping 只能用于状态变量,或者 internal 函数的 storage 标注类型的引用。

13, struct

Struct 不能作为参数,作为返回值也只能在 internal 函数中结构体赋值有两种方式:一,按定义的顺序传入参数,二:{}包裹起来,指定每一个元素对应的值。

14、以太坊地址

账户地址:

合约地址:

Transfer 函数会抛出异常, send 函数不会抛出异常, 只返回 false。

一个合约最多可以有一个不命名的函数,其没有参数,也没有返回值。

回退函数(fallback): 当交易发送以太币给合约却不调用合约内的任何方法时,回退函数就被执行了。如果此种情况下,没有回退函数,合约就会抛出异常。

没有回退函数的合约:可以作为挖矿收益的地址和合约析构函数退回的以太币。

/**

*@dev 使用 call 和函数签名的方式调用 add 函数,附带参数

```
function testCallAddTwo(ToCallContract tec) public returns(bool) {
    return address(tcc).call(bytes4(keccak256 ("add(uint8,uint8)")),1,2);
    }

/**

*@dev 测试直接通过函数名方式

*/

function testCallAddFour(ToCallContract tec) public returns(bool) {
    return address(tcc).call("add",1,2);
    }
```

15、函数类型

Msg.data 的前 4 个字节就是函数签名,计算函数签名是,数据类型的别名需要转换成相应的类型,如: uint 换成 uint256.

Function (uint8) pure returns (uint8) f

红色部分是类型,f是该函数类型的一个变量

16、数据类型转换

隐式转换:一般是低类型向该类型转换,至于存放在高字节还是低字节, 那是另外一个问题。

显式转换:大类型转换成小类型,或不同类型之间转换,通常是固定大小字节数组之间的转换,保留低位数据

使用var不定义类型,根据值进行类型推断,会引起隐式类型转换问题:

- 1、不能定义数组和 mapping
- 2、不能定义函数参数
- 3、不能定义状态变量

18、delete 运算符

把变量重置为默认值。对于固定长度数组和动态长度数组,操作结果还 是有区别。

固定长度数组:长度保持不变,数据重置

动态长度数组:长度重置为0

对于 mapping: 无效操作,如:delete idName,会得到一个警告。但可以

作用在一个指定的 key 上,如:delete idName[key],将对应值重置。

Struct: 重置结构体中的每一个元素。

19、EVM 结构:

易变得数据区:

不变的数据区:代码和 storage

20、事件

事件被调用时,事件的参数被记录到交易日志中,与合约关联,永久存储在链上,但日志和事件在合约中不能被访问。

与事件相关的关键词:

Emit: 触发一个事件

Anonymous: 标注事件,表示不把事件签名作为第一个主题,所以被其标注的事件最多可以有 4 个 indexed 参数。

Indexed: 标注参数,指定还参数会创建一个主题,作为索引。

event LogEvent(string indexed first, uint indexed seconde, uint8 third, uint8 indexed fourth);

event LogAnonymousEvent(string indexed first,uint indexed seconde,uint8 third,uint8 indexed fourth) anonymous;

主题:把事件索引化的数值,只要触发一个事件,就生成一个或多个主题,最多可以有4个。

第一个主题:事件签名

剩下 3 个主题:索引化的参数数值,如果是字符串、字节数组或数组,则主题是其 keccak256 哈希值。

21 log 函数

Log0、log1、log2、log3、log4 五个函数都是 anonymous,第一个参数是非 indexed 参数。

22.以太币单位

常用范围有三个: ether、Gwei、wei。'

23、错误处理

Assert 断言函数,程序执行计算后,检查结果是否符合预期。

Require 一般是用于检查前置条件,有两个重载函数,一个不带错误信息的,另一个可以传递条件不满足的错误信息。

Revert,用于错误处理的函数。有两个重载函数

24、ABI 编码

合约 ABI(Application Binary Interface),应用二进制接口,

表 12.6 函数ABI结构	
属性	说明
type	function或者constructor可以省略
name	函数名称
constant	如果为true,那么函数不能修改区块链状态
payable	默认false, 如果为true表示可以接收以太币
stateMutability	pure、view、constant、nonpayable、payable之一
inputs	对象数组,对象包含两个属性,即name和type属性
outputs	对象数组,对象包含两个属性,即name和type属性

属性	说 明
type	始终为event
name	事件名称
inputs	对象数组,对象包含3个属性, name、type与indexe
anonymous	如果事件使用了anonymous修饰符

至表 12.9 所示为 Solidity 中的数据类型分类,表 12.7 为基本类型,表 12.8 为固定大小数组类型,表 12.9 为非固定大小类型。

表 12.7 基	本类型
----------	-----

类 型	说明
uint <m></m>	M位无符号整数,0 <m<=256&&m %="" 8="=0</td"></m<=256&&m>
int <m></m>	M位有符号整数,0 <m<=256&&m%8==0< td=""></m<=256&&m%8==0<>
address	等价于uint160
uint,int	uint256,int256的同义词或者说别名
bool	等价于uint8,被限制为0和1
fixed <m> x<n></n></m>	M位无符号定点数,8 <= M <= 256 && M % 8 == 0 && 0 < N <= 80
ufixed <m> x<n></n></m>	M位有符号定点数,8 <= M <= 256 && M %8 == 0 && 0 < N <= 80
fixed,ufixed	fixed128x18与ufixed128x18的别名
byte <m></m>	M字节二进制类型,0 <m<=32< td=""></m<=32<>
function	20字节地址加上4字节函数selector,编码之后等同byte24

表 12.8 固定大小数组类型

类 型	说明
<type>[M]</type>	M个元素的固定大小数组
	表 12.9 非固定大小类型

类 型	说明
bytes	动态大小字节序列
string	动态大小使用UTF-8编码的Unicode字符串
<tvne>[]</tvne>	可变大小数组

另外,多个类型还可以组合为一个元组,使用小括号包裹,元素使用逗号分隔: (T1,T2,...Tn)其中 n>=0

元组中可以包含元组,也可以包含数组,也可以不包含任何元素(当 n=0 的情况)。

Solidity 数据类型分类: 1、动态类型

2、静态类型

表 12.10 中为动态类型,其余都是静态类型。

类 型	说明
bytes	动态大小字节数组
string	字符串
T[]	对于任意类型T,T[]都属于动态类型
T[n]	T是动态类型T[n]才为动态类型, n>=0
(T1,T2,T3Tn)	只要元组中有动态类型, (T1,T2,T3Tn)就是动态类型

类型型	编码方式
uint <m></m>	value对应的大端(即低地址放高字节,高地址存放低字节)十六进制编码高位(左边)填充0字节 3619
int <m></m>	value对应的补码,高位(左边)填充ff(负数)或者0字节(正数)
address	等同于uint160
bool	等同于uint8,如果是true则对应uint8的1,如果是false则对应0
bytes	字节长度len当作uint256编码,连接上value的编码,低位填充
string	string使用UTF-8编码,然后按bytes的方式编码
bytes <m></m>	value尾部填充0字节
fixed <m>x<n></n></m>	X * 10**N对应int256的编码
fixed	等同于fixed128x18
ufixed <m>x<n></n></m>	X * 10**对应uint256的编码
ufixed	等同于ufixed128x18

25、ABI 编码应用

的 0 字节为 32 字节的倍数。

ABI 是用来与合约进行交互的标准方式。简单的讲,就是调用合约时,数据编码和解码的规则。在 remix 中,调试面板中的 input 显示的内容就是数据的 ABI 编码结果。

26、函数重载

合约中可以有同名的函数,但输入参数必须有不一样的地方,返回参数不能用 于判定函数重载。如下所示:

function overloadFunction(uint8 num) public pure { }

function overloadFunction(uint256 num) public pure {}

调用重载函数时,应注意类型转换的问题。

27.new 关键字

New 可以用来创建合约,属于创建合约的合约。也就是说,使用 eth_getCode 方法得不到合约的代码,

28、数据位置

每一个复杂的数据类型,都有一个额外的标注,叫数据位置,表示数据是在 memory 或 storage 中,它关系到变量之间的赋值行为,必须显式的声明。

函数参数,包括输入和输出参数,都是 memory,存储在 EVM 的 memory 中。函数局部变量都是 storage;状态变量必须是 storage。

0x00-0x3f(64 字节): 哈希方法的暂存空间

0x40-0x5f(32 字节): 当前分配的内存大小(又名空闲内存指针),也就是下一个分配空间的开始位置。

0x60- 0x7f (32 字节): 存放动态 memory 数组的初始值。也就是说, memory 存储数据是从 0x80 开始的。

Storage 标注的变量会存储在 EVM 的 storage 区域,在交易执行后写入合约的 storage 中,storage 标注的变量有两种存储格式:

一、mapping 和动态大小数组。

- 1、对于 Bytes 和 string,存储方式比较简单,长度小于 31 字节时,slot 中高位存数据,低位存放长度值的 2 倍;长度超过 32 字节时,对应 slot中存放 2*length+1,数据存放在 keecak256(slot)中,
- 2、对于动态数组 T[], slot 中存放元素个数,数据在 keecak256(slot)中,左填充。
- 3、对于 mapping,对应的 slot 中没有存储值,数据存储在 keecak256(key+slot)的位置,key 是键,+表示拼接。注意拼接顺序。

二、静态大小类型变量

- 1、存储槽中的第一个项以低位对齐方式存储。
- 2、值类型仅使用存储它们所需的字节数。
- 3、如果值类型不适合存储槽的剩余部分,则将其存储在下一个存储槽中。
- 4、结构和数组数据总是从一个新的槽开始,它们的项目根据这些规则被紧 密地打包。
- 5、结构体或数组数据之后的项目总是开始一个新的存储槽。

29、calldata 数据位置

只用于 external 函数的输入参数,既不能修改也不能持久化。

很多操作会因为数据位置有限制,所以这里我们先对 Solidity 数据位置的这些限制做一些总结。首先我们做一个定义,把一个函数的传入参数称为入参,函数的返回参数称为出参,那么得到结论,强制数据位置类型:

- 可见性为 external 的函数入参的数据类型(Data Location)必须是 calldata 类型。
- 状态变量的数据位置(Data Location)类型必须是 storage 类型。(回想一下什么是状态变量)

默认数据类型:

- 一个函数的入参和出参的数据位置(Data Location)类型默认是 memory 类型。 (external 函数的入参除外,因为强制为 calldata 类型)
- 除了入参和出参之外(上一条)的所有局部变量的数据位置(Data Location)类型 默认为 storage。(回想一下什么是局部变量)

30、函数修改器

- 1、用于前置条件检查,
- 2、后置的一些清理工作

多个函数修改器在一个函数中时,在_之前的部分,执行顺序时从左往右;在_z 之后的部分,执行顺序从右向左。

31、合约继承

Solidity 合约继承使用 is 关键字,合约在区块链上部署时,只部署一个合约,子 合约会将父合约的代码复制到创建的合约中

向父级合约传递参数有两种参数:

- 1、继承时传递参数,contract LevelTwoOne is LevelOne(2)
- 2、构造函数中传递,contract LevelTwoTwo is LevelOne{

```
constructor() LevelOne(31) public {
```

多重继承:

contract LevelThreeOne is LevelOne,LevelTwoOne,LevelTwoTwo{
}

后面的合约会重写前面合约中的同名函数,所以被继承的合约应该写在前面。

33、super 关键词

Super代表继承链中的上一个。

34、抽象合约

如果合约中有方法没有实现,那么他就是抽象合约。如果一个合约继承了一个

抽象合约而没有实现其中的方法,也会标记为抽象合约。

35、接口合约

接口中不能有任何实现了的方法,而抽象合约中可以有实现了的方法,此外,接口还有一些限制:

- 1、不能继承其他合约与接口
- 2、不能定义构造函数
- 3、不能定义变量
- 4、不能定义结构体
- 5、不能定义枚举

```
interface Token {
    function totalSupply() external view returns (uint);
    event Transfer(address indexed _from, address indexed _to, uint _value);
}
```

抽象合约而没有实现其中的方法,也会标记为抽象合约。

35、接口合约

接口中不能有任何实现了的方法,而抽象合约中可以有实现了的方法,此外,接口还有一些限制:

- 1、不能继承其他合约与接口
- 2、不能定义构造函数
- 3、不能定义变量
- 4、不能定义结构体
- 5、不能定义枚举

```
interface Token {
    function totalSupply() external view returns (uint);
    event Transfer(address indexed _from, address indexed _to, uint _value);
}
```

抽象合约而没有实现其中的方法,也会标记为抽象合约。

35、接口合约

接口中不能有任何实现了的方法,而抽象合约中可以有实现了的方法,此外,接口还有一些限制:

- 1、不能继承其他合约与接口
- 2、不能定义构造函数
- 3、不能定义变量
- 4、不能定义结构体
- 5、不能定义枚举

```
interface Token {
    function totalSupply() external view returns (uint);
    event Transfer(address indexed _from, address indexed _to, uint _value);
}
```