



1、Solidity 有四个存储位置:

storage: 存储

memory: 内存

stack: 堆栈(包含在内存中)

calldata: 调用数据(包含在内存中)

2、Solidity 变量分为:

局部变量:

全局变量:

3、Solidity 变量类型分为:

值类型

类型关键字	类型	说明	
bool	布尔		
int/ uint	整数	从 uint8 到 uint256, 从 int8 到 int256	
fixed/ ufixed	定点数	fixed/ ufixed	
address: address payable:	地址	address: 持有 20 个字节的值(以太坊地址的大小)。 address payable: 与相同 address, 但具有额外的成员 transfer 和 send。	
	合约		
bytes1 , bytes2 , bytes3,, bytes32	固定大小的字 节数组		
	地址字面量		

字符串字面量	
十六进制字面 量	
Unicode 字面量	

引用类型:

Type[]	动态数组
Bytes	动态大小的字节数组
String	动态大小的 UTF-8 编码的字符串
Struct	结构体
Mapping	映射

数据存储方式细节总结:

变量作用范围	变量类型	存放位置	
状态变量 -	值类型	Storage(存储)	
	引用类型		
局部变量	值类型	Stack(堆栈)	
	引用类型	Storage(存储)	

外部函数(external)参数的存储方式强制是 calldata,并且只读;

力 部函数(internal)参数(包括返回的参数)的存储方式默认是 memory;


值类型声明时,不允许指定 storage/memory;

映射只能存储在 storage 中;

数组/结构体作为局部变量,才能声明成 storage/memory 。

2、存储位置对赋值的影响:

兴有数组、对敌体,缺潮的对象



Storage 状态赋值给 Storage 局部变量:不创建拷贝,仅创建一个引用。

Memory 引用类型赋值给 Memory 引用类型:不创建拷贝,仅创建一个引用。

memory 变量不能给 storage 局部变量赋值,但可以给 storage 状态变量赋值。

3、对函数参数及返回值的影响:

外部函数的参数存储在 calldata,可以传递数组,不能是结构和映射,都是传值,都是只读。

外部函数现在版本可以返回变长数组了(现在很多网上资料说不能返回变长数组,是错误的)。

public/internal/private 函数(Memory 数组参数),调用时可填 Storage 数组,**传值**效果,创建临时拷贝;填 Memory 数组,外部调用**传值**效果(拷贝),内部调用**传址**效果(引用)。 Memory 参数可读写,赋值给局部 memory 变量是引用关系,赋值给 storage 状态变量是拷贝关系,不能赋值给 storage 局部变量(因指针无法指向).

internal/private 函数(Storage 数组参数),调用函数时必需填 Storage 数组变量,**传址**效果(引用)。

4、数组

Storage 状态变量数组可使用数组全部既定操作,可以 new、可以字面量数组赋值,变长数组可以修改 length、可以 push。

Storage 局部变量(数组/结构)只能是引用指针,指向 Storage 存储的数组/结构,不能 new、不能字面量数组赋值。(所以 Storage 局部变量要明确指向状态变量/Storage 参数,否则指针可能出现意外)。

Memory 数组采用 new 定长后(不能用字面量数组赋值定长),不能改 length,不能 push。
Memory 数组元素不能存映射。

外部函数 Memory 数组参数接收到的是 ABI 编码数组。

多维数组: 申明 uint[][5], 读取元素 uint[2][1] 注意一维二维下标位置是反的。

数组 push 操作是主要消耗 gas,多维数组操作特别耗 gas,无法支持大型多维数组。

bytes 和 string 类型的变量是特殊的数组,外部函数 calldata 参数是 abi 紧打包。

string 是 utf-8 字符,不支持 length 和下标访问,而 bytes 的 length 和下标访问都支持可使用 bytes(s).length / bytes(s)[7]='x';使用 bytes()转换后,只是得到一个引用。