МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

ОТЧЕТ

по практической работе №3 по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование организации управления основной памятью

Студент гр. 8381	 Киреев К.А.
Преподаватель	 Ефремов М.А

Санкт-Петербург 2020

Цель работы.

Для исследования организации управления памятью необходимо ориентироваться на тип основной памяти, реализованный в компьютере и способ организации, принятый в ОС. В лабораторной работе рассматривается нестраничная память и способ управления динамическими разделами. Для реализации управления памятью в этом случае строится список занятых и свободных участков памяти. Функции ядра, обеспечивающие управление основной памятью, просматривают и преобразуют этот список.

В лабораторной работе исследуются структуры данных и работа функций управления памятью ядра операционной системы.

Основные теоретические положения.

Учет занятой и свободной памяти ведется при помощи списка блоков управления памятью МСВ (Memory Control Block). МСВ занимает 16 байт (параграф) и располагается всегда с адреса кратного 16 (адрес сегмента ОП) и находится в адресном пространстве непосредственно перед тем участком памяти, которым он управляет.

МСВ имеет следующую структуру:

Смещение	Длина поля (байт)	Содержимое поля	
00h	1	тип МСВ:	
		5Ah, если последний в списке,	
		4Dh, если не последний	
01h	2	Сегментный адрес PSP владельца участка памяти,	
		либо	
		0000h - свободный участок,	
		0006h - участок принадлежит драйверу	
		OS XMS UMB	
		0007h - участок является исключенной верхней	
		памятью драйверов	
		0008h - участок принадлежит MS DOS	
		FFFAh - участок занят управляющим блоком	
		386MAX UMB	
		FFFDh - участок заблокирован 386MAX	
		FFFEh - участок принадлежит 386MAX UMB	
03h	2	Размер участка в параграфах	
05h	3	Зарезервирован	
08h	8	"SC" - если участок принадлежит MS DOS, то в	
		нем системный код	
		"SD" - если участок принадлежит MS DOS, то в	
		нем системные данные	

Рисунок 1 – Структура МСВ

По сегментному адресу и размеру участка памяти, контролируемого этим МСВ можно определить местоположение следующего МСВ в списке.

Адрес первого МСВ хранится во внутренней структуре MS DOS, называемой "List of Lists" (список списков). Доступ к указателю на эту структуру можно получить, используя функцию 52h "Get List of Lists" int 21h. В результате выполнения этой функции ES:ВХ будет указывать на список списков. Слово по адресу ES:[ВХ-2] и есть адрес самого первого МСВ.

Размер расширенной памяти находится в ячейках 30h, 31h CMOS. CMOS это энергонезависимая память, в которой хранится информация о конфигурации ПЭВМ. Объем памяти составляет 64 байта. Размер расширенной памяти в Кбайтах можно определить, обращаясь к ячейкам CMOS следующим образом:

mov AL, 30h; запись адреса ячейки CMOS

out 70h,AL

in AL,71h; чтение младшего байта

моч вы, ды ; размера расширенной памяти

mov AL, 31h; запись адреса ячейки CMOS

out 70h,AL

in AL,71h; чтение старшего байта размера расширенной памяти

Выполнение работы.

Написан текст исходного .COM модуля, который выбирает и распечатывает следующую информацию:

- Количество доступной памяти
- Размер расширенной памяти
- Выводит цепочку блоков управления памятью

Полученный исходный модуль был отлажен. Результаты выполнения программы представлены на рис. 2.

S:\>os3a.com Available memory: 640K Expanded memory: 15360K MCB Area size(B) Command Linr Possessor MS DOS 1 16 64 2 free 3 0256 0040 4 0192 0144 OS3A 5 0192 648912 End of Memory Block List

Рисунок 2 – Вывод программы os3a.com

Программа занимает всю доступную память.

Далее программа была изменена таким образом, чтобы она освобождала память, которую она не занимает. Была использована функция 4Ah прерывания 21h. Результат выполнения программы представлен на рис. 3.

S:\>os3b.com Available memory: 640K Expanded memory: 15360K			
MCB	Possessor	Area size(B)	Command Linr
1	MS DOS	16	
2	free	64	
3	0040	0256	
4	0192	0144	
5	0192	1344	OS3B
6	free	647552	1⊦ï∎ìW+∜
End of Memory Block List "			

Рисунок 3 – Вывод программы os3b.com

В данном случае мы освобождаем память. Как видно из рисунка, освобожденная память относится к шестому блоку управления памятью, который является свободным.

Далее программа была изменена таким образом, чтобы после освобождения памяти, она запрашивала 64Кб памяти функцией 48h прерывания 21h. Результат выполнения программы представлен на рис. 4.

```
S:\>os3c.com
Available memory: 640K
Expanded memory: 15360K
  MCB
                    Area size(B)
                                    Command Linr
         Possessor
           MS DOS
                           16
   1
                           64
  2
           free
   3
                         0256
           0040
           0192
                         0144
   5
           0192
                                    0830
                         1344
  6
                                    0830
                      582000
           free
         End of Memory Block List_
```

Рисунок 4 — Вывод программы os3c.com

В данном случае мы сначала выделяем всю доступную память, потом освобождаем то, что не нужно. Затем запрашиваем блок памяти 64 Кб, в итоге система выделяет нам ещё 65536 б памяти. Сегментный адрес PSP владельца участка памяти 5 и 6 блока совпадают.

Далее программа была изменена таким образом, чтобы сначала она запрашивала дополнительно 64Кб, а затем освобождала память. Результат выполнения программы представлен на рис. 5.

S:\>os3d.com Available memory: 640K Function was not executed Expanded memory: 15360K			
MCB	Possessor	Area size(B)	Command Linr
1	MS DOS	16	
2	free	64	
3	0040	0256	
4	0192	0144	
5	0192	1392	OS3D
6	free	647504	К◆2ф'' ^L tя
End of Memory Block List			

Рисунок 5 – Вывод программы os3d.com

В данном случае мы выделяем всё доступную память, а затем ещё запрашиваем 64 кб. В результате возникает ошибка. Она возникает из-за того, что в первый раз уже была выделена вся доступная память.

Контрольные вопросы

• Что означает «доступный объём памяти»?

Максимальный объем памяти, который может использовать программа.

• Где МСВ блок Вашей программы в списке?

Принадлежность МСВ можно определить по сегментной компоненте адреса владельца блока.

1	2	Сегментная компонента адреса владельца блока

Рисунок 6 – Смещение 1 байт в МСВ

При загрузке для программы выделяются блоки памяти, располагающиеся в следующей последовательности:

- МСВ для блока памяти переменных среды;
- блок памяти переменных среды;
- МСВ программного блока памяти;
- префикс программного сегмента PSP;
- программный модуль.

Во всех случаях программа имеет два блока управления памятью. 4 блок

- МСВ для блока памяти переменных среды и 5 блок - МСВ программного блока памяти. В третьем случае также появляется 6 блок для управления выделенной памятью размером 64 Кб.

• Какой размер памяти занимает программа в каждом случае?

- OS3A.ASM
 Программа занимает (648912Б + 144Б) 649056 байт.
- OS3B.ASM
 Программа занимает (1344Б + 144Б) 1488 байт после освобождения памяти.

OS3C.ASM

Программа занимает (1344Б + 144Б) 1488 байт после освобождения памяти и дополнительно 65536 байт после выделения.

OS3D.ASM

Программа занимает (1392Б + 144Б) 1536 байт.

Вывод.

В результате выполнения данной лабораторной работы был изучен список блоков управления памятью, а также методы выделения и освобождения памяти для программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ. OS3A.ASM

```
lab segment
assume cs:lab, ds:lab, es:nothing, ss:nothing
org 100h
main: jmp processing
LastMCB EQU 5Ah ;тип последнего MCB
tetr to hex
               proc near
     and al, 0fh
     cmp al, 09
     jbe next
     add al, 07
     next: add al, 30h
     ret
tetr_to_hex
               endp
byte to hex
               proc near
     ;байт в al переводится в два символа 16 числа в ах
     push cx
     mov ah, al
     call tetr to hex
     xchg al, ah
     mov cl, 4
     shr al, cl
     call tetr to hex ;в al старшая цифра
                           ;в аh младшая цифра
     pop cx
     ret
byte_to_hex
               endp
word to hex proc near
     ;перевод в 16 сс 16 разрядного числа
     ;в ах - число, di - адрес последнего символа
     push bx
          bh, ah
     mov
     call byte_to_hex
     mov [di], ah
     dec di
     mov [di], al
     dec di
     mov al, bh
     xor ah, ah
     call byte to hex
     mov [di], ah
     dec
          di
     mov
          [di], al
     pop bx
     ret
word_to_hex
               endp
```

```
word_to_dec proc near
     ;перевод числа в 16 сс
     ;в ах - число, si - адрес последнего символа
     push cx
     push dx
     mov cx, 10
     pr: div cx
     or dl, 30h
     mov [si], dl
     dec si
     xor dx, dx
     cmp ax, 10
     jae pr
     cmp al, 0
     je end_pr
     or al, 30h
     mov [si], al
     end pr: pop dx
     pop cx
     ret
word_to_dec endp
word_to_str proc near
     ;на входе ах число 16 бит
     ;si указатель на строку
     ;bx разрядность результата
    push ax
     push bx
     push cx
     push dx
     push di
     push si
    cmp bx, 16
    ja end_wts
    cmp ax, 7FFFh
    jna plus
    mov byte ptr [si], '-'
    inc si
    not ax
    inc ax
    plus:
     xor cx, cx
     jmp manipulation
    manipulation:
     xor dx, dx
           div bx
           mov di, ax
           mov al, dl
           cmp al, 10
           sbb al, 69h
```

```
das
           push di
           lea di, mesto
           add di, cx
           mov byte ptr [di], al
           pop di
           mov ax, di
    inc cx
    test ax, ax
    jz endrep
    jmp manipulation
    endrep:
     lea di, mesto
           add di, cx
    copyrep:
           dec di
           mov dl, byte ptr [di]
           mov byte ptr [si], dl
           inc si
           loop copyrep
    end wts:
    pop si
     pop di
     pop dx
     pop cx
     pop bx
     pop ax
    ret
word_to_str endp
print proc near
     push ax
     mov ah, 09h
     int 21h
     pop ax
     ret
print endp
MemoryInfo proc near
     push ax
     push bx
     push cx
     push dx
     push di
     push si
     mov si, offset avlmem
     add si, 18
     int 12h
     ;Reports the number of contiguous 1K memory blocks in the system
(up to 640K)
     ;This is the amount of memory available to the entire system
```

```
;This is not the amount of memory available to the user's program
     mov bx, 10
     call word to str
     lea dx, avlmem
     call print
     mov al, 30h
    out 70h, al
    in al, 71h ;чтение младшего байта
    mov bl, al
    mov al, 31h
    out 70h, al
    in al, 71h ;чтение старшего байта
     mov ah, al
     mov al, bl
     lea si, expmem
     add si, 17
     mov bx, 10
     call word_to_str
     lea dx, expmem
     call print
     pop si
     pop di
     pop dx
     pop cx
     pop bx
     pop ax
     ret
MemoryInfo endp
MCB_processing PROC near
     push ax
     push bx
     push cx
     push dx
     mov ah, 52h
    int 21h
    sub bx, 2
    mov ax, word ptr es:[bx]
    mov es, ах ;адрес первого блока
    xor di, di
     mov cx, 1
     lea dx, tit ;таблица
     call print
manipulations:
     mov ax, cx
     inc cx
     lea si, count
     add si, 5
     mov bx, 10
```

```
call word_to_str
     lea dx, count
     call PRINT ;номер МСВ блока
     push cx
     xor ax, ax
     mov al, es:[0h] ;тип МСВ
     push ax
     mov ax, es:[1h] ;владелец
     irpc case, 0678
     cmp ax, 000&case&h
     je MCB_label_&case&
     endm
     irpc case, ADE
     cmp ax, 0FFF&case&h
     je MCB_label_&case&
     endm
     lea di, space
     add di, 5
     call word to hex
     lea dx, space
     call print
     jmp MCB_size
     irpc met, 0678ADE
     MCB_label_&met&:
           lea dx, owner_&met&
           call print
           jmp MCB_size
     endm
MCB_size: ;размер
     mov ax, es:[3h]
     mov bx, 16
     mul bx
     lea si, space
     add si, 5
     call word_to_dec
     lea dx, space
     call print
     mov cx, 8
     xor si, si
     Linr: mov dl, es:[si+8h]
     mov ah, 02h
     int 21h
     inc si
     loop Linr
     mov ax, es:[3h]
     mov bx, es
     add bx, ax
```

```
inc bx
     mov es, bx ;адрес следующего блока
     pop ax
     рор сх
      cmp al, LastMCB
      je ending
     jmp manipulations
ending:
     lea dx, endstr
     call print
     pop dx
     pop cx
     pop bx
     pop ax
     ret
MCB_processing endp
processing:
     call MemoryInfo
     call MCB_processing
     mov ah, 4ch
     int 21h
     ret
avlmem db 'Available memory: K', 13, 10, '$'
expmem db 'Expanded memory: K', 13, 10, '$'
mesto db 16 dup (0)
tit db 13, 10, ' MCB Possessor Area size(B) Command Linr $'
End of Memory Block List___$'
space db 13 dup (?), '$'
count db 12 10 0
count db 13, 10, 9 dup (?), '$'
owner 0 db ' free $'
owner_6 db 'OS XMS UMB$'
owner_7 db 'Excluded top memory of driver$'
owner 8 db ' MS DOS
                        $'
owner_A db '386MAX UMB$'
owner D db '386MAX$'
owner_E db '386MAX UMB$'
lab ends
end main
```

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ. OS3B.ASM

```
lab segment
assume cs:lab, ds:lab, es:nothing, ss:nothing
org 100h
main: jmp processing
LastMCB EQU 5Ah ;тип последнего МСВ
tetr to hex proc near
     and al, 0fh
     cmp al, 09
     jbe
         next
     add al, 07
     next: add al, 30h
     ret
tetr to hex endp
byte to hex
             proc near
     ;байт в al переводится в два символа 16 числа в ах
     push cx
     mov ah, al
     call tetr_to_hex
     xchg al, ah
     mov cl, 4
     shr al, cl
     call tetr_to_hex ;в al старшая цифра
                          ;в ah младшая цифра
     pop cx
     ret
byte_to_hex endp
word to hex proc near
     ;перевод в 16 сс 16 разрядного числа
     ;в ах - число, di - адрес последнего символа
     push bx
     mov
          bh, ah
     call byte_to_hex
     mov [di], ah
     dec di
     mov [di], al
     dec di
     mov al, bh
     xor ah, ah
     call byte to hex
     mov [di], ah
     dec di
         [di], al
     mov
     pop bx
     ret
word_to_hex
               endp
word to dec proc near
```

```
;перевод числа в 16 сс
     ;в ах - число, si - адрес последнего символа
     push cx
     push dx
     mov cx, 10
     pr: div cx
     or dl, 30h
     mov [si], dl
     dec si
     xor dx, dx
     cmp ax, 10
     jae pr
     cmp al, 0
     je end_pr
     or al, 30h
     mov [si], al
     end_pr:
                pop dx
     pop cx
     ret
word_to_dec endp
word_to_str proc near
     ;на входе ах число 16 бит
     ;si указатель на строку
     ;bx разрядность результата
    push ax
     push bx
     push cx
     push dx
     push di
     push si
    cmp bx, 16
    ja end_wts
    cmp ax, 7FFFh
    jna plus
    mov byte ptr [si], '-'
    inc si
    not ax
    inc ax
    plus:
     xor cx, cx
     jmp manipulation
    manipulation:
     xor dx, dx
           div bx
           mov di, ax
           mov al, dl
           cmp al, 10
           sbb al, 69h
           das
           push di
```

```
lea di, mesto
           add di, cx
           mov byte ptr [di], al
           pop di
           mov ax, di
    inc cx
    test ax, ax
    jz endrep
    jmp manipulation
    endrep:
     lea di, mesto
           add di, cx
    copyrep:
           dec di
           mov dl, byte ptr [di]
           mov byte ptr [si], dl
           inc si
           loop copyrep
    end_wts:
    pop si
     pop di
     pop dx
     pop cx
     pop bx
     pop ax
    ret
word_to_str endp
print proc near
     push ax
     mov ah, 09h
     int 21h
     pop ax
     ret
print endp
MemoryInfo proc near
     push ax
     push bx
     push cx
     push dx
     push di
     push si
     mov si, offset avlmem
     add si, 18
     int 12h
     ;Reports the number of contiguous 1K memory blocks in the system
(up to 640K)
     ;This is the amount of memory available to the entire system
     ;This is not the amount of memory available to the user's program
     mov bx, 10
```

```
call word to str
     lea dx, avlmem
     call print
    :-----
   lea bx, last ;смещение конца программы
   mov cl, 4 ;вычисляем длину в параграфах
   shr bx, cl
   add bx, 17 ;добавляем 1 параграф для выравнивания
   mov ah, 4Ah ;изменяем размер выделенного блока памяти
   int 21h
   ;-----
     mov al, 30h
   out 70h, al
   in al, 71h ;чтение младшего байта
   mov bl, al
   mov al, 31h
   out 70h, al
   in al, 71h ;чтение старшего байта
     mov ah, al
     mov al, bl
     lea si, expmem
     add si, 17
     mov bx, 10
     call word_to_str
     lea dx, expmem
     call print
     pop si
     pop di
     pop dx
     pop cx
     pop bx
     pop ax
     ret
MemoryInfo endp
MCB_processing PROC near
     push ax
     push bx
     push cx
     push dx
    mov ah, 52h
   int 21h
   sub bx, 2
   mov ax, word ptr es:[bx]
   mov es, ax ;адрес первого блока
   xor di, di
     mov cx, 1
     lea dx, tit ;таблица
     call print
```

manipulations:

```
mov ax, cx
     inc cx
     lea si, count
     add si, 5
     mov bx, 10
     call word_to_str
     lea dx, count
     call PRINT ;номер МСВ блока
     push cx
     xor ax, ax
     mov al, es:[0h] ;тип МСВ
     push ax
     mov ax, es:[1h] ;владелец
     irpc case, 0678
     cmp ax, 000&case&h
     je MCB_label_&case&
     endm
     irpc case, ADE
     cmp ax, 0FFF&case&h
     je MCB label &case&
     endm
     lea di, space
     add di, 5
     call word_to_hex
     lea dx, space
     call print
     jmp MCB_size
     irpc met, 0678ADE
     MCB_label_&met&:
           lea dx, owner_&met&
           call print
           jmp MCB_size
     endm
MCB_size: ;размер
     mov ax, es:[3h]
     mov bx, 16
     mul bx
     lea si, space
     add si, 5
     call word_to_dec
     lea dx, space
     call print
     mov cx, 8
     xor si, si
     Linr: mov dl, es:[si+8h]
     mov ah, 02h
     int 21h
```

```
inc si
     loop Linr
     mov ax, es:[3h]
     mov bx, es
     add bx, ax
     inc bx
     mov es, bx ;адрес следующего блока
     pop ax
     pop cx
     cmp al, LastMCB
     je ending
     jmp manipulations
ending:
     lea dx, endstr
     call print
     pop dx
     pop cx
     pop bx
     pop ax
     ret
MCB processing endp
processing:
     call MemoryInfo
     call MCB processing
     mov ah, 4ch
     int 21h
     ret
avlmem db 'Available memory: K', 13, 10, '$'
expmem db 'Expanded memory: K', 13, 10, '$'
mesto db 16 dup (0)
tit db 13, 10, ' MCB Possessor Area size(B) Command Linr $'
End of Memory Block List___$'
space db 13 dup (?), '$'
COUNT db 12 10
count db 13, 10, 9 dup (?), '$'
owner_0 db ' free
owner 6 db 'OS XMS UMB$'
owner_7 db 'Excluded top memory of driver$'
owner 8 db ' MS DOS
owner A db '386MAX UMB$'
owner D db '386MAX$'
owner_E db '386MAX UMB$'
last db ?
lab ends
end main
```

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ. OS3C.ASM

```
lab segment
assume cs:lab, ds:lab, es:nothing, ss:nothing
org 100h
main: jmp processing
LastMCB EQU 5Ah ;тип последнего МСВ
tetr to hex proc near
     and al, 0fh
     cmp al, 09
     jbe
         next
     add al, 07
     next: add al, 30h
     ret
tetr to hex endp
byte to hex
              proc near
     ;байт в al переводится в два символа 16 числа в ах
     push cx
     mov ah, al
     call tetr_to_hex
     xchg al, ah
     mov cl, 4
     shr al, cl
     call tetr_to_hex ;в al старшая цифра
                          ;в ah младшая цифра
     pop cx
     ret
byte_to_hex endp
word to hex proc near
     ;перевод в 16 сс 16 разрядного числа
     ;в ах - число, di - адрес последнего символа
     push bx
     mov
          bh, ah
     call byte_to_hex
     mov [di], ah
     dec di
     mov [di], al
     dec di
     mov al, bh
     xor ah, ah
     call byte to hex
     mov [di], ah
     dec di
         [di], al
     mov
     pop bx
     ret
word_to_hex
               endp
word to dec proc near
```

```
;перевод числа в 16 сс
     ;в ах - число, si - адрес последнего символа
     push cx
     push dx
     mov cx, 10
     pr: div cx
     or dl, 30h
     mov [si], dl
     dec si
     xor dx, dx
     cmp ax, 10
     jae pr
     cmp al, 0
     je end_pr
     or al, 30h
     mov [si], al
     end_pr:
                pop dx
     pop cx
     ret
word_to_dec endp
word_to_str proc near
     ;на входе ах число 16 бит
     ;si указатель на строку
     ;bx разрядность результата
    push ax
     push bx
     push cx
     push dx
     push di
     push si
    cmp bx, 16
    ja end_wts
    cmp ax, 7FFFh
    jna plus
    mov byte ptr [si], '-'
    inc si
    not ax
    inc ax
    plus:
     xor cx, cx
     jmp manipulation
    manipulation:
     xor dx, dx
           div bx
           mov di, ax
           mov al, dl
           cmp al, 10
           sbb al, 69h
           das
           push di
```

```
lea di, mesto
           add di, cx
           mov byte ptr [di], al
           pop di
           mov ax, di
    inc cx
    test ax, ax
    jz endrep
    jmp manipulation
    endrep:
     lea di, mesto
           add di, cx
    copyrep:
           dec di
           mov dl, byte ptr [di]
           mov byte ptr [si], dl
           inc si
           loop copyrep
    end_wts:
    pop si
     pop di
     pop dx
     pop cx
     pop bx
     pop ax
    ret
word_to_str endp
print proc near
     push ax
     mov ah, 09h
     int 21h
     pop ax
     ret
print endp
MemoryInfo proc near
     push ax
     push bx
     push cx
     push dx
     push di
     push si
     mov si, offset avlmem
     add si, 18
     int 12h
     ;Reports the number of contiguous 1K memory blocks in the system
(up to 640K)
     ;This is the amount of memory available to the entire system
     ;This is not the amount of memory available to the user's program
     mov bx, 10
```

```
call word to str
    lea dx, avlmem
    call print
   ;-----
   lea bx, last ;смещение конца программы
   mov cl, 4 ;вычисляем длину в параграфах
   shr bx, cl
   add bx, 17 ;добавляем 1 параграф для выравнивания
   mov ah, 4Ah ;изменяем размер выделенного блока памяти
   int 21h
   ;-----
   mov ah, 48h
    mov bx, 1000h ;запрошенное количество памяти в 16-байтовых
параграфах
    int 21h
   ;-----
    mov al, 30h
   out 70h, al
   in al, 71h ;чтение младшего байта
   mov bl, al
   mov al, 31h
   out 70h, al
   in al, 71h ;чтение старшего байта
    mov ah, al
    mov al, bl
    lea si, expmem
    add si, 17
    mov bx, 10
    call word to str
    lea dx, expmem
    call print
     pop si
    pop di
    pop dx
    pop cx
     pop bx
    pop ax
    ret
MemoryInfo endp
MCB_processing PROC near
    push ax
    push bx
    push cx
    push dx
    mov ah, 52h
   int 21h
   sub bx, 2
   mov ax, word ptr es:[bx]
   mov es, ax ;адрес первого блока
   xor di, di
```

```
mov cx, 1
     lea dx, tit ;таблица
     call print
manipulations:
     mov ax, cx
     inc cx
     lea si, count
     add si, 5
     mov bx, 10
     call word_to_str
     lea dx, count
     call PRINT ;номер МСВ блока
     push cx
     xor ax, ax
     mov al, es:[0h] ;тип МСВ
     push ax
     mov ax, es:[1h] ;владелец
     irpc case, 0678
     cmp ax, 000&case&h
     je MCB_label_&case&
     endm
     irpc case, ADE
     cmp ax, 0FFF&case&h
     je MCB_label_&case&
     endm
     lea di, space
     add di, 5
     call word_to_hex
     lea dx, space
     call print
     jmp MCB_size
     irpc met, 0678ADE
     MCB_label_&met&:
           lea dx, owner_&met&
           call print
           jmp MCB_size
     endm
MCB_size: ;размер
     mov ax, es:[3h]
     mov bx, 16
     mul bx
     lea si, space
     add si, 5
     call word to dec
     lea dx, space
     call print
```

```
mov cx, 8
     xor si, si
     Linr: mov dl, es:[si+8h]
     mov ah, 02h
     int 21h
     inc si
     loop Linr
     mov ax, es:[3h]
     mov bx, es
     add bx, ax
     inc bx
     mov es, bx ;адрес следующего блока
     pop ax
     pop cx
     cmp al, LastMCB
     je ending
     jmp manipulations
ending:
     lea dx, endstr
     call print
     pop dx
     pop cx
     pop bx
     pop ax
     ret
MCB processing endp
processing:
     call MemoryInfo
     call MCB_processing
     mov ah, 4ch
     int
          21h
     ret
avlmem db 'Available memory: K', 13, 10, '$'
expmem db 'Expanded memory: K', 13, 10, '$'
mesto db 16 dup (0)
tit db 13, 10, ' MCB Possessor Area size(B) Command Linr $'
space db 13 dup (?), '$'
count db 12 10 6
count db 13, 10, 9 dup (?), '$'
owner 0 db ' free
owner_6 db 'OS XMS UMB$'
owner_7 db 'Excluded top memory of driver$'
owner 8 db ' MS DOS
                       $'
owner A db '386MAX UMB$'
owner D db '386MAX$'
owner_E db '386MAX UMB$'
last db ?
lab ends
end main
```

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ. OS3D.ASM

```
lab segment
assume cs:lab, ds:lab, es:nothing, ss:nothing
org 100h
main: jmp processing
LastMCB EQU 5Ah ;тип последнего МСВ
tetr to hex proc near
     and al, 0fh
     cmp al, 09
     jbe
         next
     add al, 07
     next: add al, 30h
     ret
tetr to hex endp
byte to hex
              proc near
     ;байт в al переводится в два символа 16 числа в ах
     push cx
     mov ah, al
     call tetr_to_hex
     xchg al, ah
     mov cl, 4
     shr al, cl
     call tetr_to_hex ;в al старшая цифра
                          ;в ah младшая цифра
     pop cx
     ret
byte_to_hex endp
word to hex proc near
     ;перевод в 16 сс 16 разрядного числа
     ;в ах - число, di - адрес последнего символа
     push bx
     mov
          bh, ah
     call byte_to_hex
     mov [di], ah
     dec di
     mov [di], al
     dec di
     mov al, bh
     xor ah, ah
     call byte to hex
     mov [di], ah
     dec di
         [di], al
     mov
     pop bx
     ret
word_to_hex
               endp
word to dec proc near
```

```
;перевод числа в 16 сс
     ;в ах - число, si - адрес последнего символа
     push cx
     push dx
     mov cx, 10
     pr: div cx
     or dl, 30h
     mov [si], dl
     dec si
     xor dx, dx
     cmp ax, 10
     jae pr
     cmp al, 0
     je end_pr
     or al, 30h
     mov [si], al
     end_pr:
                pop dx
     pop cx
     ret
word_to_dec endp
word_to_str proc near
     ;на входе ах число 16 бит
     ;si указатель на строку
     ;bx разрядность результата
    push ax
     push bx
     push cx
     push dx
     push di
     push si
    cmp bx, 16
    ja end_wts
    cmp ax, 7FFFh
    jna plus
    mov byte ptr [si], '-'
    inc si
    not ax
    inc ax
    plus:
     xor cx, cx
     jmp manipulation
    manipulation:
     xor dx, dx
           div bx
           mov di, ax
           mov al, dl
           cmp al, 10
           sbb al, 69h
           das
           push di
```

```
lea di, mesto
           add di, cx
           mov byte ptr [di], al
           pop di
           mov ax, di
    inc cx
    test ax, ax
    jz endrep
    jmp manipulation
    endrep:
     lea di, mesto
           add di, cx
    copyrep:
           dec di
           mov dl, byte ptr [di]
           mov byte ptr [si], dl
           inc si
           loop copyrep
    end_wts:
    pop si
     pop di
     pop dx
     pop cx
     pop bx
     pop ax
    ret
word_to_str endp
print proc near
     push ax
     mov ah, 09h
     int 21h
     pop ax
     ret
print endp
MemoryInfo proc near
     push ax
     push bx
     push cx
     push dx
     push di
     push si
     mov si, offset avlmem
     add si, 18
     int 12h
     ;Reports the number of contiguous 1K memory blocks in the system
(up to 640K)
     ;This is the amount of memory available to the entire system
     ;This is not the amount of memory available to the user's program
     mov bx, 10
```

```
call word to str
     lea dx, avlmem
     call print
   ;-----
   mov ah, 48h
     mov bx, 1000h ;запрошенное количество памяти в 16-байтовых
параграфах
     int 21h
   jnc no_error ;переход, если перенос не установлен
   lea dx, error msg
   call print
   no error:
   lea bx, last ;смещение конца программы
   mov cl, 4 ;вычисляем длину в параграфах
   shr bx, cl
   add bx, 17 ;добавляем 1 параграф для выравнивания
   mov ah, 4Ah ;изменяем размер выделенного блока памяти
   ;-----
    mov al, 30h
   out 70h, al
   in al, 71h ;чтение младшего байта
   mov bl, al
   mov al, 31h
   out 70h, al
   in al, 71h ;чтение старшего байта
     mov ah, al
     mov al, bl
     lea si, expmem
     add si, 17
     mov bx, 10
     call word_to_str
     lea dx, expmem
     call print
     pop si
     pop di
     pop dx
     pop cx
     pop bx
     pop ax
     ret
MemoryInfo endp
MCB processing PROC near
     push ax
     push bx
     push cx
     push dx
     mov ah, 52h
```

```
int 21h
    sub bx, 2
    mov ax, word ptr es:[bx]
    mov es, ax ;адрес первого блока
    xor di, di
     mov cx, 1
     lea dx, tit ;таблица
     call print
manipulations:
     mov ax, cx
     inc cx
     lea si, count
     add si, 5
     mov bx, 10
     call word_to_str
     lea dx, count
     call PRINT ;номер МСВ блока
     push cx
     xor ax, ax
     mov al, es:[0h] ;тип МСВ
     push ax
     mov ax, es:[1h] ;владелец
     irpc case, 0678
     cmp ax, 000&case&h
     je MCB_label_&case&
     endm
     irpc case, ADE
     cmp ax, 0FFF&case&h
     je MCB_label_&case&
     endm
     lea di, space
     add di, 5
     call word_to_hex
     lea dx, space
     call print
     jmp MCB_size
     irpc met, 0678ADE
     MCB label &met&:
           lea dx, owner_&met&
           call print
           jmp MCB_size
     endm
MCB_size: ;размер
     mov ax, es:[3h]
     mov bx, 16
     mul bx
```

```
lea si, space
      add si, 5
      call word to dec
      lea dx, space
      call print
      mov cx, 8
      xor si, si
      Linr: mov dl, es:[si+8h]
      mov ah, 02h
      int 21h
      inc si
      loop Linr
      mov ax, es:[3h]
      mov bx, es
      add bx, ax
      inc bx
      mov es, bx ;адрес следующего блока
      pop ax
      pop cx
      cmp al, LastMCB
      je ending
      jmp manipulations
ending:
      lea dx, endstr
      call print
      pop dx
      рор сх
      pop bx
      pop ax
      ret
MCB_processing endp
processing:
      call MemoryInfo
      call MCB_processing
      mov ah, 4ch
      int
           21h
      ret
avlmem db 'Available memory: K', 13, 10, '$'
expmem db 'Expanded memory: K', 13, 10, '$'
mesto db 16 dup (0)
tit db 13, 10, ' MCB Possessor Area size(B) Command Linr $' endstr db 13, 10, ' ___End of Memory Block List___$'
                           ___End of Memory Block List___$'
space db 13 dup (?), '$'
count db 13, 10, 9 dup (?), '$'
owner_0 db ' free $'
owner_6 db 'OS XMS UMB$'
owner 7 db 'Excluded top memory of driver$'
owner_8 db ' MS DOS $'
```

```
owner_A db '386MAX UMB$'
owner_D db '386MAX$'
owner_E db '386MAX UMB$'
error_msg db 'Function was not executed', 13, 10, '$'
last db ?
lab ends
end main
```